Rational.Implicit Operator

名前空間: WS.Theia.ExtremelyPrecise

アセンブリ: ExtremelyPrecise.dll

オーバーロード

Implicit(Byte to	Byte 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(SByte to	SByte 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Int32 to	Int32 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(UInt32 to	UInt32 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Int16 to	Int16 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(UInt16 to	UInt16 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Int64 to	Int64 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(UInt64 to	UInt64 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Single to	Single 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Double to	Double 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Boolean to	Boolean 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
Implicit(Decimal to	Decimal 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。
Rational)	
·	

Implicit(Byte to Rational)

Byte 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (byte value);

パラメータ

value Byte

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Byte 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int32)メソッドを使用します。

```
byte byteValue = 254;
Rational number = byteValue;
number = Rational.Add(number, byteValue);
Console.WriteLine(number > byteValue);  // Displays True
```

Implicit(SByte to Rational)

▲重要

この API は CLS 準拠ではありません。

CLS 準拠の代替

WS.Theia.ExtremelyPrecise.Rational.Implicit(Int32 to Rational)

public static implicit operator WS.Theia.ExtremelyPrecise.Rational(sbyte value);

SByte 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

パラメータ

value SByte

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、SByte 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int32)メソッドを使用します。

```
sbyte sByteValue = -12;
Rational number = Math.Pow(sByteValue, 3);
Console.WriteLine(number < sByteValue);  // Displays True</pre>
```

Implicit(Int32 to Rational)

Int32 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (int value);

Int32 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

パラメータ

value Int32

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Int32型を Rational型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int32)メソッドを使用します。

```
int intValue = 65000;
Rational number = intValue;
number = Rational.Multiply(number, intValue);
Console.WriteLine(number == intValue);  // Displays False
```

Implicit(UInt32 to Rational)

▲重要

この API は CLS 準拠ではありません。

CLS 準拠の代替

WS.Theia.ExtremelyPrecise.Rational.Implicit(Int64 to Rational)

UInt32 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (uint value);

パラメータ

value UInt32

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、UInt32型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int64)メソッドを使用します。

```
uint uIntValue = 65000;
Rational number = uIntValue;
number = Rational.Multiply(number, uIntValue);
Console.WriteLine(number == uIntValue);  // Displays False
```

Implicit(Int16 to Rational)

Int16 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (short value);

パラメータ

value Int16

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Int16 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int32)メソッドを使用します。

```
short shortValue = 25064;
Rational number = shortValue;
number += shortValue;
Console.WriteLine(number < shortValue);  // Displays False</pre>
```

Implicit(UInt16 to Rational)

▲重要

この API は CLS 準拠ではありません。

CLS 準拠の代替

WS.Theia.ExtremelyPrecise.Rational.Implicit(Int32 to Rational)

UInt16 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (ushort value);

パラメータ

value UInt16

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、UInt16型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int32)メソッドを使用します。

```
ushort uShortValue = 25064;
Rational number = uShortValue;
number += uShortValue;
Console.WriteLine(number < uShortValue);  // Displays False</pre>
```

Implicit(Int64 to Rational)

Int64 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (long value);

パラメータ

value Int64

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Int64 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Int64)メソッドを使用します。

```
long longValue = 1358754982;
Rational number = longValue;
number = number + (longValue / 2);
Console.WriteLine(number * longValue / longValue); // Displays 2038132473
```

Implicit(UInt64 to Rational)

▲重要

この API は CLS 準拠ではありません。 CLS 準拠の代替 System.Double

UInt64 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (ulong value);

パラメータ

value UInt64

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、UInt64型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(UInt64)メソッドを使用します。

```
ulong uLongValue = 1358754982;
Rational number = uLongValue;
number = number * 2 - uLongValue;
Console.WriteLine(number * uLongValue / uLongValue); // Displays
1358754982
```

Implicit(Single to Rational)

Single 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (float value);

パラメータ

value Single Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Single 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Single)メソッドを使用します。

```
float floatValue = 135875498.25f;
Rational number = floatValue;
number = number * 2 - floatValue;
Console.WriteLine(number * floatValue / floatValue); // Displays
135875498.25
```

Implicit(Double to Rational)

Double 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (double value);

パラメータ

value Double

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Double 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Double)メソッドを使用します。

double doubleValue = 135875498.25;
Rational number = doubleValue;
number = number * 2 - doubleValue;
Console.WriteLine(number * doubleValue / doubleValue); // Displays
135875498.25

Implicit(Boolean to Rational)

Boolean 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (bool value);

パラメータ

value Boolean

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Boolean 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Boolean)メソッドを使用します。

bool boolValue = true;

Rational number = boolValue;

number = number * 2 - boolValue;

Console.WriteLine(number * boolValue / boolValue); // Displays 1

Implicit(Decimal to Rational)

Decimal 値から Rational 値への暗黙的な変換を定義します。

public static implicit operator WS. Theia. Extremely Precise. Rational (decimal value);

パラメータ

value Decimal

Rational へと変換する値。

戻り値

Rational

value パラメータと等価な Rational 値。

注釈

次の例では、Decimal 型を Rational 型に変換する方法示します。暗黙的な変換演算子をサポートしない言語では、代わりに Rational.Rational(Decimal)メソッドを使用します。

decimal decimalValue = 135875498.2m;
Rational number = decimalValue;
number = number * 2 - decimalValue;
Console.WriteLine(number * decimalValue / decimalValue); // Displays
135875498.2

適用対象

.NET Core

2.0

.NET Framework

4.6.1

.NET Standard

2.0

UWP

10.0.16299

Xamarin.Android

8.0

Xamarin.iOS

10.14

Xamarin.Mac

3.8