Thermodynamique

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global
Premier principe
Second principe
Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Thermodynamique

JR Seigne MP*, Clemenceau
Nantes

November 3, 2024

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global
Premier principe
Second principe
Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Principes de la Thermodynamique



Nicolas Sadi Carnot (1796 - 1832) vers 1815 en habit de polytechnicien.

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global Premier principe Second principe Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

1 Grandeur extensive

Premier principe
Second principe
Calcula d'entropia

Calculs d'entropie

3 Évolution par unité de temps

Grandeurs extensives

Grandeurs globales Grandeurs intégrales

$$X_{\Sigma} = X_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} = X_{\Sigma_1} + X_{\Sigma_2} = X_1 + X_2$$

Masse m; quantité de matière n; charge q; volume V; surface S; force F; énergie E; enthalpie H, entropie S...

Grandeurs intensives

Grandeurs locales Grandeurs dérivées

$$X_{\Sigma} = X_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} \neq X_{\Sigma_1} + X_{\Sigma_2} \neq X_1 + X_2$$

Masse volumique $\mu = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V}$; charge volumique $\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$; concentration $c = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}V}$; pression $p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S}$; énergie molaire $e_{mol} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}n}$; énergie massique $e = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}m}$; enthalpie massique $h = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}m}$; entropie massique $s = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}m}$...

Si le système est homogène : concentration $c=\frac{h}{V}$, pression $p=\frac{F}{S}$, enthalpie massique $h=\frac{H}{m}$ par exemple.

JR Seigne MP* Clemenceau Nantes

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global Premier principe Second principe Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps Soit F une fonction de plusieurs variables F(x, y, z). L'expression de la différentielle dF de la fonction F qui représente la variation de F entre sa valeur pour les paramètres x, y et z et sa valeur pour x + dx, y + dy et z + dz s'écrit :

$$dF = F(x + dx, y + dy, z + dz) - F(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{y, z} dx + \frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{x, z} dy + \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{x, y} dz$$

Capacité thermique

L'énergie interne U possède un jeu de variables naturelles $(\mathcal{T},\mathcal{V},n)$:

$$\mathrm{d} U = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,n} \mathrm{d} T + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{T,n} \mathrm{d} V + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{T,V} \mathrm{d} n$$

Capacité thermique à volume contant

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,n}$$

 C_V est une grandeur extensive (rapport d'un extensif sur un intensif), la capacité thermique molaire $c_V = \frac{C_V}{n}$ est une grandeur intensive.

Identité thermodynamique

Pour un système à quantité de matière n fixée, l'énergie interne U peut être présentée comme U=U(S,V):

$$\mathrm{d}U = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V} \mathrm{d}S + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S} \mathrm{d}V$$

Identité thermodynamique

$$dU = TdS - pdV$$

Cette relation permet de donner des définitions thermodynamiques à la pression et à la température :

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}\Big|_{V} \text{ et } p = -\frac{\partial U}{\partial V}\Big|_{S}$$

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive


Bilan global Premier principe

Second principe
Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Expression globale du bilan

X grandeur extensive d'un système défini par une frontière constituée par une surface fermée. Cette surface définit un intérieur et un extérieur.



$$\Delta X = X_{tr} + X_{cr}$$

Évolution d'une grandeur extensive

Premier principe Second principe Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

La population N d'un pays est un exemple très parlant pour illustrer le bilan d'une grandeur extensive entre deux états, entre deux dates.

$$\Delta N = N_2 - N_1 = N(t_2) - N(t_1) = N_{tr} + N_{cr}$$
Variation de $N = \text{transfert} + \text{création}$

$$N_{tr} = N_{tr}^{
m immigration} + N_{tr}^{
m émigration}$$
 $N_{cr} = N_{cr}^{
m naissance} + N_{cr}^{
m décès}$
 $N_{tr}^{
m immigration} > 0 ext{ et } N_{tr}^{
m émigration} < 0$
 $N_{cr}^{
m naissance} > 0 ext{ et } N_{cr}^{
m décès} < 0$

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global

Premier principe Second principe

Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Premier principe

Si l'énergie d'un système varie, cela est uniquement la conséquence de transferts. En matière d'énergie, on réfute la présence de termes de création ou de disparition dans un bilan.

$$\Delta E = E_{tr} = W + Q$$
$$E_{cr} = 0$$

Les physiciens classent en deux catégories, même si la frontière n'est sans doute pas aussi nette qu'on pourrait le penser, les transferts d'énergie : le travail W et le transfert thermique Q souvent appelé chaleur.

Grandeur extensive

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global Premier principe

Second principe Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Phase condensée incompressible

$$W_{\text{pression}} = \int -p_{\text{ext}} \, dV = 0 \text{ car } dV = 0$$

 $Q = \int C dT$ où C est la capacité thermique de la phase condensée étudiée avec C = mc si c est la capacité thermique massique. Avec une capacité thermique indépendante de la température, on a :

$$W_{\text{pression}} = 0$$
 $Q = mc(T_2 - T_1)$

Nantes

$$W_{\text{pression}} = \int -\rho_{\text{ext}} \, \mathrm{d}V$$

$$W_{\text{pression}} = \int -p_{\text{ext}} \, dV = 0$$
 puisque $V = \text{Cte}$

 $\Delta U = C_V (T_2 - T_1) = Q$ où $C_V = mc_V$ si c_V est la capacité thermique massique à volume constant.

Transformation isochore

$$W_{
m pression}=0$$

$$\Delta U = mc_V(T_2 - T_1) = Q$$

Mécaniquement réversible

Une tranformation est mécaniquement réversible si, à chaque instant de la transformation, on a :

$$p_{\text{système}} = p = p_{\text{ext}}$$

On peut donc écrire :

$$\delta W = -p_{\mathsf{ext}} \mathrm{d} V = -p \mathrm{d} V$$

et

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -p \mathrm{d}V$$

Le calcul de cette intégrale passe nécessairement par la connaissance de la relation p(V) qui est l'équation d'état du système.

Gaz parfait - Monobare

$$W_{ ext{pression}} = \int_1^2 -p_{ ext{ext}} \, \mathrm{d}V = -p_{ ext{ext}}(V_2 - V_1)$$

1 et 2 sont des états d'équilibre : $p_1=p_2=p_{ext}$ d'où en supposant $\Delta E_c=\Delta E_{pot}=0$, $\Delta U=-(p_2V_2-p_1V_1)+Q$ ce qui conduit à $\Delta H=Q$ sans travaux autres que ceux des forces de pression.

 $\Delta H = C_p(T_2 - T_1) = Q$ où $C_p = mc_p$ si c_p est la capacité thermique massique à pression constante.

Transformation monobare

$$\Delta H = mc_p(T_2 - T_1) = Q$$

Expressions valables dans le cas où $W_{\text{autre que pression}} = 0$.

Adiabatique : Q = 0

Isotherme : T = Constante

$$\Delta U = W + Q = W$$

Adiabatique

Évolution d'une grandeur extensive Bilan global

Grandeur extensive

Premier principe Second principe Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps Si W > 0, le système reçoit de l'énergie sous forme de travail et sa température augmente. Elle diminue si W < 0.

Pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température :

$$\Delta U = C_V \Delta T = 0 = W + Q$$

Isotherme - gaz parfait

Si W > 0, le système reçoit du travail, alors Q = -W < 0. Il doit perdre de l'énergie sous forme de transfert thermique pour maintenir sa température. Et réciproquement si W < 0.

Travail sur une transformation isotherme

 $\label{eq:total_constraint} \mbox{Isotherme}: \mbox{transformation réversible au cours de laquelle} \\ \mathcal{T} = \mbox{Cte}.$

$$\delta W = -p_{\rm ext} dV = -p dV$$
 avec $pV = nRT$

$$\delta W = -nRT \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

D'où l'expression :

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \delta W = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

Second principe

L'entropie d'un système varie par transferts et création. Le second principe réfute l'existence de terme de disparition d'entropie. L'entropie créée ne peut être que positive ou nulle.

$$\Delta S = S_{tr} + S_{cr}$$
 $S_{cr} \geq 0$ et $S_{tr} = \int rac{\delta Q}{T_{
m source\ ext\'erieure}}$

 $S_{cr} < 0$ interdit ! $S_{cr} = 0$ pour une transformation réversible. S'il y a des termes d'irréversibilité, $S_{cr} > 0$.

Le terme de création d'entropie ne se calcule pas directement. Il s'obtient par $S_{cr}=\Delta S-S_{tr}$

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global
Premier principe
Second principe

Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Entropie transférée

L'entropie transférée dépend de la nature de la transformation subie entre les états 1 et 2, elle dépend du chemin suivi pour aller de 1 à 2. Par exemple, la transformation concerne une phase condensée de capacité thermique mc. En contact avec un thermostat extérieur à la température T_0 , on a :

$$S_{tr} = \int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T_{0}} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} \frac{mcdT}{T_{0}} = \frac{mc(T_{2} - T_{1})}{T_{0}}$$

Pour un gaz parfait, sur une évolution isochore :

$$S_{tr} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc_V dT}{T_0} = \frac{mc_V(T_2 - T_1)}{T_0}$$

Pour un gaz parfait, sur une évolution monobare :

$$S_{tr} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc_p \mathrm{d}T}{T_0} = \frac{mc_p(T_2 - T_1)}{T_0}$$

Évolution d'une grandeur extensive

Bilan global Premier principe

Second principe

Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Température variable

Imaginons, par exemple, le fluide d'une machine frigorifique comme système d'étude. Dans son cycle, il effectue un transfert thermique que l'on suppose réversible avec un dispositif de capacité thermique C_{disp} . Soit $\delta Q_{\mathrm{fluide}} = -\delta Q_{\mathrm{dispositif}} = -C_{disp}\mathrm{d}T$. La réversibilité assure $T_{\mathrm{fluide}} = T_{\mathrm{dispositif}} = T$. Du point de vue du fluide, l'entropie transférée est :

$$S_{tr} = \int_{1}^{2} rac{\delta Q_{ ext{fluide}}}{T} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} rac{-C_{disp} \mathrm{d}\,T}{T}$$
 $S_{tr} = -C_{disp} \ln rac{T_{2}}{T_{1}}$

Variation d'entropie - Phase condensée

L'entropie est une fonction d'état. Ses variations ne dépendent pas de la nature de la transformation mais uniquement de l'état initial et de l'état final. On les calcule à partir d'une identité thermoynamique comme $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$.

Phase condensée incompressible : dU = mcdT avec dV = 0

$$\Delta S = \int_{1}^{2} mc \, \frac{\mathrm{d}T}{T} = mc \, \ln \frac{T_{2}}{T_{1}}$$

Bilan global Premier principe

Second principe

Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

Variation d'entropie - Gaz parfait

On part $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$. On isole $\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}V$. On utilise la loi des gaz parfaits pV = nRT et le fait que, pour un gaz parfait $\mathrm{d}U = nc_{V,mol}\mathrm{d}T$ où $c_{V,mol}$ est la capacité thermique molaire à volume constant. On a donc :

$$dS = nc_{V,mol} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\mathsf{Gaz\ parfait}:\ \Delta S = n \left(c_{V,mol}\ \mathsf{In}\, \frac{\mathcal{T}_2}{\mathcal{T}_1} + R\, \mathsf{In}\, \frac{\mathcal{V}_2}{\mathcal{V}_1} \right)$$

Bilan d'une grandeur extensive X entre les deux dates t_a et $t_b > t_a$:

$$\Delta X = X_{t_b} - X_{t_a} = X_{tr} + X_{cr}$$

Passage à l'unité de temps pour la fonction d'état :

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}$$

Passage à l'unité de temps pour une quantité transférée :

$$X_{tr} \rightarrow \frac{\delta X_{tr}}{\mathrm{d}t}$$
 et $X_{cr} \rightarrow \frac{\delta X_{cr}}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = \frac{\delta X_{tr}}{\mathrm{d}t} + \frac{\delta X_{cr}}{\mathrm{d}t}$$

Transformations cycliques

Les machines thermiques fonctionnent selon un cycle. On raisonne sur un cycle, même si le fonctionnement réel correspond à un très grand nombre de cycles et une partie de cycle incomplet négligé. Pour toutes les fonctions d'état, on écrit qu'elles ne varient pas sur un cycle :

$$\Delta E_{\text{cycle}} = 0$$
 $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ $\Delta S_{\text{cycle}} = 0 \dots$

Bilan global
Premier principe
Second principe
Calculs d'entropie

Évolution par unité de temps

États stationnaires

Lorsqu'un système est en état stationnaire - ici compris comme un état qui ne change pas au cours du temps - les fonctions d'état qui le caractérisent n'évoluent pas.

C'est le cas d'un système isolé (aucun transfert énergétique) par exemple.

C'est aussi le cas lorsqu'à tout instant, il entre autant d'énergie dans le système qu'il n'en sort. On peut en dire autant de l'entropie, de la masse...ou encore de n'importe quelle fonction d'état.

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 0 \dots$$