JR Seigne MP*, Clemenceau

États de polarisation de

la lumière Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne Polarisation elliptique

Conclusion

Polarisation

rectiligne

Obtention

Loi de Malus

Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion

Réflexion

Polarisation

JR Seigne MP*, Clemenceau
Nantes

September 24, 2024

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique

Conclusion Polarisation

rectiligne
Obtention
Loi de Malus
Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

1 États de polarisation de la lumière

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique

2 Polarisation rectiligne

Conclusion

Obtention Loi de Malus Pouvoir rotatoire

3 Illustrations

Diffusion

Réflexion

Définitions Un exemple

Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique
Conclusion

Polarisation rectiligne Obtention Loi de Malus

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations
Diffusion
Réflexion

On appelle plan de polarisation de l'onde lumineuse :

- le plan formé par le vecteur d'onde \vec{k} et le champ électrique \vec{E} .

On appelle direction de polarisation de l'onde lumineuse :

- la direction prise par le champ électrique \vec{E} dans le plan perpendiculaire à l'axe Oz, c'est-à-dire le plan Oxy.

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique
Conclusion

Polarisation

rectiligne


Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Onde électromagnétique



JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions Un exemple

Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne


Obtention Loi de Malus

Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Perception d'une polarisation





L'œil doit voir arriver l'onde électromagnétique.

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions Un exemple

Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique

Conclusion

Polarisation rectiligne

Obtention


Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

mustration

Diffusion Réflexion

Polarisation rectiligne



$$\vec{E} = E_{0x}\cos(\omega t - kz)\vec{e}_x + E_{0y}\cos(\omega t - kz)\vec{e}_y$$

Ici, on note que sur la figure $E_{0v} = 0$.

Définitions

Un exemple Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion


Polarisation rectiligne Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Représentation du champ électrique



$$\vec{E} = E_{0x}\cos(\omega t - kz)\vec{e}_x + E_{0y}\cos(\omega t - kz - \varphi)\vec{e}_y$$

Définitions

Un exemple Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique

Conclusion

Polarisation rectiligne


Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Trajectoire décrite par \vec{E}



$$\frac{E_{x}^{2}}{E_{0x}^{2}} + \frac{E_{y}^{2}}{E_{0y}^{2}} - \frac{2E_{x}E_{y}}{E_{0x}E_{0y}}\cos\varphi = \sin^{2}\varphi$$

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne


Polarisation elliptique

Conclusion

Polarisation rectiligne Obtention Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion



Les trois situations de polarisation à connaître : elliptique, circulaire et rectiligne.

JR Seigne MP*, Clemenceau

États de polarisation de la lumière

Définitions

Un exemple
Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation

rectiligne

Obtention


Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion

Réflexion

Polariseur rectiligne pour ondes centimétriques



JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions Un exemple Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne


Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Onde polarisée rectilignement intégralement transmise



JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne


Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Onde polarisée rectilignement intégralement absorbée



Définitions Un exemple

Polarisation rectiligne Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne

Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations Diffusion Réflexion

Un polariseur rectiligne \mathcal{P} est un dispositif qui ne transmet que la composante de É parallèle à un axe privilégié appelé axe du polariseur. Les plus courants sont les Polaroïds. Le Polaroïd est un milieu anisotrope. Si on note \vec{E}_{avant} le champ électrique de l'onde non polarisée avant son arrivée sur le polariseur, on aura dans le cas d'une direction de polarisation sur \vec{e}_x :

$$\vec{E}_{
m apr\`es} = \left(\vec{E}_{
m avant} \cdot \vec{e}_{x}
ight) \; \vec{e}_{x}$$

On constate un effet de projection du champ électrique.

Lumière non polarisée

On peut représenter une lumière non polarisée par le champ électrique suivant :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e}_x + E_0 \cos(\omega t - kz - \varphi(t))\vec{e}_y$$

à condition que $\varphi(t)$ soit une fonction totalement aléatoire de t.

L'intensité de cette lumière non polarisée est donnée par :

$$I_{\text{non pol}} = \alpha \langle \vec{E}^2 \rangle_t = \alpha E_0^2$$

Définitions Un exemple Polarisation rectiligne Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations Diffusion Réflexion

Polariseur rectiligne et lumière non polarisée

Un polariseur rectiligne impose au champ électrique la direction \vec{e}_x (direction de polarisation). Après le polariseur :

$$ec{E}_{
m pol\ rect} = \left(ec{E}_{
m non\,pol}\cdotec{e}_x
ight)\ ec{e}_x = E_0\cos(\omega t - kz)ec{e}_x$$

L'intensité de cette lumière polarisée rectilignement est donnée par :

$$I_{\text{pol rect}} = \alpha \langle \vec{E}_{\text{pol rect}}^2 \rangle_t = \alpha \frac{E_0^2}{2}$$

50% de l'intensité a été perdue par l'effet du polariseur rectiligne

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne

Obtention

Loi de Malus


Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Situation de Malus

On enchaîne deux polariseurs rectilignes. Le premier impose à une onde une polarisation rectiligne sur \vec{e}_x . Le second impose une autre direction de polarisation rectiligne donnée par \vec{e}_A .



Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne

Obtention

Loi de Malus

Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Loi de Malus

Lumière non polarisée envoyée sur un polariseur rectiligne $\mathcal P$ de direction de transmission $\vec e_x$: $\vec E_{\mathrm{après}\,\mathcal P}=E_0\cos(\omega t-kz)\vec e_x$. Cette onde arrive sur un second polariseur rectiligne - l'analyseur $\mathcal A$ - dont la direction de polarisation $\vec e_{\mathcal A}$ fait un angle α avec $\vec e_x$.

$$\vec{E}_{\mathrm{après}\mathcal{A}} = E_0 \cos \alpha \, \cos(\omega t - k(z-d))\vec{e}_{\mathcal{A}}$$

Loi de Malus : $I_{\text{après }A} = I_{\text{avant }A} \cos^2 \alpha$

Les valeurs particulières de $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ou $\frac{3\pi}{2}$ correspondent à l'extinction : $I_{\text{après}\mathcal{A}} = 0$.

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Un exemple
Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique
Conclusion

Polarisation rectiligne Obtention Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations
Diffusion
Réflexion

Certaines substances font tourner la direction de polarisation de la lumière polarisée rectilignement. Cet effet est lié aux propriétés liées aux symétries du réseau cristallin. En chimie, des molécules possédant un carbone asymétrique ont aussi cette faculté. Selon la loi de Biot, l'angle θ dont tourne la direction du champ électrique \vec{E} est donné par :

$$\theta = [\theta]_{\lambda} \, c \, \ell$$

où $[\theta]_{\lambda}$ est le pouvoir rotatoire spécifique de la substance, c la concentration de la solution et ℓ la longueur parcourue par la lumière dans la solution. $[\theta]_{\lambda}$ dépend de la température.

Les substances peuvent être lévogyres si elles font tourner la direction de polarisation dans le sens trigonométrique et dextrogyres dans le cas contraire. On dit que ces substances possèdent une activité optique.

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de

la lumière Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne Polarisation elliptique

Conclusion

Polarisation rectiligne Obtention Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion

Réflexion

Polarisation par diffusion





Une explication du phénomène sera vue lors de l'étude du rayonnement électromagnétique d'un dipôle électrique oscillant dans le cadre du cours d'électromagnétisme.

JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation

rectiligne Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion Photographies réalisées par Baptiste B. MP 2020.

Sats polariseur



Avec polariseur



JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation

rectiligne Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion Photographies réalisées par Baptiste B. MP 2020.

Sats polariseur



Avec polariseur



JR Seigne MP*, Clemenceau Nantes

États de polarisation de la lumière

Définitions

Un exemple Polarisation rectiligne

Polarisation elliptique

Conclusion Polarisation

rectiligne

Obtention

Loi de Malus

Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Polarisation par réflexion





Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation rectiligne


Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion

Diffusion Réflexion



Définitions Un exemple

Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique
Conclusion

Polarisation

rectiligne Obtention

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Continuité des champs

$$\begin{cases} \vec{E}_{i1}(z=0,t) + \vec{E}_{r1}(z=0,t) = \vec{E}_{t2}(z=0,t) \\ \vec{B}_{i1}(z=0,t) + \vec{B}_{r1}(z=0,t) = \vec{B}_{t2}(z=0,t) \end{cases}$$

On pose $r_{\parallel}=E_{r1}/E_{i1}$, coefficient de réflexion en amplitude du champ électrique et $t_{\parallel}=E_{t2}/E_{i1}$ celui de transmission pour les composantes dans le plan d'incidence. Ces coefficients de Fresnel sont :

$$\begin{cases} r_{\parallel} = \frac{n_1 \cos i_2 - n_2 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1} \\ t_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1} \end{cases}$$

Définitions
Un exemple
Polarisation rectiligne
Polarisation elliptique

Polarisation rectiligne Obtention

Conclusion

Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion Réflexion

Incidence normale

Sous incidence normale alors $i_1=i_2=0$, on retrouve une forme de coefficients qui ressemble à celle déjà vue lors du branchement de deux câbles coaxiaux successifs :

$$\left\{egin{array}{l} r_{\parallel} = rac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \ \ t_{\parallel} = rac{2n_1}{n_1 + n_2} \end{array}
ight.$$

Pour les composantes normales au plan d'incidence du champ électrique, on retrouve les mêmes expressions sous incidence normale puisque :

$$\begin{cases} r_{\perp} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \\ t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \end{cases}$$

Incidence de Brewster

L'angle de Brewster est un angle d'incidence particulier $i_1=i_B$ qui permet d'annuler la réflexion des composantes parallèles au plan d'incidence :

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\sin i_B}{\cos i_B} = \frac{n_2}{n_1} \text{ ou encore } n_1 \sin i_B = n_2 \cos i_B$$

On constate que $\cos i_B = \sin i_2$ et donc $i_B + i_2 = \pi/2$.

Interface air-verre : $n_1 = 1$ et $n_2 = 1, 5$, on a $i_B \simeq 57^{\circ}$

Interface air-eau : $n_1 = 1$ et $n_2 = 1, 3$, on a $i_B \simeq 52^\circ$

Définitions

Un exemple

Polarisation rectiligne Polarisation elliptique Conclusion

Polarisation

rectiligne

Obtention


Loi de Malus Pouvoir rotatoire

Illustrations

Diffusion

Réflexion

Configuration de Brewster



Polarisation par réflexion

Reprenons le coefficient de réflexion pour une incidence de Brewster $i_1 = i_B$ donc $\cos i_2 = \sin i_1 = \sin i_B$:

$$r_{\parallel} = \frac{n_1 \cos i_2 - n_2 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1} = \frac{n_1 \sin i_1 - n_2 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1}$$

$$r_{\parallel} = (n_1 \cos i_1) \frac{\tan i_1 - \frac{n_2}{n_1}}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1} = 0$$

Onde incidente non polarisée sous $i_B: \vec{E}_i = \vec{E}_{i,\parallel} + \vec{E}_{i,\perp}$

Onde réfléchie polarisée : $\vec{E}_r = \vec{E}_{r,\perp}$ puisque $r_{\parallel} = 0$

L'onde réfléchie est polarisée perpendiculairement au plan d'incidence.