# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# ΠΜΣ «Πληροφορική»



# Εργασία Μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών»

2° Εργαστήριο: Δυναμική Δρομολόγηση - Λίστες Ελέγχου - NAT			
Όνομα φοιτητή – Αρ. Μητρώου	Θεοδώρα Φώτα		
	ΜΠΠΛ20087		
Ημερομηνία παράδοσης	11/02/2022		


#### ZHTOYMENO 1:

Υλοποιήστε την τοπολογία με το λογισμικό που σας δόθηκε. Σε περιπτώσεις όπου δεν δίνονται IP διευθύνσεις, θα πρέπει να υπολογισθούν από εσάς και να αποδοθούν στα αντίστοιχα interface των δρομολογητών. Σημειώστε ότι οι δοθείσες IP διευθύνσεις ανταποκρίνονται στις IP των δικτύων της τοπολογίας – εξαιρείται η διεύθυνση IP του eth1 του δρομολογητή Bono.

### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στιγμιότυπο οθόνης της τοπολογίας που δημιουργήσατε καθώς και περιγραφή της (π.χ. ip διευθυνσιοδότηση κ.λπ.):

Η τοπολογία που δημιουργήθηκε με την βοήθεια του εργαλείου Cisco Packet Tracer φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:



## Περιγραφή:

## 1. Πίνακας των υποδικτύων του δικτύου:

Subnet	Subnet address	Subnet Mask	Host IP	Broadcast IP
			addresses	address
SubnetA	172.16.160.0	255.255.224.0	172.16.160.1-	172.16.191.255
			172.16.191.254	
SubnetB	172.16.32.0	255.255.224.0	172.16.32.1 -	172.16.63.255
			172.16.63.254	
SubnetC	172.16.64.0	255.255.224.0	172.16.64.1 -	172.16.95.255
			172.16.95.254	

SubnetD	172.16.128.0	255.255.224.0	172.16.128.1 -	172.16.159.255
			172.16.159.254	
SubnetE	172.16.96.0	255.255.224.0	172.16.96.1 -	172.16.127.255
			172.16.127.254	
SubnetF	172.16.192.8	255.255.255.252	172.16.192.9 -	172.16.192.11
			172.16.192.10	
SubnetSer2	172.16.244.0	255.255.224.0	172.16.244.1-	172.16.275.255
			172.16.275.254	
SubnetSer3	172.16.0.0	255.255.224.0	172.16.0.1-	172.16.31.255
			172.16.31.254	
SubnetInt	143.233.173.0	255.255.255.252	143.233.173.1 -	143.233.173.3
			143.233.173.2	

## 2.Πίνακας των ΙΡ διευθύνσεων του δικτύου:

Device	Interface	IP address	Subnet Mask	Default Gateway
Hermes	Fa0/0	172.16.32.2	255.255.224.0	-
	Fa1/0	172.16.64.2	255.255.224.0	-
	Fa7/0	172.16.96.2	255.255.224.0	-
	Se2/0	172.16.224.1	255.255.224.0	-
Bono	Fa0/0	172.16.128.2	255.255.224.0	-
	Fa1/0	143.233.173.2	255.255.255.252	-
	Se2/0	172.16.224.2	255.255.224.0	-
	Se3/0	172.16.0.1	255.255.224.0	-
Edge	Fa0/0	172.16.160.2	255.255.224.0	-
	Fa1/0	172.16.192.10	255.255.255.252	-
	Se3/0	172.16.0.2	255.255.224.0	-
PCA	Fa0	172.16.160.1	255.255.224.0	172.16.160.2
PCB	Fa0	172.16.32.1	255.255.224.0	172.16.32.2
PCC	Fa0	172.16.64.1	255.255.224.0	172.16.64.2
PCD	Fa0	172.16.128.1	255.255.224.0	172.16.128.2
PCE	Fa0	172.16.96.1	255.255.224.0	172.16.96.2
PCF	Fa0	172.16.192.9	255.255.255.252	172.16.192.10

Προς το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε στατική δρομολόγηση με default route το interface Fa1/0 του Bono:

```
# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 143.233.173.2
```

Και εφαρμόστηκε στο Interface Fa1/0 του Bono η Access-List(access-list 1):

permit 172.16.0.0 0.0.255.255

## **ZHTOYMENO 2:**

<sup>#</sup> router ospf 500


<sup>#</sup> default-information originate

Οι δρομολογητές θα αξιοποιούν τον αλγόριθμο OSPF. Προς το Διαδίκτυο να χρησιμοποιήσετε στατική δρομολόγηση.


#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στιγμιότυπα οθόνης με το αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών: α)#show ip ospf και β)#show ip ospf database, καθώς και περιγραφή αυτών.

• Στιγμιότυπα εκτέλεσης των εντολών και περιγραφή για τον router Hermes:



Η εντολή #show ip ospf χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν γενικές πληροφορίες σχετικές με την διαδικασία δρομολόγησης OSPF. Εδώ , για παράδειγμα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η διαδικασία δρομολόγησης ospf 500 , ότι υπάρχει μόνο μία περιοχή η area backbone(0),ότι γίνεται Link State Advertisement (LSA) κ.α.




Η εντολή #show ip ospf database χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν λίστες πληροφοριών που σχετίζονται με την βάση δεδομένων του OSPF.

Το Router link States μας ενημερώνει ότι υπάρχουν 3 routers στην περιοχή 0.


Ο δρομολογητής με RID 172.16.224.1 και ο δρομολογητής με RID 172.16.224.2 έχουν 5 links στην περιοχή 0, ενώ ο δρομολογητής με RID 172.16.192.10 έχει 4 links.

Το External Link States μας ενημερώνει ότι ο Hermes περιέχει ένα εξωτερικό LSA που περιγράφει το εξωτερικό δίκτυο 0.0.0.0, το οποίο διαφημίστηκε στο OSPF από τον δρομολογητή Bono με router id 172.16.224.2.

• Στιγμιότυπα εκτέλεσης των εντολών και περιγραφή για τον router Edge:



Η εντολή #show ip ospf χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν γενικές πληροφορίες σχετικές με την διαδικασία δρομολόγησης OSPF. Εδώ , για παράδειγμα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η διαδικασία δρομολόγησης ospf 500 , ότι υπάρχει μόνο μία περιοχή η area backbone(0),ότι γίνεται Link State Advertisement (LSA) κ.α.




Η εντολή #show ip ospf database χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν λίστες πληροφοριών που σχετίζονται με την βάση δεδομένων του OSPF.

Το Router link States μας ενημερώνει ότι υπάρχουν 3 routers στην περιοχή 0.


Ο δρομολογητής με RID 172.16.224.1 και ο δρομολογητής με RID 172.16.224.2 έχουν 5 links στην περιοχή 0, ενώ ο δρομολογητής με RID 172.16.192.10 έχει 4 links.

Το External Link States μας ενημερώνει ότι ο Edge περιέχει ένα εξωτερικό LSA που περιγράφει το εξωτερικό δίκτυο 0.0.0.0, το οποίο διαφημίστηκε στο OSPF από τον δρομολογητή Bono με router id 172.16.224.2.

• Στιγμιότυπα εκτέλεσης των εντολών και περιγραφή για τον router Bono:



Η εντολή #show ip ospf χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν γενικές πληροφορίες σχετικές με την διαδικασία δρομολόγησης OSPF. Εδώ , για παράδειγμα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η διαδικασία δρομολόγησης ospf 500 , ότι υπάρχει μόνο μία περιοχή η area backbone(0),ότι γίνεται Link State Advertisement (LSA) κ.α.



Η εντολή #show ip ospf database χρησιμοποιείται για να εμφανιστούν λίστες πληροφοριών που σχετίζονται με την βάση δεδομένων του OSPF.

Το Router link States μας ενημερώνει ότι υπάρχουν 3 routers στην περιοχή 0.

Ο δρομολογητής με RID 172.16.224.1 και ο δρομολογητής με RID 172.16.224.2 έχουν 5 links στην περιοχή 0, ενώ ο δρομολογητής με RID 172.16.192.10 έχει 4 links.

Το External Link States μας ενημερώνει ότι ο Bono περιέχει ένα εξωτερικό LSA που περιγράφει το εξωτερικό δίκτυο 0.0.0.0, το οποίο διαφημίστηκε στο OSPF από τον ίδιο, τον δρομολογητή Bono, με router id 172.16.224.2.


#### **ZHTOYMENO 3:**


Όλοι οι σταθμοί της τοπολογίας πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία HTTP που εξυπηρετείται από κάποιον διακομιστή στο Διαδίκτυο. Δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια άλλη υπηρεσία του διαδικτύου.

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στιγμιότυπο οθόνης που θα εμφανίζει τις επιτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης 2 σταθμών στην διαδικτυακή υπηρεσία HTTP όπως και μια γρήγορη περιγραφή του πώς επιτεύχθηκε το ζητούμενο 3:

#### Τα 2 στιγμιότυπα, φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:





## Περιγραφή:

Για να είναι δυνατή η πρόσβαση των σταθμών στην υπηρεσία http του Server και σε καμία άλλη υπηρεσία του διαδικτύου, εφαρμόστηκε στο interface Fa1/0 του Bono η εξής Access-List(access-list 121):

permit tcp any any eq www

#### ZHTOYMENO 4:


Τα δίκτυα που βρίσκονται στον δρομολογητή Hermes είναι προσβάσιμα σε όλους τους άλλους σταθμούς της τοπολογίας μόνο σε περίπτωση χρήσης των εργαλείων ping και traceroute.

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


Στιγμιότυπο οθόνης και θα αποδεικνύει το ζητούμενο 4 (όπως διατυπώνεται παραπάνω) όπως και μια γρήγορη περιγραφή του πώς επιτεύχθηκε:

Τα στιγμιότυπα φαίνονται στις εικόνες παρακάτω:


• Screenshot επιτυχημένου http request από τερματικό του Hermes:



• Screenshot επιτυχημένο ping request από το PCA προς το τερματικό του Hermes PCB:



• Screenshot από μπλοκαρισμένο πακέτο tcp από επικοινωνία που έχει ξεκινήσει από το τερματικό PCF εκτός των δικτύων του Hermes:



## Περιγραφή:

Για να είναι τα δίκτυα που βρίσκονται στον δρομολογητή Hermes προσβάσιμα από τους άλλους σταθμούς της τοπολογίας μόνο για τις υπηρεσίες ping και traceroute, εφαρμόστηκε στα interface Fa0/0, Fa1/0 και Fa7/0 την Access-List(access-list 122):

permit icmp any any

Όμως, εάν η Access-List παρέμενε όπως παραπάνω θα υπήρχε το εξής πρόβλημα: Εάν κάποιο από τα δίκτυα που βρίσκονται στον Hermes ήθελε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες HTTP του διαδικτύου, η αίτηση του θα έφτανε στο Server, αλλά η απάντηση του Server θα απορριπτόταν από τον δρομολογητή Hermes καθώς επιτρέπει μόνο εισερχόμενη κυκλοφορία ICMP. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, και παράλληλα να ισχύει το ζητούμενο 3, προστέθηκε το εξής στην παραπάνω Access-List(access-list 122):

Με αυτή την προσθήκη επιτρέπονται τα tep πακέτα προς τα δίκτυα πίσω από τον Hermes, αλλά μόνο από επικοινωνία που έχουν ξεκινήσει τα τερματικά.


### **ZHTOYMENO 5:**

Στον Bono είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η τεχνική overloaded NAT (PAT) με overloaded δημόσια IP την 143.233.173.2/30.

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στιγμιότυπο οθόνης με το αποτέλεσμα εκτέλεσης της εντολής: #show ip nat translations, καθώς και μια γρήγορη περιγραφή του αποτελέσματος:

Το στιγμιότυπο, φαίνεται παρακάτω:



Με την εντολή #show ip nat translations , προβάλλονται πληροφορίες σχετικά με το πως λειτουργεί το NAT στον δρομολογητή Bono. Στην στήλη inside local υπάρχουν οι διευθύνσεις όπως φαίνονται στο εσωτερικό δίκτυο , ενώ στην στήλη outside local, υπάρχουν οι μεταφράσεις αυτών των IP διευθύνσεων προς τον «έξω κόσμο» (Internet). Επίσης βλέπουμε την πόρτα που χρησιμοποιείται κάθε φορά, ώστε να γίνεται διαχωρισμός σχετικά με το ποια είναι η source IP από το εσωτερικό δίκτυο που στέλνει το πακέτο στο Διαδίκτυο.