实例分析第五部分

郭啸、洪行健、方敏学

pipe 类型的文件操作实现的是什么样的功能?

管道是一个小的内核缓冲区,以文件描述符对的形式提供,一个用于读一个用于写,是一种进程间的交互方式。

pipealloc 函数的两个参数 分别代表什么?

```
int pipealloc(struct file **f0, struct file **f1)
 struct pipe *pi;
 pi = 0;
 *f0 = *f1 = 0;
                                                        //初始化两文件描述符
 if((*f0 = filealloc()) == 0 || (*f1 = filealloc()) == 0) //打开两个文件,如果返回为0,则证明创建不成功
 if((pi = (struct pipe*)kalloc()) == 0)
                                                        - //在内核态内存中找到空闲建立管道,返回0则不成功
  goto bad;
 pi->nwrite = 0;
 (*f0)->type = FD PIPE;
 (*f0)->readable = 1;
 (*f0)->writable = 0;
 (*f0)->pipe = pi;
 (*f1)->type = FD PIPE;
 (*f1)->readable = 0;
 (*f1)->writable = 1;
 (*f1)->pipe = pi;
 return 0:
bad:
 if(pi)
  kfree((char*)pi);
 if(*f0)
  fileclose(*f0);
 if(*f1)
  fileclose(*f1);
 return -1;
```

• Pipealloc的两个 参数是两个二级 指针、代表的一个 指针, 个文件描述符址, 立者说指的文件 描述符指针的 针。

piperead和pipewrite 函数的流程是什么样的?请介绍出报错(return -1) 的原因,以及核心语句。

```
int pipewrite(struct pipe *pi, uint64 addr, int n)
 int i:
 char ch;
 struct proc *pr = myproc();
  acquire(&pi->lock);
                                                         //获得锁
  for(i = 0; i < n; i++){
   while(pi->nwrite == pi->nread + PIPESIZE){
                                                        // 己经写满
     if(pi->readopen == 0 || myproc()->killed){
                                                        - // 如果读程序没打开,或者进程结束,释放锁返回-1
      release(&pi->lock);
      return -1;
     wakeup(&pi->nread);
                                                         sleep(&pi->nwrite, &pi->lock);
                                                         //相当于在写满PIPESIZE时睡眠进程
   if(copyin(pr->pagetable, &ch, addr + i, 1) == -1)
     break:
   pi->data[pi->nwrite++ % PIPESIZE] = ch;
                                                        //写入pipedata
 wakeup(&pi->nread);
 release(&pi->lock);
                                                          //释放锁
  return n;
```

核心语句就是写入data

pi->data [pi->nwrite++%PIPESIZE]=ch

piperead和pipewrite 函数的流程是什么样的?请介绍出报错(return -1)的原因,以及核心语句。

```
int piperead(struct pipe *pi, uint64 addr, int n)
 int i:
 struct proc *pr = myproc();
 char ch;
 acquire(&pi->lock);
                                                                 //获得鲅
 while(pi->nread == pi->nwrite && pi->writeopen){
                                                                 //管道内为空,并且没有写程序处在打开状态
   if(myproc()->killed){
                                                                 //进程退出,则释放锁,返回-1
     release(&pi->lock);
     return -1;
   sleep(&pi->nread, &pi->lock); //DOC: piperead-sleep
                                                                 // 睡眠
 for(i = 0; i < n; i++){ //DOC: piperead-copy
   if(pi->nread == pi->nwrite)
    break:
   ch = pi->data[pi->nread++ % PIPESIZE];
                                                                 //读出,拷贝到指定地址
   if(copyout(pr->pagetable, addr + i, &ch, 1) == -1)
     break:
 wakeup(&pi->nwrite);
                                                               // 唤醒写程序
 release(&pi->lock);
                                                               //释放锁
 return i:
```

pipe 类型的文件读写和 inode 类型的读写有什么区别?

- Pipe是缓冲区读写,无需磁盘操作
- Pipe类型的文件读写可以写任意长度,inode类型的读写只能写固定长度。

pipe 类型操作的实现目的是什么,有什么优点?

- 实现两个进程间的通讯。
- 在xv6的shell中,有可以实现类似pipe效果的临时文件命令,
- 例如echo a | c; echo a >/tmp/m; c < /tmp/m
- 相比之下:

Pipe可以自动清扫,传输任意长度的数据,实现同步。而临时文件需要手动删除,不能同步。

(进阶题) linux 内核代码中 pipe 的实现和 xv6 有哪些不同?

- 带有pipe属性的inode
- 批量读写