PTC 3360

3. A Camada de Rede - Parte II

(Kurose, Seções I.4 e 4.2)

Agosto 2025


Capítulo 2 - Conteúdo

- 2.1 A camada de aplicação
- 2.2 Princípios da transferência confiável de dados (recorte da camada de transporte)
- 2.3 Camada de rede
- A Introdução à camada de rede
- B O que tem dentro de um roteador?
- C Atrasos e vazão
- D Endereçamento IP
- E Repasse generalizado e SDN

Arquitetura de roteadores (Cisco/Huawei/Nokia Networks/HPE)

2 funções chaves do roteador:


- Rodar protocolos e algoritmos de roteamento
- Repassar ou comutar datagramas de enlace de entrada para enlace de saída



Exemplo: Arquitetura da Família Cisco MDS 9000



Exemplo: Arquitetura da Família Cisco MDS 9000



Vídeo sobre o que há dentro de um roteador/switch/ ponto de acesso Wifi doméstico

Tabela de repasse: ideia inicial

Intervalo do endereço de destino	Interface do Enlace
11001000 00010111 00010000 00000000	_
11001000 00010111 00010111 11111111	0
11011000 00000000 00000000 00000000	,
11011000 11111111 11111111 11111111	1
1111111 00000000 00000000 00000000	0
: 11111111 11111111 1111111111111111111	2
caso contrário	3

Casamento com prefixo mais longo

Casamento com prefixo mais longo

Quando busca-se entrada de tabela de repasse para dado endereço de destino, usa-se prefixo de endereço *mais* longo que casa com endereço desejado.

Intervalo de Endereços de Destino	Interface do enlace
11001000 00010111 00010*** *****	• *
11001000 00010111 00011000 *****	.* 1
11001000 00010111 00011*** *****	* * 2
caso contrário	3


exemplos:

DA: 11001000 00010111 00010<mark>110 10100001</mark>

DA: 11001000 00010111 00011000 10101010

qual interface? qual interface?

Funções da porta de entrada




Camada de enlace: e.g., Ethernet

Camada de rede:

- Define porta de saída usando tabela de repasse na memória da porta de entrada ("match plus action" – casamento mais ação)
- Objetivo: completar processamento da porta de entrada em "velocidade de linha" (ns)
- Fila: se datagramas chegam mais rápido do que taxa de repasse para elemento de comutação

Filas na porta de entrada

- Se a comutação for mais lenta do que as portas de entrada combinadas, filas podem ocorrer nas portas de entrada
 - Atraso de fila e perdas (lembre do mecanismos de rdt) devido a transbordamento dos buffers de entrada!
- * Bloqueio Head-of-the-Line (HOL): datagrama na frente da fila não deixa que outros na fila movam-se para frente




Contenção na porta de saída: apenas I datagrama vermelho pode ser transferido.

pacote vermelho inferior é bloqueado


I tempo de pacote depois: pacote verde sofre bloqueio HOL

Elementos de comutação (Switching fabrics)

- Transfere pacote do buffer de entrada para o buffer de saída apropriado
- Taxa de comutação: taxa em que pacotes podem ser transferidos de entradas para saídas
 - Muitas vezes medidos em múltiplos da taxa de linha de entrada/saida
 - N entradas: desejável taxa de comutação N vezes taxa de linha para evitar filas na entrada.
- 3 tipos de elementos de comutação




Exemplo: Arquitetura da Família Cisco MDS 9000



Comutação via memória


la geração de roteadores:

- Computadores tradicionais com comutação sob controle direto da CPU
- Pacote copiado para memória do sistema (1 de cada vez)
- Velocidade limitada pela velocidade da memória (B/2 pacotes/s; B = velocidade da memória)
- Atuais também podem usar; mas consulta realizada por processadores nas placas de linha de entrada – 8500 Catalyst Cisco



Comutação via barramento


- Transmissão do datagrama da porta de entrada para porta de saída é feita via barramento único.
- Porta de saída é definida em cabeçalho interno ao roteador.
- Apenas I pacote pode cruzar o barramento de cada vez
- Contenção pelo barramento: velocidade de comutação limitada pela velocidade do barramento




barramento

Comutação via crossbar


- Agora são 2N barramentos ligando N entradas a N saídas – cruzamento pode ser aberto ou fechado pelo controlador do switch fabric.
- Supera limitações de velocidade do barramento único, sendo capaz de repassar vários pacotes em paralelo.



Portas de saída




 Um buffer é necessário quando datagramas chegam da rede de comutação mais rapidamente do que a taxa de transmissão.




Fila na porta de saída

- Mecanismo de agendamento: escolhe entre os datagramas enfileirados para transmissão
 - FIFO (First-come, first-served)
 - Agendamento por prioridade
 - Agendamento round robin (rodízio)
 - Weighted fair queuing
 - ❖ Pode-se priorizar pacotes de acordo com fonte? Questão da neutralidade da rede.




- Agendamento FIFO (First In First Out): enviar na ordem de chegada à fila
 - Exemplo do mundo real?
 - Fila do bandejão.



Agendamento por prioridade:


diferentes filas para prioridades diferentes; fila com menor prioridade só é atendida se a com maior prioridade está vazia.

- Permite múltiplas classes, com diferentes prioridades:
 - Classe pode depender de informações no cabeçalho como endereço IP de fonte/destino, número de porta, etc.
 - Exemplo do mundo real:
 - Filas separadas num banco; único caixa chama sempre alguém da fila de prioritários se ela não está vazia.



Agendamento Round Robin (rodízio):


- Múltiplas classes
- Varre ciclicamente as filas, enviando um pacote completo de cada classe (se disponível)
- Exemplo do mundo real?
 - Fila com chamada por senha com atendimento prioritário; é chamado um prioritário e um comum por vez.



Network Layer: Data Plane 4-19

Weighted Fair Queuing (WFQ):

- Round Robin generalizado
- cada classe recebe quantidade de serviço ponderado a cada ciclo
- Exemplo do mundo real?
 - Igual ao anterior, mas com número de chamados de cada grupo escolhido de forma "inteligente".



Exercício interativo do livro.

Network Layer: Data Plane 4-20

Transbordamento

- Pode haver também transbordamento do buffer da porta de saída.
- Política de qual pacote descartar é chamada de administração ativa de fila.
- Exemplos:
 - Tail drop: elimina pacote chegando
 - Prioridade: elimina/remove pacote baseado em prioridade
 - Aleatório: elimina/remove aleatoriamente

A questão da neutralidade da rede

O que é a neutralidade da rede?

- Técnica: como uma rede de acesso deve alocar e compartilhar seus recursos
 - Mecanismos: agendamento de pacotes, administração ativa de filas
- Princípios sociais, econômicos e políticos.
 - Proteção à liberdade de expressão
 - Encorajamento da inovação e competição
- Implementada via políticas públicas, normas técnicas e leis.

Países diferentes usam abordagens diferentes para a neutralidade da rede.

A questão da <u>neutralidade no Brasil</u>

A neutralidade da rede regulada no Brasil com o Marco Civil da Internet, Lei n. º 12.965/2014, sancionada em 2014 e regulamentada em 2016.


Seção I Da Neutralidade de Rede

Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.

Capítulo 2 - Conteúdo

- 2.1 A camada de aplicação
- 2.2 Princípios da transferência confiável de dados (recorte da camada de transporte)
- 2.3 Camada de rede
- A Introdução à camada de rede
- B O que tem dentro de um roteador?
- C Atrasos e vazão
- D Endereçamento IP
- E Repasse generalizado e SDN

Comutação de pacotes: store-and-forward



- Leva L/R segundos para transmitir (inserir) pacote de L bits em um enlace a R bits/s
- Store and forward (adotado em geral em roteadores): pacote inteiro precisa chegar no roteador antes que possa ser transmitido ao próximo enlace
- No exemplo acima, atraso fim-fim para I pacote = 2L/R (assumindo zero atraso de propagação)

Q. Qual o atraso para transmitir os 3 pacotes?

4L/R

Q. Qual o atraso para transmitir I pacote em uma rota com N enlaces todos com taxa R?

NL/R

Q. Qual o atraso para transmitir P pacotes?

(P+N-1)L/R

Exercício da Lista I

(Kurose2013, p. 57)

Considere o envio de um arquivo grande de *F* bits do hospedeiro *A* para o hospedeiro *B*.


Há três enlaces (e dois comutadores) entre A e B, e os enlaces não estão congestionados (isto é, não há atrasos de fila).

O hospedeiro A fragmenta o arquivo em segmentos de S bits cada e adiciona 80 bits de cabeçalho a cada segmento, formando pacotes de L=80+S bits.


Cada enlace tem uma taxa de transmissão de R bits/s.

Qual o valor de S que minimiza o atraso para levar o arquivo de A para B? Desconsidere o atraso de propagação e considere que F é um múltiplo inteiro de S.

Exercício da Lista 1 – Gráfico do Resultado para F = 10⁵ (colab)



Quatro fontes de atraso de pacotes




d_{proc}: processamento no nó

- Detecção de erros em bits
- Determinação do enlace de saída
- De nano a microssegundos

d_{fila} : atraso de fila

- Tempo esperando no enlace de saída para transmissão
- Depende do nível de congestionamento no roteador
- De micro a milissegundos

Quatro fontes de atraso de pacotes



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{fila}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans}: atraso de transmissão:


- de nano a milissegundos
- L: comp. do pacote (bits)
- R: capacidade do enlace (bits/s)

d_{trans} e d_{prop} muito diferentes!

d_{prop} : atraso de propagação:

- milisegundos (WAN)
- s: comprimento do enlace físico
- v: vel. de propagação no meio (~2×10⁸ m/s)

Analogia com comboio



- Carros "propagam-se" a 100 km/h
- Pedágio leva 2 s para atender carro (tempo de transmissão de bit)
- carro~bit; comboio ~ pacote
- Q: Quanto tempo até que o comboio alinhe-se antes do 2o pedágio?

 Tempo para "empurrar" o comboio inteiro pelo pedágio


$$d_{\text{trans}} = 12 \times 10 = 120 \text{ s}$$

 Tempo para último carro se propagar do lo para 2o pedágio:

$$d_{\text{prop}} = 100 \text{ km /(100 km/h)} = 1 \text{ h}$$

• R: 62 min $(d_{prop} predomina)$

Analogia com comboio (mais)



- Suponha agora que:
 - distância seja de 10 km
 - pedágio leve I minuto para atender um carro
- Q: Carros chegarão ao 20 pedágio antes de todos os carros terem sido atendidos no 10 pedágio?
 - R: Sim! depois de 7 min, lo carro chega ao 20 pedágio; 3 carros ainda estarão no lo pedágio.
- Q: Quanto tempo até que o comboio alinhe-se antes do 2o pedágio?
 - $R: 16 \text{ min} (d_{trans} \text{ predomina})$

$d_{\text{trans}} e d_{\text{prop}}$


- Enlace longos e taxas de transmissão (R) altas d_{prop} predomina
- Enlace curtos e taxas de transmissão (R) baixas –
 d_{trans} predomina
- Em muitos casos, uma delas é bem mais importante que a outra

Exercícios interativos do livro

Animação do livro

Atraso de fila d_{fila}

- Componente mais complicado e interessante da latência
- Varia de pacote a pacote trabalhar com médias!
- R: capacidade do enlace de saída (bits/s)
- ★ L: comprimento do pacote (bits/pacote) †
- a: taxa média de chegada de pacotes (pacotes/s)
- ❖ La/R = intensidade de tráfego
- ❖ La/R ~ 0: atraso de fila médio pequeno
- ❖ La/R→ I: atraso de fila médio grande
- ❖ La/R > I: chegando mais pacotes do que pode ser atendido, atraso médio infinito!




aso



Atrasos e rotas da Internet"real"

- Como são os atrasos e perdas reais da Internet?
- Programa traceroute (tracert no Windows e traceroute no macOS): fornece medidas de atraso da fonte aos roteadores ao longo do caminho até o destino (RFC 1393)
- ❖ Para cada i:
 - Envia três pacotes que alcançam roteador i no caminho para o destino (TTL = i)
 - Roteador i retorna pacotes para a fonte
 - Mostra RTT para os três pacotes, caso tenha, sucesso



Atrasos e rotas da Internet "real"

traceroute: www.rhnet.is (Islândia) até www.lcs.poli.usp.br

```
3 medidas de atraso de
                                                               www.rhnet.is até 10 roteador
1 ndn-gw1-ge2-0-0 (130.208.16.13) 0.200 ms 0.132 ms 0.122 ms (Reykjavik)
2 is-rey.nordu.net (109.105.102.1) 0.179 ms 10.457 ms 0.178 ms (Reykjavik)
                                                                                 enlace
3 uk-hex.nordu.net (109.105.97.41) 38.189 ms 38.171 ms 38.187 ms (Estocolmo)
                                                                                 trans-oceânico
4 us-man.nordu.net (109.105.97.45) 117.786 ms 117.738 ms 117.757 ms (New York)
5 xe-2-3-0.118.rtr.newy32aoa.net.internet2.edu (109.105.98.10) 117.867 ms 117.980 ms 117.882 ms (NY)
6 et-3-0-0.101.rtr.wash.net.internet2.edu (198.71.45.1) 123.271 ms 123.312 ms 123.352 ms (Ann Arbor)
7 et-5-0-0.104.rtr.atla.net.internet2.edu (198.71.45.6) 136.664 ms 136.452 ms 136.499 ms (Ann Arbor)
                                                                                     enlace
8 198.32.252.237 (198.32.252.237) 150.152 ms 149.810 ms 149.842 ms (Miami)
                                                                                     trans-oceânico
9 198.32.252.230 (198.32.252.230) 301.452 ms 263.026 ms 260.680 ms (Brasil)
10 usp-cce.ptta.ansp.br (200.136.37.101) 261.074 ms 260.917 ms 261.019 ms (São Paulo)
11 pix.uspnet.usp.br (143.107.151.162) 261.133 ms 261.042 ms 260.973 ms (São Paulo)
```

14 zeus.lcs.poli.usp.br (143.107.162.201) 261.095 ms 260.952 ms 260.982 ms (São Paulo)


12 core-cce.uspnet.usp.br (143.107.251.30) 271.632 ms 261.226 ms 263.516 ms (São Paulo)

13 core-poli-b.uspnet.usp.br (143.107.151.114) 261.113 ms 261.127 ms 261.100 ms (São Paulo)

^{*} Visite http://www.traceroute.org/ e http://www.traceroute.org/ e https://www.geolocation.com/


Vazão (throughput)

- Vazão: taxa (bits/s) em que bits são transferidos entre fonte/destino
 - Instantânea: taxa num certo instante de tempo
 - Média: taxa média sobre um período de tempo




Vazão (mais)

 $R_s < R_c$ Qual a vazão média fim a fim?



* R_s > R_c Qual a vazão média fim a fim?




Enlace de gargalo

Enlace na rota fim-a-fim que restringe vazão fim-a-fim

Vazão: cenário Internet

- Vazão por conexão: min(R_c,R_s,R/10)
- ❖ Na prática: R_c or R_s é geralmente o gargalo



10 conexões partilham conexões (de forma justa) no enlace gargalo backbone R bits/s

Introdução 1-38