Leçon n°26: Propagation avec dispersion

Niveau	CPGE
Prérequis	Eq de Maxwell Eq de d'Alembert OPPM dans le vide Métaux et plasma
Biblio	J'intègre PC.PC* PSI PSI* MP MP* Ondes EM dans un milieu dispersif F. Legrand Propagation des ondes E. Thibierge Electromagnétisme, Mauras
Plan	 Propagation dans un plasma Ionosphère position du problème Equation de propagation Relation de dispersion/Pulsation de coupure Paquets d'ondes Définition paquet d'onde Vitesse de phase/vitesse de groupe Déformation du paquet d'onde Retour sur ionosphère w>wc w<wc< li=""> </wc<>

Questions:

- Si on enlève le carré sur le temps de l'équation de d'Alembert ? Dérivée seconde par rapport à l'espace, dérivée première par rapport au temps ? Equation de diffusion.
- Quel est le problème de la vitesse de phase du plasma ?
 Supérieur à la vitesse de la lumière, on va donc en déduire une vitesse plus physique qui est la vitesse de groupe.
- Quelle est le truc pas possible avec les ondes planes ?
 Onde plane infinie —> or infinie dans l'espace (pas possible), énergie infinie (pas possible non plus)

o Pourquoi le plasma est neutre?

Quand on crée une variation électronique ça crée un champ électrique qui les ramène. On peut calculer la constante de temps pour qu'elle revienne (très très courte). Globalement neutre car les charges reviennent rapidement en place.

- Est ce que tu peux refaire le calcul pour nous montrer comment on fait apparaître la vitesse de phase ?
- D'autres systèmes que le plasma pour observer vitesse de groupe, vitesse de phase ?

Le verre. Variation de l'indice du verre est donné par la loi de Cochy. Avantage du plasma —> vitesse de phase plus rapide que la vitesse de groupe Guide d'onde.

Vagues


Paquet d'onde en physique quantique ->Fonction d'onde d'un électron = paquet d'onde

Relation de dispersion d'un paquet d'onde d'un électron dans le vide cf calcul Marie Dans les matériaux —> haute f qui arrive plus vite que les basses fréquences

- Pour alpha très petit, quand on envoie un paquet d'onde, on a les hautes fréquences au début, et les basses à la fin (retard)?
- o Premier stade de dispersion ? vg=cte dispersion peut être différent de vfi.
- o Deuxième stade ? Vg dépend de w —> étalement
- Si ça s'étale, comment on fait pour régénérer le faisceau correctement ?
 On envoie le paquet d'onde sur un prisme, les hautes fréquences sont en avances
 On met qqchose pour ralentir les hautes fréquences—> on reconjugue tout.
 Cf schéma Marie
- o Comment on peut faire pour éviter la dispersion dans des milieux dispersifs Exemple des vagues à la surface de l'eau qui se déplace sur des kilomètres (alors que c'est un paquet d'onde qui devrait s'étaler) Onde qui ne se disperse pas=>Soliton

Terme non linéaire vont compenser la dispersion.

Lien sur le site de l'agreg



$$\frac{A(\omega)}{=A(\omega)} = \frac{A(\omega)}{e} e^{-iQ_0(\omega)} \in \left[\omega_0 - \frac{5\omega}{2}, \omega_0 + \frac{5\omega}{2} \right]$$

$$\frac{A(\omega)}{=A(\omega)} = h_0 + \left(\frac{3h}{2\omega} \right)_{\omega = \omega_0} \times (\omega - \omega_0)$$

$$\omega = \omega_0 + (\omega - \omega_0)$$

On décale de s(t-dkx/dw)

Produit de deux ondes progressives qui se propagent à deux vitesses différentes.


2. Viterse de phase et de groupe


$$\underline{S}(x, L) = exp\left(i\left(L - \frac{x}{v_y}\right)\right) S\left(L - \frac{x}{v_y}\right)$$

A(w)

A(w)

TF d'une porte = sinus cardinal





M(w) = $k_0 + \left(\frac{\partial k}{\partial w}\right)_{w_0} (w_0 - w_0) + (w_0 - w_0) \left(\frac{\partial^2 k}{\partial w^2}\right)_{w_0}$

$$g(t-\frac{2}{v_g}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{A}[\omega] \exp(i(\omega-\omega_o)(\lambda-\alpha(\omega)x)) d\omega$$

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{\nu_{g(\omega)}} + \frac{1}{2}(\omega - \omega_0) \left(\frac{\partial^2 h}{\partial \omega^2}\right)_{\omega_0}$$


L'étalement des paquet d'arde au courde sa propagat?

Pour des milieux plus dispersif, on ne doit pas limiter l'ordre 2 du DL

La vitesse dépend de 1/alpha —> implique une déformation de l'enveloppe :

ANIMATION (à utiliser également pour montrer ce qu'il se passe si la vitesse de phase est plus rapide que la vitesse de groupe (bande rouge)) a=0 dispersion du premier ordre Si a augmente on observe un étalement du paquet d'onde au cours de sa propagation.

$$v_g = \frac{d\omega}{dh} = v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}}$$
 dunc $v_g < c$.



Qu'est ce qui se passe dans la ionosphère quand il y a une propagation?

Pour avoir un signal d'un satellite, il faut que la fréquence soit supérieur à 10 MHz, sinon les signaux seront bloqués par la ionosphère.

pour enroyer un signal à un satellite of faut que of > fe pour traverser la insopphere

Doivent tenir compte de l'étalement du paquet d'onde à l'intérieur de la ionosphère.

2 6 4 6

Relation de dispersion: h=±i Jw²-vc²

imos chin

reflevior sur le insphése.

Terre. utiliser par la eadio. voir animal

phénomène utilisé par les ondes radios (reflexion sur la ionosphère -> transport d'information)

ANIMATION : on peut jouer sur la fréquence centrale : Plus on étale la gaussienne, plus les paquet d'ondes seront fin.

Si on augmente la fréquence de coupure, le paquet d'onde subit une déformation alors que ses hautes fréquences seront réfléchies et les basses sont transmises dans la ionosphère.

Plus on augmente la fréquence de coupure, moins il y a de fréquence transmise -> jusqu'à ce que tout soit réfléchi.

Quadiums:
OP m'est pas possible can infini de ures infini pas physique. The plasma est naute? est de tops get revient très court. globalement neutre change revennent vite à laur place.
Colubrate $\underline{S}(x,V) = \int_0^{+\infty} \underline{A}(\omega) e^{-i(\omega V - k \cdot x)} d\omega$ $DL_1; k(\omega) = \underbrace{k(\omega_0)}_{N_0} + \underbrace{\binom{2k}{2}}_{N_0 = \omega_0} = \omega = \omega_0 + (\omega - \omega_0)$
(x, L) = the A(w) e illus + (w - w) t - (h, + v, (w - w, 1) re] dw. = e i (w, t - k, re) the A(w) e i ((w - w, 1) t - re (w - w) re] dw.
= " \ \{\partial \text{A} \lambda \righta \end{aligned}; \[\lambda \cup - \cup \in \text{X} \end{aligned} \] \ \delta \text{A} \lambda \cup \end{aligned}.

3(t- 5x)

_ d'autre système : verre, d'électrique, guide d'inde unde signique

 $E = \frac{1}{2m} = E_e \implies \hbar \omega = \frac{1}{2} \frac{\hbar^2 k^2}{m} \implies \omega = \frac{\hbar k^2}{2m} \text{ relations}$ Pagnet d'inde,



@ rg/w) déformation pt frq ra+ rite que trante fq.