
LP 48 - Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique

# Niveau : L3 Préreguis :

- Electrocinétique (circuit RLC en régime libre)
- Mécanique classique
- Optique ondulatoire (Nitions d'interférence à ondes multiples ; Fabry-Pérot)
- Notation complexe

#### Plan corrigé:

- I. Etude d'un système mono résonant
  - A. Le circuit RLC série
    - 1. Présentation du système



régime sinusoïdale forcé  $\rightarrow$  E cos wt

2. Réponse en intensité

déphasage et amplitude!

3. Aspect énergétique

Bilan d'énergie → fondamentale!

Puissance : à quel condition est-elle maximal ?  $\rightarrow$  remarque que w =  $w_0$ .

- ightarrow résonance ightarrow oscillateur reçoit un transfert depuis l'excitateur qui est maximal ! cf calcul du facteur de qualité de Cappe
  - B. Analogie avec la mécanique : système masse-ressort + amortisseur
  - II. Etude d'un système multi résonant : Cavité fabry-Pérot (livre d'exo)
    - A. Cavité résonnante Fabry-Pérot

Application à la résolution du doublet du sodium

B. Filtre interférentiel ou LASER


LASER très succinct

#### Leçon présentée

#### Plan:

- I. Etude d'un système à un degré de liberté
  - A. Le circuit RLC série
    - 1. Présentation du système
    - 2. Réponse en tension
    - 3. Réponse en intensité
    - 4. Aspect énergétique
  - B. Analogie avec la mécanique : système masse-ressort + amortisseur
- II. Etude d'un système à N degré de liberté : Cavité fabry-Pérot
  - A. Cavité résonnante Fabry-Pérot
  - B. Application au laser

# NOTES Introduction




La balançoire  $\rightarrow$  on doit pousser de façon périodique Si on contredit pas bien cela ne marche plus on ne va plus aussi loin.

**La Résonance** est le phénomène selon lequel un système (ici, la balançoire) est sensible à une certaine fréquence (ici, poussée de la balançoire à intervalle réguliers).

# On travaillera:

- -avec des systèmes linéaires
- -en régime sinusoïdal forcé
- I. Etude d'un système à un degré de liberté
  - A. Le circuit RLC série
    - 1. Présentation du système



régime sinusoïdale forcé → E cos wt

#### 2. Réponse en tension

On se place aux bornes du condensateur, d'après la loi des mailles :

$$e(t) = u_L + u_R + u_C$$

$$e(t) = L.di/dt + R.i + u_c$$

or i= C.du,/dt et on est en régime sinusoïdale forcé : e(t)=E.cos(wt)

$$rac{d^2 u_C}{dt^2} + rac{R}{L}rac{du_C}{dt} + rac{1}{LC}u_C = E\cos\omega t$$

→ On garde uniquement la solution particulière qui correspond au régime permanent.

#### Equation différentielle du second ordre

→ on ne gardera que la solution particulière correspondant au système permanent

# En notation complexe on a:

$$\underline{\mathbf{u}}_{\mathsf{C}}(\mathsf{t}) = \frac{\underline{e}(t)}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

Module de l'amplitude complexe → amplitude réel ensuite

# → Étude en amplitude :

Le module de l'amplitude complexe :

$$U_C = rac{E}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2+R^2C^2\omega^2}}$$

avec 
$$\omega_0=rac{1}{\sqrt{LC}}$$
 la pulsation propre du circuit et  $Q=rac{1}{R}\sqrt{rac{L}{C}}$  le facteur de

qualité (on verra son sens plus tard). On pose x= w/w<sub>o</sub>

$$U_C = rac{E}{\sqrt{(1-x^2)^2+\left(rac{x}{Q}
ight)^2}}$$

Variation de Uc dépend de  $f(x) = (1-x^2)^2 + \left(rac{x}{Q}
ight)^2$ 


$$f'(x) = 2 imes (-2x) imes (1-x^2) + rac{2x}{Q^2} \ = 4x \left( x^2 - 1 + rac{1}{2Q^2} 
ight)$$

f'(x) = 0 pour

x=0 et 
$$x=\sqrt{1-rac{1}{2Q^2}}$$
 si et seulement si  $1-rac{1}{2Q^2}>0$  soit  $Q>rac{1}{\sqrt{2}}$ 

• Q < 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

alors f'(x) > 0 pour toute valeur de w, donc f(x) croissante soit U<sub>c</sub> décroissante




Il n'a pas de résonance en tension quand Q <  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 

• Q > 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

x	0		$x=\sqrt{1-rac{1}{2Q^2}}$		+∞
f'(x)		-		+	
f(x)		Décroissante		Croissante	
$U_C$		Croissante	$U_{ m max} = rac{2Q^2E}{\sqrt{4Q^2-1}}$	décroissante	

On observe un maximum en tension pour w=w,= w $_{\rm e}$ :  $\sqrt{1-\frac{1}{2\mathcal{Q}^2}}$ 

# → C'est le phénomène de résonance en tension (ou résonance de charge).



Quand Q aug on se rapproche de x = 1 sans en être égal.

#### → Étude du déphasage:

Pour obtenir  $\phi$ , on prend l'argument de  $\underline{U}_C$  . Celui-ci vaut :

$$egin{aligned} \phi = Arg(\underline{U}_C) &= Arg\left(rac{E}{1-LC\omega^2+jRC\omega}
ight) \ &= Arg(E) - Arg(1-LC\omega^2+jRC\omega) \ \phi &= -Arg(1-LC\omega^2+jRC\omega) \ &= -Arg(j(RC\omega-j(1-LC\omega^2)) \ &= -Arg(j) - Arg((RC\omega-j(1-LC\omega^2)) \ &= -rac{\pi}{2} - rctanigg(rac{-(1-LC\omega^2)}{RC\omega}igg) \ &\Longleftrightarrow \phi = -rac{\pi}{2} + rctanigg(rac{(1-LC\omega^2)}{RC\omega}igg) \end{aligned}$$

#### → Étude du déphasage :


$$\phi = -rac{\pi}{2} + rctan \Biggl(rac{1-x^2}{rac{x}{Q}}\Biggr)$$

Appelons 
$$f(x)=\left(rac{1-x^2}{rac{x}{Q}}
ight)=Q\left(rac{1}{x}-x
ight)$$
 ;

Calculons sa dérivée : 
$$f'(x) = Q\left(rac{-1}{x^2} - 1
ight) = -Q\left(rac{1}{x^2} + 1
ight)$$
 ;

f'(x) est négative quelque soit Q, la fonction f(x) est donc décroissante ; La fonction  $\arctan(x)$  étant croissante, au final  $\phi$  décroît.

#### → Étude du déphasage:



A la résonance, le déphasage est de  $\pi/2$ 

Quand  $x = 1 \rightarrow résonance$ .

#### 3. Réponse en intensité

En pratique  $\rightarrow$  on se place aux bornes de la résistance En théorie on utilise le lien entre i et u pour le condensateur.

En notation complexe:

$$\underline{i} = C \frac{d\underline{u}}{dt} = jC\omega\underline{u}$$

$$\underline{i} = jC\omega \frac{\underline{e}(t)}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

Ainsi que son amplitude complexe :

$$\underline{I} = jC\omega rac{E}{1-LC\omega^2+jRC\omega}$$

# → Étude en amplitude :

On prend alors le module de l'amplitude complexe :

$$I=rac{EC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2+R^2C^2\omega^2}}$$

On passe alors en variable réduite :

$$I=rac{rac{E}{R}}{\sqrt{1+Q^2igg(x-rac{1}{x}igg)^2}}$$

On pose 
$$f(x)=1+Q^2igg(x-rac{1}{x}igg)^2$$
 ;

On calcule sa dérivée :

$$f'(x)=2Q^2\left(x-rac{1}{x}
ight)\left(1+rac{1}{x^2}
ight)$$

# → Étude en amplitude :

f'(x) = 0 pour x = 1

f'(x) négative sur]0,1[ et positive sur ]1,∞[


La fonction I(x) admet alors un maximum en x=1 soit w=w<sub>r</sub>=w<sub>o</sub> et ce maximum vaut E/R.

# → C'est la résonance en intensité

w0 → pulsation propre du système

# → Étude en amplitude :

# → C'est la résonance en intensité



La résonance en intensité a toujours lieu pour w=w<sub>o</sub> et le maximum vaut E/R.

Plus Q est grand, plus la résonance est aiguë.


# → Étude du déphasage :

$$rac{i}{c}=Crac{d \underline{u}}{dt}=jC\omega \underline{u}$$
  $-Ie^{j\phi'}e^{j\omega t}=jC\omega U_Ce^{j\phi}e^{j\omega t}$ 

On pose I=C.w.U

$$e^{j\phi'}=je^{j\phi} \ e^{j\phi'}=e^{rac{\pi}{2}}e^{j\phi} \ \phi'=rac{\pi}{2}+\phi$$

19




A la résonance, le déphasage est nul.

#### Utiliser sur les Oscillo I

# Bilan

- Il y a toujours résonance en intensité, contrairement à la résonance en tension.
- -La pulsation de résonance est égale à la pulsation propre, contrairement à la résonance en tension où  $w_r < w_a$
- -Déphasage nul contrairement à la résonance en tension où le déphasage vaut  $\pi/2$  .

# → Bande passante et facteur de qualité



La bande passante  $\Delta w$  (rad/s) correspond aux pulsation pour lesquelles l'amplitude en intensité I(w)  $> \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$ 

Soit les 2 pulsations de coupure :


$$w_1 = \frac{w_0}{2Q}(\sqrt{1-4Q^2}-1)$$

$$w_2 = \frac{w_0}{2Q}(\sqrt{1 - 4Q^2} + 1)$$


Soit  $\Delta w = w_o/Q = R/L$ 

Plus Q est élevé, plus la bande passante est petite, la résonance est aiguë, sinon la résonance est dite floue.

ici  $I_0 = I_{max}$ .




Si on augmente Q ?  $\rightarrow$  cela élargit le pic



Si on augmente → cela diminue le pic C n'a pas d'influence, L cela décale

# 4. Aspect énergétique



La bobine charge et se décharge et on observe des oscillations.


D'un point de vue énergétique Q=2.π. E<sub>électromagnétique</sub>/E<sub>perdue</sub>

En régime permanent :

 $P_g = P_J$ , la puissance fournie par le générateur ne sert plus qu'à compenser l'effet Joule.


A la résonance  $<P_g>=<R.i^2>=R.I_e^2=R.I_{max}^2/2=E^2/2.R$  (%)

La résonance est la situation correspondant à une fréquence pour laquelle la puissance moyenne transférée de l'excitateur à l'oscillateur est maximale. L'énergie est toujours apportée en phase et devient très important.




 $\rm I_e \rightarrow intensit\'e \ efficace = I_{max} \ / racine \ de \ 2$ 

B. Analogie avec la mécanique : système masse-ressort + amortisseur




	Récapitulatif des systèmes				
	Généralisation	Mécanique	Electricité		
Système	Oscillateur amorti	Masse-ressort+amortisseur	RLC série		
Forçage	$\sigma(t) = E_0 \cos(\omega t)$	Support oscillant : $\gamma_A(t) = A_0 \cos(\omega t)$	Générateur sinusoldal : $u_Q = U_u \cos(\omega t)$		
Réponse	$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$	elongation: $y(t) = Z_{\alpha} \cos(\omega t + \varphi)$	Charge*: $q(t) = \mathbb{Q}_n \cos(\omega t + \varphi)$		
Dérivée	$\dot{s}(t) = V_n \cos(\omega t + \psi)$	vitesse: $v(t) = \dot{y} = V_{\infty} \cos(\omega x + \psi)$	intensité: $i(t) = \dot{q} = I_n \cos(\omega t + \psi)$		
Paramètres	ω <sub>0</sub> pulsation propre Q = facteur de qualité	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$	$\omega_b = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$		


Tableau analogique



# II. Etude d'un système à N degré de liberté : Cavité fabry-Pérot A. Cavité résonnante Fabry-Pérot



Les rayons transmis interfèrent ensemble.



Soit l'intensité totale :


$$I_{tot} = |s_{tot}|^2 = s_{tot} \overline{s_{tot}} = rac{s_0^2}{(1-Re^{j\Delta\phi})(1-Re^{-j\Delta\phi})} = |s_i|^2 rac{(1-R)^2}{1+R^2-2R\cos\Delta\phi} = I_i rac{(1-R)^2}{1+R^2-2R\cos\Delta\phi}$$

La transmittance est alors:

$$T( heta) = rac{I_{tot}}{I_i} = rac{(1-R)^2}{1+R^2-2R\cos\Delta\phi} = rac{1}{1+rac{4R}{(1-R)^2}\sin^2rac{\Delta\phi( heta)}{2}}$$



Figure observer sur l'écran



Rayon transmis est égal au rayon incident.

On a résonance pour un nombre n discret :  $v_n = n.c/(2.e.cos(9)) \rightarrow C'est$  les **modes propres** de la cavité.


Intervalle spectral libre (ISL):  $\Delta v = c/(2e\cos(\theta))$ 

On définit la finesse  $\mathcal{F} = \frac{\Delta v}{\delta v} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R}$ 

→ Fonction croissante de R: plus la finesse est élevée, plus les pics sont fins.


Modes propres = modes de résonance Equidistant → intervalle spectral libre

Finesse = évolution de la largeur du pic Le pic va être fin si R augmente



La cavité entre les miroirs va accumuler de l'énergie  $\rightarrow$  le plus à la résonance  $\rightarrow$  ils vont interférer

On définit aussi le facteur de qualité ou pouvoir de résolution :  $Q = \frac{v}{\delta v} = \mathcal{F} \frac{v}{\Delta v}$ 



On a  $\lambda$ =589,3 nm, L=20cm,  $\Delta v$  = 750 MHz entre 2 résonances (soit 0,4 nm)

Si on utilise des miroirs à R=0,95, on a F= 
$$\frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$
 = 61


Soit Q=F. $\lambda/\Delta\lambda$  = 89868 =  $\lambda/\delta\lambda$ 

Donc l'écart minimal détectable est  $\delta\lambda$  = 589,3/89686 = 6 pm

Or l'écart entre les 2 raies du sodium est de 0,6 nm > 6 pm


# → Cet interféromètre peut résoudre les raies du doublet du sodium

delta lambda = largeur du pic à mi hauteur.





C. Application au laser

M1,M2 ~ 99 %



Effet laser → milieu amplificateur entre deux miroir à 95% Incidence normal La cavité va filtrer les fréquences





Il faut choisir le gain de façon à avoir le gain supérieur à la cavité ??

#### Conclusion

Résonance dans différents domaines

Mais elle n'est pas toujours souhaiter : Système dissipatif pour éviter la résonance → voiture

#### Remarques:

Corde de melde → N degré de liberté

Manipe avec deux lampes de Sodium  $\rightarrow$  une lampe allumé éclaire une lampe éteinte  $\rightarrow$  quand on l'éteint on voit que l'autre illumine pendant un certain temps  $\rightarrow$  excitation transfert d'énergie.

Attention facteur de qualité arrive un peu comme un cheveu sur la soupe!

Le bilan de puissance → résonance

On s'en fiche des aspects mathématiques!

Résonance en tension et en amplitude ne sont pas des résonance techniquement ! Faire plus à l'envers.

commencer par réponse en intensité → déphasage et amplitude !

On enlève la réponse en tension.

Bilan d'énergie → fondamentale!

Puissance : à quel condition est-elle maximal ?  $\rightarrow$  remarque que w =  $w_0$ .

→ résonance → oscillateur reçoit un transfert depuis l'excitateur qui est maximal!

cf calcul du bilan d'énergie de Cappe

Ensuite F-P (regarder dans les livres d'exo)

Application avec sodium bien!

Laser bien aussi prendre avec des pincettes. cf nouveau prog de PC

ou on ne parle pas du laser mais juste de la cavité pour résoudre le doublet en appli!

+ filtre interférentiel (si pas laser)

Attention calcul de grandeur moyenne quand on se place à la résonance!

Ancien programme de prépa potentiellement!

On ne peut pas parler de résonance en tension car elle n'existe pas toujours, condition d'existence — dépend des conditions du système.

#### Questions:

- Excitation en RMN?

Champs magnétique tournant

- Oscillateur du RMN ?

Moment magnétique de spin → aimantation du milieu qui tourne

- Qu'est ce qui autorise à se placer qu'en régime sinusoïdale forcé ?

On peut utiliser n'importe quel excitation quelconque tant qu'elle peut se décomposer en série de fourier, en sinusoïdale

Cela nous autorise à nous limité au sin forcé.

- Balançoire?

Se limiter à une personne qui pousse

Pour avoir un balancement optimal → fréquence périodique → pousse toujours qu'en A

Oscillateur non linéaire si on s'intéresse uniquement à l'enfant qui se balance seule.

→ Équation de Mathieu

Problème du botafumeiro agreg 2019

 Qu'est ce qui nous autorise à dire que le régime transitoire est bref ? de quoi dépend la durée du régime transitoire ?

Dépend de R et C  $\rightarrow$  on résout l'équation caractéristique sans le membre de droite  $\rightarrow$  pseudo pulsation

pseudo période = durée caractéristique → R/L

Il faut qu'elle soit petite devant ce que l'on étudie

On commence l'étude quand la transitoire est fini

- Inconvénient d'une surtension ?

Endommager les composants

Condensateur  $\rightarrow$  on ionise le milieu  $\rightarrow$  Tension de claquage : milieu diélectrique, champ interne plus grand

inductance → surintensité → fils qui fondent! Trop fort effet joule.

- Pourquoi racine de 2 pour la bande passante ?

En puissance

- Bilan de puissance ?

convention qui permet de définir le courant : générateur (u=-Ri) ou récepteur (u=Ri). Quand on se place indépendant du temps avec un GIT, plus facile que dépendant du temps Selon la convention choisit on voit si c'est reçu ou perdu → signe de la puissance

Type de figure d'interférence du F-P ?

Anneaux d'égale inclinaison

- C'est quoi un mode propre?

fréquence propre → d'oscillation du système sans contrainte

A une fréquence donné à quoi correspond un mode propre pour une corde de melde
 ?

Un mode propre = une réponse particulière du système pour lequel la réponse est harmonique

Si le facteur de réflexion est de 1 que vaut la finesse ?

Finesse tend vers l'infini

- Facteur de réflexion en énergie qui vaut 1 y a-t-il un intérêt ?

R=1 alors il n'y a rien qui sort! En pratique cela ne sert à rien car on ne voit rien!!

- facteur de qualité d'un laser ?

Plus grand que 89868, on est au delà de 108.

- Existence des différent mode longitudinaux ? existence d'un seuil en dessous pas assez amplificateur donc pour avoir de l'amplification il faut être au dessus.
- Le laser n'est pas monochromatique ? Plusieurs fréquences mais très très proche!

- Degré de liberté ?

Parler de système multi résonant

RLC → monorésonant

FP → multrésonant

Facteur de qualité. Cas du RLC

doit 
$$\frac{d\dot{q}}{dt} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dq}{dt} + \frac{\omega_0^2 q}{L} = \frac{e_m}{L} (as(\omega t))$$

$$o = \frac{1}{4c} = \frac{1}{4c} + \frac{4c}{6} = \frac{R}{2} + \frac{1}{4c} + \frac{1}{4c} = \frac{1}{4$$

$$\frac{\mathcal{E}(t)}{\mathcal{E}(t)} = \frac{\mathcal{E}(t)}{\mathcal{E}(t)} + \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}(t)}{$$

$$q(t) = \frac{q_m \left( os \left( \omega t + f \right) - en}{2 en}$$
 Tegime force
$$q_m = \frac{l_m / L}{2 en} - q_m e^{if}$$
 en complexe

$$< \xi(t) >_{\tau = \frac{2\pi}{6}} = \frac{qm^2}{4C} + \frac{\angle \omega^2 qm}{4} = \frac{1}{4} \angle (\omega_0^2 + \omega^2) qm^2$$

$$= \frac{1}{4} \angle (\omega_0^2 qm^2)$$

$$P(t) = e_{q}(t) \cdot i(t) = l_{m}(os(wt) w_{qm}(os(wt+T+f))$$

$$= l_{m}(os(wt) i_{m}(os(wt+f)) \quad oi \quad i_{m} = w_{qm} e_{f}$$

$$V = T_{f} + f$$

Done 
$$P_{i}(t) = l_{i}$$
 (as (wt/sim (los (wt) los  $\psi - h_{i}$ ) (wt)  $h_{i}$ )

En may care  $\langle \overline{P_{i}}(t) \rangle = l_{i}$   $l_{i}$   $l_{i}$ 

2/

Ainti, à la Rétandale l'énergie emmagatinée par l'odvillateur RLC est à fis dupérieur, à l'énergie fournie par l'excitateur, la source égale à l'énergie dissipée par effet Joule des la Rétaitance.

3