#### Leçon n°27 : Propagation guidée des ondes

Niveau	Licence
Prérequis	Eq de Maxwell Eq de d'Alembert Propagation OEM dans le vide Ondes planes
Biblio	Electromagnétisme, Pérez Electromagnétisme n°1 Dion BUP n°742
Plan	<ol> <li>Propagation entre deux plans conducteurs</li> <li>Structure de l'onde</li> <li>Résolution</li> <li>Relation de dispersion</li> <li>Vitesse de phase et de groupe</li> <li>Interprétations ondes planes</li> <li>Guide d'onde rectangulaire</li> <li>Modes présents</li> <li>Mise en évidence expérimentale du mode de propagation</li> </ol>

#### Remarques:

Formalisme complexe est adapté à la linéarité !! La partie reelle d'une somme est la somme de partie reelle.

La partie reelle d'un produit n'est pas le produit de partie reelle. Formalisme complexe pas adapté pour des produits !!!

Nous on veut le produit de partie réelle!

#### Questions:

- A quoi sert un guide d'onde ?
   A confiner une onde afin de transporter une information
- Qu'est ce qu'on gagne à guider les ondes ?
   On va limiter les pertes d'informations et les parasites
   Propager une onde à amplitude constante afin que l'information ne soit pas perdu par modification de l'amplitude du signal.
- o Comment se fait la perte d'information ? Première chose d'atténuation du signal = atténuation géométrique : Exemple dans les étoiles (pas de bruit on est dans le vide) mais l'amplitude(=energie) décroit avec l'inverse du carré du rayon.
- o Conditions aux limites sur le cube ? La vitesse de propagation de l'onde va être tangentielle sur le bord.
  - Pourquoi les signaux changent de forme ? On envoie un signal rectangulaire et on obtient

Plusieurs fréquences à l'entrée qui ne vont pas toutes à la même vitesse. Il y a des dispersions

- o Est-ce qu'on peut retrouver nos cinqs pics ??
- Si le signal n'était pas déformé de combien il serait décalé à la fin ?
   30 m/s de décalage de vitesse
   Durée du signal initial : 115,6 micros

#### D=V\*T = 3cm ENTRE LES MODES

s'ils ne sont pas assez décalés ils se superposent et c'est pour ça qu'on ne voit pas tous les modes.

 Exemple uide d'onde dans le cas magnétique qui correspond à une onde rectangulaire ??

Micro onde domestique

Source magnétron et il va falloir guider l'onde jusque la cavité

 Sur l'analyse energétique que vous avez fait, le terme imaginaire joue quel rôle ?

IL joue un rôle dans la phase du vecteur de poynting.

On s'est placé dans des cas de conducteurs parfaits Dans les parois metalliuqes, pertes par effet joule plus la condition de champ tangentielle = 0

- Cela va rajouter quelle condition pratiuqe pour l'onde ?
   Ca va lui rajouter un terme de perte en alpha z : E=Execpj()exp(alpha(z))
- o Est-ce qu'il y a des applications dans l'optique ? fibre optique, conduction dans un diélectrique
- o Qu'est-ce que ça change ? Permittivité qui va intervenir et les conditions d'interface qui vont être différentes Condition de discontinuité quand on va passer de l'un a l'autre.

CP 27 Niveau: Licence

Propagation guidée des undes

PR: - ég de vlaxwell - ég de d'Alembert - propag OCH vide - indes planes

Biblio: - Electromagnétime, Perez -BUP ~742

Introduction:

I. Propagation entre deux plans conducteurs

1. Structure de l'inde

$$\vec{E} = \mathcal{E}_0(x)e^{3(kz-\omega t)}\vec{u}_y dc \frac{d^2\mathcal{E}}{\partial x^2} - (k^2 - \frac{\omega^2}{c^2})\mathcal{E}_0 = 0.$$

Confinée, notre onde va apporter des CL particulières

- Source à la pulsation w - Propagation dans la direct + Z. E-E (x,y) e i(ke-wt)

- Conduction parfaits:  $\vec{E}_{\parallel} = \vec{0} \cdot \vec{B}_{\perp} = 0$ - Mux:  $\vec{E} = \vec{E}_{m} e^{3(ke-ut)} \vec{a}_{x} \rightarrow TEM$ .

$$(x)e^{-x}$$
  $(x)e^{-x}$   $(x)e$ 

selon ux -> pas interessant car cela suit bien nos conditions aux limites 2. Risolution Polarisation suivant uz -> Ce champ electrique doit satisfaire eq de Maxwell dont satisfaire aux eq de d'alembert

$$\times Cas 1: k = \frac{\omega}{c}$$
  $E''(x) = 0$   $E_o = Ax+B$   $CL: (E_o(o) = 0)$   $E=0$ .

\* (as 2: k) = 
$$\mu^2 = h^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \rightarrow \xi'' - \mu^2 \xi_0 = 0$$
. de  $\xi_0(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$ .

CL:  $\{\xi_0(x) = 0\} = 0$ .

$$\times$$
 (as 3:  $k < \frac{\omega}{c}$   $\mu^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \rightarrow E_0' + \mu^2 E_0 = 0$ . dc  $E_0(x) = A\cos(\mu x) + B\sin(\mu x)$  cas interessant ici

$$CL: \{E_0(0)=0\} \Rightarrow \{A=0\}$$

$$\{E_0(0)=0\} \Rightarrow \{Bsin|\mu a\}=0$$

On a pu construire notre champ électrique grâce aux CL entre deux plans conducteurs.

A partir du champ électrique on peut écrire le champ magnétique


Pour un entre n 7,1, ua = nT E = E En sin (mTx) e iluz-wt) ing

$$\vec{G} = \frac{5}{n\pi} \left( -\frac{k_m}{\omega} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}z\right) e^{\frac{1}{2}(hz\omega t)} \right)$$

$$-\frac{n\pi}{a\omega} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{\frac{1}{2}(hz-\omega t)}$$

= Hode TE Pour chaque M, TEn => Mode TM.

Schema pour male = 1



Ex transverse électrique pour le mode n=1

### 3 Relation de dispersion

$$M^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} - k^{2} = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^{2} \Rightarrow k^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^{2} \Rightarrow k = \frac{\omega}{c} \left(\frac{n\pi}{a}\right)^{2} \Rightarrow k = \frac{\omega}{a} \Rightarrow k = \frac{\omega}{a}$$

$$\Rightarrow \sqrt{-m^2 \omega_s^2} > 3$$

$$\Rightarrow \sqrt{-m^2 \omega_s^2} > 3$$

A partir de cette relation de dispersion, on voit une condition apparaître -> il faut que la racine soit positive.

borns m= um

$$\lambda = \frac{c}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{c}{\omega} \Rightarrow \frac{\lambda}{\lambda_{6,m}^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} - \frac{m^2}{\lambda_0^2}$$

?La longueur d'onde ? du guide d'onde dépend de la géométrie du guide d'onde et de la pulsation de coupure.

## L. Viteres de phase/groupe

$$v_{\mu,n} = \frac{\omega}{u_n} = \frac{c}{\sqrt{1 - n^2 \frac{\omega_n^2}{\omega^2}}} > c d v_{\mu,n} = \frac{d\omega}{d u_n}$$

Onde qui se propage dans un milieu non dispersif mais qui est dispersive.

Au début pour un faible w on va avoir qu'un seul mode dans notre cavité, et plus on a de w, plus on va avoir de superposition de différents modes dans notre cavité.

Verton de poynting n=1: R= EB+ / EBBZ vz- Ey BZ vz

Moyenne du vecteur de poynting -> Propagation de l'énergie dans l'axe de propagation de l'onde.

## 5. Interprétation undes planes

$$\vec{E} = \mathcal{E}_{\eta} \sin \left( n \frac{\pi}{a} x \right) e^{i(hz-\omega t)} \vec{u}_{\eta}$$

$$\vec{E} = \mathcal{E}_{\eta} \sin \left( n \frac{\pi}{a} x \right) \cos (hz-\omega t) \vec{u}_{\eta}$$

On pose deux vecteurs d'ondes k1 et k2 et on remarque que notre champ électrique peut s'écrire comme la somme d'une onde E1 et une onde E2 K1 et k2 ont les mêmes composantes suivant uz et des composantes de signe opposé suivant ux

Traduit la réflexion sur un conducteur parfait :

Donc finalement le champ électrique on peut le décomposer comme la superposition de deux ondes planes qui arrivent avec un certain angle sur le conducteur dirigé avec respectivement des vecteurs d'ondes k1 et k2

or sin (p) cos(q) = sin (p+q) + sin (p-q) donc E = En (sin (n Tx+kz-wt) - sin (-n Tx+kz-wt)) Ty


or 
$$\{\vec{h}_1 = \frac{n\pi}{a}\vec{u}_2 + h\vec{u}_2\}$$
  $\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$  arec  $\{\vec{E}_1 = \vec{E}_{n_1} \sin(\vec{h}_2 \cdot \vec{R} - \omega t)\}$ 

$$\mathcal{E}_{i} = \mathcal{E}_{n_{i}} \sin(\vec{k}_{i} \cdot \vec{R} - \omega t)$$

$$\mathcal{E}_{i} = \mathcal{E}_{n_{i}} \sin(\vec{k}_{i} \cdot \vec{R} - \omega t)$$


- Mêmes composantes // u,

- Composantes signer opaks //un



n et m superieur ou égal à 0 entier. En traduisant en longueur d'onde on retrouve une relation


similaire à tt à l'heure.



Pour m,m > o entres: kn,m = w2 - min2 min2

En longueur d'ondes.  $\frac{1}{\lambda_{6,n_m}^2} = \frac{1}{\lambda^2} - \left(\frac{n^2}{4a^2} + \frac{m^2}{4b^2}\right).$ 


2. Mix en évidence expérimentale



$$\rightarrow$$
 9 modes partibles:  $\sqrt{6}, n, m = c + \frac{\lambda}{\lambda_{0,n,m}}$  et  $\sqrt{6}, c_{0} = \frac{\lambda}{\Delta t}$ .

In a mexice  $\int \Delta t_{1} = 3,27 \text{ m/s} = 2338,7 \text{ m/s}$ .  $\lambda c_{0} = 3,83 \text{ m/s}$   $\Rightarrow \sqrt{6}, c_{0} = 287,5 \text{ m/s}$ .

 $\int \Delta t_{2} = 3,83 \text{ m/s} \Rightarrow \sqrt{6}, c_{0} = 258,0 \text{ m/s}$ .



Con clusion: # types de modes TE, TH, TEH On alimente un générateur de salve qui va alimenter un émetteur à ultrason (ondes acoustiques) on envoie dans un guide rectangulaire et on regarde le récepteur qui est de l'autre coté du guide

Oscillo on regarde le signal qui entre dans l'émetteur et le signal qui sort du récepteur.

Comparer la vitesse de groupe théorique à ce que l'on va observer sur l'oscillo (delta t1)

Retard de nos salves par rapport à ce que l'on récupère au récepteur On observe un deuxième paquet (delta t2) et un troisième paquet (delta t3) -> amplitudes de plus en plus petite.

Ecart important du aux détections

Paquet d'onde difficilement identifiable vu qu'on a une superposition vu qu'on observe pas me mode 01.

# Questions: A quoi sent le guide d'oncle? Avantage? CL px we unde acconstique forme des signaus pourquoi ils changent 9 (sur oscillo) Applical de la ve comante : mias-unde II 1 E= E, be) e d'hzz-whle 42 Tibre ophque - déclichique Commentaines: . Amplitude est pour me pas perdre d'info par disparil de l'ampl. - pb effet Souler - la sousce d'altérnal est gés. - Déforment du signal du a la dispossion unde miliau nun dispus mais elle est dispus - feg vt a des itemes of

formalime & pas de produit.

Relixing) & Relix) x Rely) alors que Relixy) = Relix) + Rely)

frant miens neiter en partie néel.

on pout aux I.S. décompré sin en eups.

II. 2. - dupliqué les cot Discuté le déalage du signal s'élait par déformé