## Rapport projet INFO-F105 - LDP1: phase 3

#### PROPS Thibaut

## 1 Questions

## 1.1 À quoi sert le dernier opérateur de class Register?

L'opérateur uint16\_t() sert à retourner la valeur de l'élément **privé** \_value lorsqu'on utilise un objet de la classe Register comme un uint16\_t.

```
Register a; // _value = 0 by default
uint16_t val = a; // Call operator uint16_t()
```

# 1.2 Essayez de le retirer puis recompilez votre programme. Y a-t-il quelque chose qui a changé ?

Oui, étant donné que \_value est un élément **privé**, il n'y a aucun moyen d'y accéder directement. Cependant, si Register avait été une struct au lieu d'une class, nous n'aurions pas eu de problème d'accessibilité et il aurait été possible d'accéder directement à \_value.

```
Register a; // _value = 0 by default
uint16_t val = a._value; // Call directly uint16_t _value
uint16_t val = a; // error: cannot convert 'Register' to 'uint16_t'
```

À noter qu'à présent, il n'est plus possible d'utiliser a sans l'attribut .\_value, car plus aucune surcharge ne permet d'obtenir un uint16\_t depuis ce Register.

# 1.3 Que cela changerait-il si Instruction était une class plutôt qu'une struct ?

Si Instruction avait été une class, alors l'accès aux éléments opcode et operands n'aurait pas pu se faire directement via Instruction->opcode. Il aurait fallu créer deux getter pour pouvoir y accéder.

## 2 Choix d'implémentation

#### 2.1 Instruction

Lors de la définition de struct Instruction, il faut définir deux attributs.

Le premier, opcode, est déterminé à l'aide de la fonction parse\_opcode, qui retourne la bonne valeur de enum Opcode via des if else, car les std::string ne supportent pas les switch case.

Le second, operands, est un tableau de deux pointeurs vers des struct Operand. Pour cela, on vérifie d'abord, pour chaque opérande, s'il existe (c'est-à-dire si la position de l'espace précédent est définie et différente de -1). Si c'est le cas, on alloue dynamiquement un Operand (construit à partir de la chaîne correspondante) et on retourne son pointeur. Sinon, on retourne un pointeur nul (nullptr).

### 2.2 Memory

Le défi ici a été d'implémenter la surcharge de l'opérateur [] pour pouvoir lire ou modifier deux éléments uint8\_t comme s'il s'agissait d'un seul uint16\_t.

Pour remédier à ce problème, la fonction de surcharge operator[] retourne un objet de type class uint16\_tMemoryReference. Cet objet est construit à partir du tableau de la mémoire et de l'adresse avec laquelle on souhaite interagir. Grâce à cela, on construit deux attributs uint8\_t\* qui pointent respectivement sur les cases des 8 bits de poids faible et de poids fort.

C'est ensuite cette classe qui surcharge les opérateurs = et uint16\_t(). - Pour operator=, on découpe la valeur assignée en deux uint8\_t afin de modifier les deux pointeurs dans le bon format. - Pour uint16\_t(), on fusionne les deux valeurs pointées pour obtenir un uint16\_t.

```
Memory mem(255);

mem[42] = 1337;
// uint16_tMemoryReference -> *lower8 = &mem[42], *upper8 = &mem[43]
// *lower8 (mem[42]) = 1337 % 256 (and 0xff mask is faster)
// *upper8 (mem[43]) = 1337 // 256 (>> 8 shifting is faster)

uint16_t val = mem[19];
// uint16_tMemoryReference -> *lower8 = &mem[19], *upper8 = &mem[20]
// val = *lower8 (mem[19]) + *upper8 (mem[20]) << 8 (<< 8 shifting is faster)</pre>
```

### 2.3 Register

Ici, étant donné que toutes les fonctions sont définies comme constexpr, on peut tout déclarer dans le fichier header.

J'ai défini ma fonction saturated (utilisée pour ne pas dépasser les bornes de uint16\_t) dans un autre fichier, afin d'éviter la répétition, car je l'utilise aussi dans Operand.