IT

ITAMS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

IT Asset Management System — Dành cho Admin & IT

Phiên bản tài liệu 1.0

1. Giới thiệu chung 3
2. Đăng nhập và bảo mật tài khoản 3
2.1. Đăng nhập 3
2.2. Thời gian phiên đăng nhập 3
2.3. Đổi mật khẩu 4
2.4. Quên mật khẩu 4
3. Giao diện tổng quan 4
3.1. Thanh menu bên trái (Sidebar) 4
3.2. Thanh trên (Topbar) và Thông báo 4
4. Dashboard 4
5. Quản lý tài sản 5
5.1. Danh sách tài sản 5
5.2. Xem chi tiết 1 tài sản 5
5.3. Nhập kho thiết bị (Stock-in) 6
5.4. Bàn giao thiết bị cho nhân viên 6
5.5. Thu hồi thiết bị 6
5.6. Luân chuyển kho 7
5.7. In QR / In tem / Copy biên bản 7
5.8. Xuất danh sách ra Excel/CSV 7
5.9. Import hàng loạt từ Excel 7
6. Quản lý nhân viên 7
6.1. Danh sách nhân viên 7
6.2. Chi tiết nhân viên và thiết bị đang giữ 8
6.3. Thao tác hàng loạt: Thu hồi / Chuyển / Cấp thêm 8
6.4. Phát hiện và gộp nhân viên trùng 8
7. Model Library (Thư viện Model thiết bị) 8
8. Quản lý tài khoản người dùng (chỉ Admin) 9
8.1. Tạo tài khoản mới 9
8.2. Cột “Kho” trên danh sách 9
8.3. Reset mật khẩu / Xóa tài khoản 9
9. Quản lý kho (chỉ Admin) 9
9.1. Thêm kho mới 10
9.2. Sửa / Xóa kho 10
10. Lịch sử thay đổi (Activity Log) 10
11. Bảng phân quyền tổng hợp 10
12. Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố 11

1. Giới thiệu chung

ITAMS (IT Asset Management System) là hệ thống quản lý tài sản CNTT nội bộ: theo dõi thiết bị (laptop, điện thoại, màn hình, YubiKey...), nhập kho, bàn giao/thu hồi cho nhân viên, luân chuyển giữa các kho/chi nhánh, và lưu lại toàn bộ lịch sử thay đổi của từng thiết bị.

Hệ thống có 3 nhóm quyền sử dụng, phân biệt rõ ràng thao tác được phép làm:

Vai trò	Phạm vi thao tác	Phạm vi dữ liệu thấy
Admin	Toàn quyền: tạo/sửa/xóa mọi thứ, quản lý tài khoản, quản lý kho	Toàn bộ các kho
IT	Nhập kho, bàn giao/thu hồi/luân chuyển, quản lý nhân viên và model	Chỉ kho được gán (nếu có)
User (Viewer)	Chỉ xem, không tạo/sửa/xóa được gì	Chỉ kho được gán (nếu có)

i Lưu ý: Tài khoản IT/User có thể bị ‘gán 1 kho’ hoặc được xem ‘Tất cả các kho’ tuỳ cách Admin tạo tài khoản. Nếu bị gán 1 kho, mọi thao tác (xem, bàn giao, thu hồi, luân chuyển...) chỉ hoạt động được với thiết bị thuộc đúng kho đó.

2. Đăng nhập và bảo mật tài khoản

2.1. Đăng nhập

[ẢNH MINH HỌA] — Màn hình Đăng nhập ITAMS (ô Gmail/Email, Password, nút Đăng nhập)

Bước 1. Truy cập địa chỉ website của hệ thống ITAMS.

Bước 2. Nhập Email và Mật khẩu được cấp.

Bước 3. (Tùy chọn) Tick **Ghi nhớ đăng nhập** nếu muốn trình duyệt nhớ đăng nhập kể cả sau khi đóng lại.

Bước 4. Bấm **Đăng nhập**.

2.2. Thời gian phiên đăng nhập

Vì lý do bảo mật, mỗi phiên đăng nhập chỉ có hiệu lực tối đa **2 tiếng** kể từ lúc đăng nhập — sau 2 tiếng, hệ thống sẽ tự động yêu cầu đăng nhập lại, dù có tick “Ghi nhớ đăng nhập” hay không.

i Lưu ý: Tick “Ghi nhớ đăng nhập” chỉ giúp không bị đăng xuất khi đóng/mở lại trình duyệt trong vòng 2 tiếng đó — không kéo dài thời gian phiên quá 2 tiếng.

2.3. Đổi mật khẩu

Tài khoản mới tạo (hoặc vừa được Admin reset mật khẩu) sẽ bắt buộc phải đổi mật khẩu ngay trong lần đăng nhập đầu tiên. Ngoài ra có thể tự đổi mật khẩu bất cứ lúc nào qua mục **Đổi mật khẩu** ở cuối thanh menu bên trái.

[ẢNH MINH HỌA] — Màn hình Đổi mật khẩu (Mật khẩu hiện tại / Mật khẩu mới / Xác nhận mật khẩu)

- Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự.
- Mật khẩu mới không được trùng mật khẩu cũ.

2.4. Quên mật khẩu

Hệ thống hiện chưa có tính năng tự đặt lại mật khẩu qua email — nếu quên mật khẩu, liên hệ Admin để được **Reset mật khẩu** (xem mục 8.3). Mật khẩu mới sẽ được gửi về email của bạn.

3. Giao diện tổng quan

[ẢNH MINH HỌA] — Màn hình Dashboard đầy đủ: sidebar bên trái + topbar trên cùng + nội dung chính

3.1. Thanh menu bên trái (Sidebar)

- **Dashboard** — trang tổng quan số liệu.
- **Quản lý tài sản** — danh sách, nhập kho, chi tiết từng thiết bị.
- **Model Library** — thư viện các dòng máy/model thiết bị.
- **Quản lý nhân viên** — danh sách nhân viên và thiết bị đang giữ.
- **Quản lý tài khoản** — chỉ Admin thấy mục này (quản lý user đăng nhập hệ thống).
- **Cài đặt** — Master Data, Kho, Team & Position, Phân quyền...
- Cuối sidebar: thẻ thông tin tài khoản đang đăng nhập, nút Đổi mật khẩu và Đăng xuất.

3.2. Thanh trên (Topbar) và Thông báo

Góc phải topbar có biểu tượng chuông — bấm vào để xem các thay đổi thiết bị gần đây nhất trong phạm vi kho của bạn (nhập kho, bàn giao, thu hồi, luân chuyển...). Số đỏ trên chuông là số thông báo **chưa đọc**, tự động về 0 khi mở panel thông báo.

[ẢNH MINH HỌA] — Panel thông báo đang mở, hiện vài dòng lịch sử thay đổi gần nhất

4. Dashboard

Trang tổng quan hiển thị nhanh tình trạng tài sản toàn hệ thống (hoặc trong phạm vi kho được gán, nếu tài khoản bị giới hạn kho).

[ẢNH MINH HỌA] — Toàn bộ Dashboard: hàng 8 thẻ số liệu + bảng 'Thiết bị mới nhập gần đây' + biểu đồ 'Phân bổ theo kho' + 'Tình trạng tài sản' + 'Cảnh báo'

- **Các thẻ số liệu** (Tổng tài sản, MacBook Air/Pro/16, iPhone, YubiKey, Màn hình, Đã cấp phát) — bấm vào 1 thẻ để nhảy thẳng tới danh sách tài sản đã lọc sẵn theo điều kiện đó.
- **Bộ lọc "Tất cả các kho"** (góc trên phải, chỉ Admin thấy) — chọn 1 kho cụ thể để xem số liệu riêng của kho đó.
- **Thiết bị mới nhập gần đây** — 5 thiết bị vừa nhập kho gần nhất.
- **Phân bổ theo kho** — biểu đồ tròn số lượng tài sản theo từng kho.
- **Tình trạng tài sản** — tỷ lệ Đang sử dụng / Trong kho / Bảo trì.
- **Cảnh báo** — số tài sản đang bảo trì, số tài sản chưa cấp phát, số nhân viên trong hệ thống; bấm vào từng dòng để đi thẳng tới danh sách liên quan.

5. Quản lý tài sản

5.1. Danh sách tài sản

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Quản lý tài sản: ô tìm kiếm, bộ lọc trạng thái, bảng danh sách thiết bị

- Tìm theo Asset Tag, Serial Number, tên model... trong ô tìm kiếm.
- Lọc theo trạng thái (Trong kho / Đã cấp phát / Bảo trì / Đã thanh lý...) bằng badge lọc.
- Serial Number dài hơn 16 ký tự sẽ được rút gọn khi hiển thị — di chuột vào để xem đầy đủ.
- Bấm **Xem** ở cuối mỗi dòng để vào trang chi tiết thiết bị đó.

5.2. Xem chi tiết 1 tài sản

[ẢNH MINH HỌA] — Trang chi tiết tài sản: thông tin thiết bị, cấu hình, khung Thao tác nhanh bên phải, Timeline lịch sử bên dưới

Trang chi tiết gồm: thông tin cơ bản (Asset Tag, Serial, Loại thiết bị, Brand/Model, Trạng thái, Kho, Ngày nhập), cấu hình chi tiết (CPU/RAM/SSD/Màn hình/GPU), khung **Thao tác nhanh** (Bàn giao / Thu hồi / Luân chuyển kho / Copy biên bản / In QR / In tem) và **Timeline** ghi lại toàn bộ lịch sử thay đổi của thiết bị (tối đa 10 dòng gần nhất, bấm "Xem tất cả" để xem đầy đủ).

i Lưu ý: Nút Bàn giao chỉ hiện khi thiết bị đang ở trạng thái **Trong kho**; nút Thu hồi chỉ hiện khi thiết bị đang ở trạng thái **Đã cấp phát** — tránh 1 thiết bị bị gán chồng cho 2 người cùng lúc.

5.3. Nhập kho thiết bị (Stock-in)

Vào **Quản lý tài sản → Nhập kho**. 1 phiếu nhập có thể gồm nhiều model khác nhau trong cùng 1 lần (ví dụ: lô hàng vừa có MacBook vừa có iPhone).

[ẢNH MINH HỌA] — Form Nhập kho: khung Thông tin nhập kho (Loại nhập kho, Kho nhập, Nhà cung cấp, Ngày hết hạn bảo hành) và khung Model #1 với các ô Serial riêng lẻ

Bước 1. Chọn **Loại nhập kho**: Thiết bị mới hoặc Thu hồi (thu hồi sẽ hiện thêm ô Ghi chú tình trạng thiết bị).

Bước 2. Chọn **Kho nhập** (nếu tài khoản bị gán 1 kho, ô này tự khóa đúng kho đó).

Bước 3. Nhập Nhà cung cấp và Ngày hết hạn bảo hành (không bắt buộc).

Bước 4. Ở từng khung Model: chọn **Model thiết bị**, tick phụ kiện đi kèm (Adapter/Cáp sạc), và nhập từng Serial Number vào các ô nhỏ (tối đa 16 ký tự/ô). Bấm nút "+" để thêm ô serial mới; có thể dán (Ctrl+V) nhiều serial cùng lúc, hệ thống tự tách vào từng ô.

Bước 5. Bấm **Thêm model khác vào cùng phiếu này** nếu lô hàng có nhiều loại thiết bị.

Bước 6. Bấm **Lưu phiếu nhập**.

⚠ **Cảnh báo:** Nếu serial nhập vào bị trùng (trùng trong chính danh sách đang nhập, hoặc đã tồn tại trong hệ thống), ô serial đó sẽ tô viền đỏ và nút Lưu phiếu nhập sẽ bị khóa cho tới khi sửa xong.

5.4. Bàn giao thiết bị cho nhân viên

[ẢNH MINH HỌA] — Khung Bàn giao thiết bị trong Thao tác nhanh: ô tìm nhân viên + nút Bàn giao + modal xác nhận

Bước 1. Ở trang chi tiết tài sản (thiết bị phải đang ở trạng thái **Trong kho**), tìm và chọn nhân viên cần bàn giao trong ô tìm kiếm.

Bước 2. Bấm nút **Bàn giao**.

Bước 3. Xác nhận trong hộp thoại hiện ra.

i Lưu ý: Nếu chưa chọn nhân viên (hoặc gõ 1 tên không có trong danh sách gợi ý) mà bấm Bàn giao, hệ thống sẽ báo "Vui lòng chọn nhân viên" thay vì bị lỗi trang trắng.

5.5. Thu hồi thiết bị

[ẢNH MINH HỌA] — Khung Thu hồi thiết bị: lý do thu hồi, tick phụ kiện còn đủ, ghi chú

Áp dụng khi thiết bị đang ở trạng thái **Đã cấp phát**. Chọn lý do thu hồi, tick lại xem có đủ Adapter/Cáp sạc hay không (thiếu cái nào hệ thống sẽ tự ghi vào lịch sử), thêm ghi chú nếu cần, rồi xác nhận. Thiết bị sẽ chuyển về trạng thái **Trong kho**.

5.6. Luân chuyển kho

[ẢNH MINH HỌA] — Khung Luân chuyển kho: chọn kho đích + ghi chú + modal xác nhận

Dùng khi cần chuyển 1 thiết bị từ kho này sang kho khác (không liên quan tới nhân viên đang giữ). Chọn kho muốn chuyển đến (khác kho hiện tại), ghi chú nếu cần, xác nhận. Lịch sử luân chuyển được ghi lại riêng trong Timeline với nhãn “Luân chuyển kho”.

i Lưu ý: Tài khoản IT bị gán 1 kho chỉ được luân chuyển thiết bị đang thuộc ĐÚNG kho của mình đi nơi khác — không được đụng tay vào thiết bị của kho khác.

5.7. In QR / In tem / Copy biên bản

- **In QR** — xuất mã QR riêng cho thiết bị, dán lên máy để quét nhanh ra trang chi tiết.
- **In tem** — in tem dán vật lý lên thiết bị.
- **Copy biên bản** — sao chép nội dung biên bản bàn giao/thu hồi (kèm thời gian theo đúng múi giờ máy của người bấm copy) để dán vào chat/email gửi nhân viên xác nhận.

5.8. Xuất danh sách ra Excel/CSV

Ở trang danh sách tài sản, dùng chức năng Xuất để tải về file CSV toàn bộ (hoặc theo bộ lọc đang áp dụng) danh sách thiết bị, đầy đủ thông số kỹ thuật, người đang giữ, kho, bảo hành.

5.9. Import hàng loạt từ Excel

Dành cho trường hợp cần nhập 1 lượng lớn thiết bị có sẵn trong file Excel (ví dụ chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang). Chỉ Admin/IT thực hiện được chức năng này.

6. Quản lý nhân viên

6.1. Danh sách nhân viên

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Quản lý nhân viên: ô tìm kiếm + bảng danh sách nhân viên

Hiển thị nhân viên đang giữ ít nhất 1 thiết bị thuộc kho của tài khoản đang xem (nếu tài khoản bị gán 1 kho). Nếu hệ thống phát hiện 2 nhân viên có tên trùng nhau (thường do lỗi nhập liệu lúc import Excel), 1 banner cảnh báo sẽ hiện ở đầu trang — xem mục 6.4.

6.2. Chi tiết nhân viên và thiết bị đang giữ

[ẢNH MINH HỌA] — Trang chi tiết nhân viên: thông tin cá nhân + bảng Thiết bị đang giữ với checkbox và 3 nút hành động

Mục **Thiết bị đang giữ** liệt kê toàn bộ thiết bị nhân viên đang cầm. Tick chọn 1 hoặc nhiều thiết bị để dùng 3 nút hành động hàng loạt bên dưới.

6.3. Thao tác hàng loạt: Thu hồi / Chuyển / Cấp thêm

Nút	Chức năng
Thu hồi thiết bị	Thu hồi 1 hoặc nhiều thiết bị đã tick chọn về kho, có thể tick riêng tình trạng phụ kiện (Adapter/Cáp sạc) cho từng thiết bị.
Chuyển thiết bị	Chuyển thẳng 1 hoặc nhiều thiết bị đã tick chọn sang 1 nhân viên khác, giữ nguyên trạng thái Đã cấp phát (không cần qua bước thu hồi về kho rồi cấp lại).
Cấp thiết bị	Cấp phát thêm 1 thiết bị đang Trong kho cho chính nhân viên đang xem.

i Lưu ý: Danh sách thiết bị để tick chọn lấy theo TOÀN BỘ thiết bị nhân viên đang giữ, không lọc theo kho của người xem. Hệ thống sẽ tự chặn (báo lỗi rõ ràng, không làm dở dời) nếu bạn chọn nhầm thiết bị thuộc kho ngoài phạm vi được phân quyền.

6.4. Phát hiện và gộp nhân viên trùng

[ẢNH MINH HỌA] — Banner cảnh báo trùng tên nhân viên ở đầu trang Quản lý nhân viên, kèm radio chọn bản giữ lại và nút Gộp nhân viên

Khi 2 (hoặc nhiều) bản ghi nhân viên có cùng tên (thường do sai chính tả lúc import Excel), hệ thống tự động nhóm lại và hiện banner cảnh báo. Chọn 1 bản ghi làm “bản chính” (giữ lại), bấm **Gộp nhân viên**.

Sau khi gộp: toàn bộ thiết bị đang giữ, lịch sử bàn giao/thu hồi của các bản trùng đều được dồn về bản chính; email/team/chức vụ còn thiếu ở bản chính sẽ được bù từ bản trùng (nếu có); các bản trùng bị xóa.

7. Model Library (Thư viện Model thiết bị)

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Model Library: danh sách các model thiết bị (Brand, Model, cấu hình mặc định, số lượng tồn kho)

Mỗi "Model" là 1 dòng máy cụ thể (ví dụ: Apple MacBook Air M4 13inch 24GB/512GB) kèm cấu hình mặc định (CPU/RAM/SSD/Màn hình/GPU) — dùng làm mẫu khi Nhập kho, tránh phải gõ lại cấu hình cho từng thiết bị. Bấm **Thêm Model** để tạo model mới; các giá trị Category/Brand/CPU/RAM... có thể chọn từ danh sách có sẵn hoặc tự nhập mới (hệ thống tự lưu lại để lần sau gợi ý).

8. Quản lý tài khoản người dùng (chỉ Admin)

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Quản lý tài khoản: bảng danh sách user với cột Kho, các nút Xem/Reset/Xóa

8.1. Tạo tài khoản mới

Bước 1. Vào **Quản lý tài khoản → Thêm User**.

Bước 2. Nhập Họ tên, Email đăng nhập, chọn Vai trò (Admin/IT/User).

Bước 3. Chọn Kho được gán (để trống = được xem Tất cả các kho).

Bước 4. Lưu — mật khẩu tạm thời được tạo ngẫu nhiên và gửi về email người dùng.

8.2. Cột "Kho" trên danh sách

Cho biết ngay tài khoản đó đang được giới hạn xem/thao tác trong phạm vi kho nào, hoặc "Tất cả" nếu không bị giới hạn.

8.3. Reset mật khẩu / Xóa tài khoản

- **Reset** — tạo mật khẩu mới ngẫu nhiên, gửi về email, bắt buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập kế tiếp.
- **Xóa** — không thể tự xóa chính tài khoản đang đăng nhập; không thể xóa Admin cuối cùng còn lại trong hệ thống.

9. Quản lý kho (chỉ Admin)

Vào **Cài đặt → Kho → Cấu hình**.

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Quản lý kho: form Thêm kho mới (Mã kho/Tên kho) + bảng danh sách kho với số tài sản, số tài khoản, nút Sửa/Xóa

9.1. Thêm kho mới

Bước 1. Nhập **Mã kho** (ví dụ: SGN) — tự động viết hoa.

Bước 2. Nhập **Tên kho** (ví dụ: Sài Gòn - Việt Nam).

Bước 3. Bấm **Thêm kho**.

Kho mới tạo sẽ lập tức xuất hiện ở mọi nơi có dùng danh sách kho: dropdown Kho nhập lúc Nhập kho, gán kho cho tài khoản, bộ lọc Dashboard, Luân chuyển kho...

9.2. Sửa / Xóa kho

- **Sửa** — đổi trực tiếp Mã kho/Tên kho ngay trong bảng.
- **Xóa** — chỉ thực hiện được khi kho không còn tài sản hoặc tài khoản nào gán vào. Nếu còn, nút Xóa sẽ bị mờ và báo rõ cần luân chuyển tài sản / đổi kho cho tài khoản liên quan trước.

10. Lịch sử thay đổi (Activity Log)

[ẢNH MINH HỌA] — Trang Lịch sử thay đổi: danh sách các thay đổi tài sản toàn hệ thống, có phân trang

Ghi lại TOÀN BỘ thay đổi trên mọi thiết bị trong phạm vi kho được phép xem: nhập kho, bàn giao, thu hồi, luân chuyển kho, sửa chữa... Có thể vào từ menu **Cài đặt** hoặc bấm “Xem tất cả” từ Timeline của 1 thiết bị cụ thể để lọc riêng lịch sử của thiết bị đó.

11. Bảng phân quyền tổng hợp

Chức năng	Admin	IT	User
Xem Dashboard	X	X	-
Xem / tìm kiếm tài sản	X	X	X
Nhập kho / Bàn giao / Thu hồi / Luân chuyển	X	X	-
Xem / sửa nhân viên, gộp nhân viên trùng	X	X	-
Xem danh sách nhân viên (chỉ xem)	X	X	X
Model Library (xem)	X	X	-
Model Library (thêm/sửa)	X	X	-
Quản lý tài khoản người dùng	X	-	-
Quản lý kho (thêm/sửa/xóa)	X	-	-

Chức năng	Admin	IT	User
Xem lịch sử thay đổi	X	X	-

i Lưu ý: Ngoài phân quyền theo vai trò ở trên, tài khoản IT/User còn có thể bị giới hạn thêm theo KHO được gán — chỉ thấy và thao tác được với dữ liệu (tài sản, nhân viên có giữ tài sản) thuộc đúng kho đó.

12. Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố

Q: Đăng nhập rồi nhưng chuyển trang lại bị đăng xuất?

A: Kiểm tra lại đã qua 2 tiếng kể từ lúc đăng nhập chưa — đây là giới hạn thời gian phiên bình thường của hệ thống (xem mục 2.2). Nếu mới đăng nhập mà đã bị vậy, báo Admin kiểm tra lại cấu hình máy chủ.

Q: Không thấy nút Bàn giao / Thu hồi ở 1 thiết bị?

A: Nút Bàn giao chỉ hiện khi thiết bị đang Trong kho; nút Thu hồi chỉ hiện khi đang Đã cấp phát. Kiểm tra lại trạng thái hiện tại của thiết bị ở đầu trang chi tiết.

Q: Nhập kho báo 'Serial Number trùng'?

A: Serial đó đã có sẵn trong hệ thống (có thể do nhập trùng, hoặc chính thiết bị này đã từng được nhập trước đó). Kiểm tra lại trong Quản lý tài sản bằng cách tìm đúng serial đó.

Q: Kho nhập / danh sách nhân viên bị thiếu so với thực tế?

A: Tài khoản đang dùng có thể đang bị gán giới hạn theo 1 kho cụ thể — liên hệ Admin để kiểm tra lại phạm vi kho của tài khoản (trang Quản lý tài khoản, cột Kho).

Q: Không xóa được 1 kho ở trang Quản lý kho?

A: Kho đó vẫn còn tài sản hoặc tài khoản đang gán vào. Luân chuyển hết tài sản sang kho khác và đổi kho cho các tài khoản liên quan trước khi xóa.

Q: Quên mật khẩu?

A: Liên hệ Admin để được Reset mật khẩu (mục 8.3) — mật khẩu mới sẽ được gửi qua email.

Hết tài liệu. Cập nhật nội dung khi hệ thống có tính năng mới.