信息与计算科学专业

网络工程课程设计 指导手册

钟少君 2019年1月 江西理工大学理学院

实验一 认识 Packet Tracer 软件

一、Packet Tracher 介绍

□ Packet Tracer 是 Cisco 公司针对 CCNA 认证开发的一个用来设计、配置和故障排除网络的模拟软件。

Packer Tracer 模拟器软件比 Boson 功能强大,比 Dynamips 操作简单, 非常适合网络设备初学者使用。

二、学习任务


- 1、安装 Packer Tracer;
- 2、利用一台型号为 2960 的交换机将 2pc 机互连组建一个小型局域网;
- 3、分别设置 pc 机的 ip 地址;
- 4、验证 pc 机间可以互通。

三、实验设备

Switch 2960 1台;

PC 2台;

直连线



四、实验配置与步骤

PC1

IP: 192.168.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192. 168. 1. 3

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC1 ping PC2 Reply
PC2 ping PC1 Reply

PC2 ping Gateway Timeout

实验二 交换机的基本配置与管理

一、实验目标

掌握交换机基本信息的配置管理。

二、实验背景

某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为 网络管理员,对交换机进行基本的配置与管理。

三、技术原理

1、交换机的管理方式基本分为两种: 带内管理和带外管理。

通过交换机的 Console 端口管理交换机属于带外管理;这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用 Console 端口进行配置。

2、通过 Telnet、拨号等方式属于带内管理。

交换机的命令行操作模式主要包括:

用户模式 Switch>

特权模式 Switch#

全局配置模式 Switch(config)#

端口模式 Switch(config-if)#

四、实验步骤:

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图
- 2、了解交换机命令行
- (1) 进入特权模式(en)
- (2) 进入全局配置模式(conf t)
- (3) 进入交换机端口视图模式(int f0/1)
- (4) 返回到上级模式(exit)
- (5) 从全局以下模式返回到特权模式(end)
- (6) 帮助信息(如?、co?、copy?)
- (7) 命令简写(如 conf t)
- (8) 命令自动补全(Tab)
- (9) 快捷键(ctrl+c 中断测试, ctrl+z 退回到特权视图)
- (10) Reload 重启。(在特权模式下)
- (11) 修改交换机名称(hostname X)

五、实验设备

Switch_2960 1台; PC 1台; 配置线;



PC console端口
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#hostname X
Switch(config)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#end
使用 tab 键,命令简写,帮助命令?

实验三 交换机的端口配置与管理

一、实验目标

掌握交换机基本信息的配置管理。

二、实验背景

某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为 网络管理员,对交换机进行端口的配置与管理。

三、技术原理

交换机的管理方式基本分为两种: 带内管理和带外管理。

1、通过交换机的 Console 端口管理交换机属于带外管理:

这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用 Console 端口进行配置。

2、交换机的命令行操作模式主要包括:

用户模式 Switch>

特权模式 Switch#

全局配置模式 Switch (config)#

端口模式 Switch (config-if)#

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图
- 2、了解交换机端口配置命令行
- (1) 修改交换机名称(hostname X)
- (2) 配置交换机端口参数(speed, duplex)
- (3) 查看交换机版本信息(show version)
- (4) 查看当前生效的配置信息(show running-config)
- (5) 查看保存在 NVRAM 中的启动配置信息(show startup-config)
- (6) 查看端口信息 Switch#show interface
- (7) 查看交换机的 MAC 地址表 Switch#show mac-address-table
- (8) 选择某个端口 Switch(config)#interface type mod/port(type 表示端口类型,通常有 ethernet、Fastethernet、Gigabitethernet)(mod 表示端口所在的模块,port 表示在该模块中的编号)例如interface fastethernet0/1

- (9) 选择多个端口 Switch(config)#interface type mod/startport-endport
 - (10) 设置端口通信速度 Switch(config-if)#speed [10/100/auto]
- (11) 设置端口单双工模式 Switch(config-if)#duplex [half/full/auto]
- (12)交换机、路由器中有很多密码,设置对这些密码可以有效的提高设备的安全性。
- (13) switch(config)# enable password ****** 设置进入特权模式的密码
- (14) switch(config-line)可以设置通过 console 端口连接设备及 Telnet 远程登录时所需的密码:
- (15) switch(config)# line console 0表示配置控制台线路,0是控制台的线路编号。
 - (16) switch(config-line)# login 用于打开登录认证功能。
- (17)switch(config-line)# password 5ijsj //设置进入控制台访问的密码 □

若交换机设置为 auto 以外的具体速度,此时应注意保证通信双方也要有相同的设置值。 注意事项:在配置交换机时,要注意交换机端口的单双工模式的匹配,如果链路一端设置的是全双工,另一端是自动协商,则会造成响应差和高出错率,丢包现象会很严重。通常两端设置为相同的模式。


五、实验设备

Switch_2960 1台;

PC 1台;

配置线:

直通线



```
PC console 端口
```

Switch>enable

Switch#conf t

Switch (config) #hostname S2960

S2960 (config) #interface fa 0/1

S2960(config-if)#speed 100

S2960(config-if)#duplex full

S2960 (config-if) #exit

同时将 PC 的网卡改成全双工模式, 100M 速率, 否则链路不通

S2960 (config) #hostname switch

Switch(config)#exit

Switch#show version

Switch#show run

Switch#show interface

Switch#show mac-address-table

Switch#config t

Switch(config)#enable password cisco//激活特权模式密码为 cisco

Switch(config)#no enable password //取消特权模式密码

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#password cisco

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#no password//取消密码

实验四 交换机的 Telnet 远程登陆配置

一、实验目标

掌握采用 Telnet 方式配置交换机的方法。

二、实验背景

第一次在设备机房对交换机进行了初次配置后,你希望以后在办公室或出 差时也可以对设备进行远程管理。现要在交换机上做适当配置。

三、技术原理

- 1、配置交换机的管理 IP 地址(计算机的 IP 地址与交换机管理 IP 地址在同一个网段);
- 2、在2层交换机中,IP地址仅用于远程登录管理交换机,对于交换机的运行不是必需,但是若没有配置管理IP地址,则交换机只能采用控制端口console进行本地配置和管理:
- 3、默认情况下,交换机的所有端口均属于 VLAN1, VLAN1 是交换机自动创建和管理的。每个 VLAN 只有一个活动的管理地址,因此对 2 层交换机设置管理地址之前,首先应选择 VLAN1 接口,然后再利用 IP address 配置命令设置管理 IP 地址:
 - 4、为 telnet 用户配置用户名和登录口令:
- (1) 交换机、路由器中有很多密码,设置对这些密码可以有效的提高设备的安全性:
- (2) switch(config)# line vty 0 4表示配置远程登录线路, 0~4是远程登录的线路编号;
- (3) switch(config-line)# password 5ijsj //设置远程登录进入 访问的密码;
 - (4) switch(config-line)# login用于打开登录认证功能。

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图
- 2、配置交换机管理 ip 地址

Switch(config)# int vlan 1

Switch(config-if)# ip address **IP** **submask***

3、配置用户登录密码

Switch(config)# enable password ******* 设置进入特权模式的密码

Switch(config)# line vty 0 4 Switch(config-line)# password 5ijsj Switch(config-line)# login


五、实验设备

Switch_2960 1台;

PC 1台;

直连线;

配置线



PCO 设置

192. 168. 1. 2

255, 255, 255, 0

192. 168. 1. 1

PC1 设置

192. 168. 1. 3

255, 255, 255, 0

192. 168. 1. 1

PCO 桌面上的终端

Switch>en //进入特权模式

Switch#conf t //进入全局配置模式

Switch(config)#inter vlan 1(默认交换机的所有端口都在

VLAN1 中) //创建并进入 VLAN1 的接口视图

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0// 在 VLAN1 接口上配置交换机远程管理的 IP 地址

> Switch(config-if)#no shutdown //开启接口 Switch(config-if)#exit//回到全局配置模式

Switch(config)#line vty 0 4 //进入远程登录用户管理视图, 0-4 个用户

Switch(config-line)#password 5ijsj //配置远程登录的密码为5ijsj, 密码明码显示

Switch(config-line)#login //打开登录认证功能
Switch(config-line)#privilege level 3 //配置远程登录用
户的权限为最高级别权限 3

Switch(config-line)#end //退出到特权模式 Switch#show run //显示当前交换机配置情况

PCO 桌面选项卡中的 CMD, 命令提示符

ping 192.168.1.1 //成功以后,再做下一步

telnet 192.168.1.1

输入 password:5ijsj //登录成功,进入用户模式

Switch>enable //进入特权模式

Switch#

PC1 桌面选项卡中的 CMD, 命令提示符

ping 192.168.1.1 //成功,再做下一步

telnet 192.168.1.1

输入 password:5ijsj

Switch>enable //进入特权模式

Switch#

实验五 交换机的端口聚合配置

一、实验目标

- 1、理解端口聚合基本原理:
- 2、掌握一般交换机端口聚合的配置方法;

二、实验背景

端口聚合(又称为链路聚合),将交换机上的多个端口在物理上连接起来,在逻辑上捆绑在一起,形成一个拥有较大宽带的端口,可以实现负载分担,并提供冗余链路。

三、技术原理

- 1、端口聚合使用的是 EtherChannel 特性,在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。
- 2、将两个设备之间多条 FastEthernet 或 GigabitEthernet 物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路,从而增强带宽,提供冗余。
- 3、两台交换机到计算机的速率都是 100M, SW1 和 SW2 之间虽有两条 100M 的物理通道相连,可由于生成树的原因,只有 100M 可用,交换机之间的链路很容易形成瓶颈,使用端口聚合技术,把两个 100M 链路聚合成一个 200M 的逻辑链路,当一条链路出现故障,另一条链路会继续工作。
- 4、一台 S2000 系列以太网交换机只能有 1 个汇聚组, 1 个汇聚组最多可以有 4 个端口。组内的端口号必须连续, 但对起始端口无特殊要求。
- 5、在一个端口汇聚组中,端口号最小的作为主端口,其他的作为成员端口。 同一个汇聚组中成员端口的链路类型与主端口的链路类型保持一致,即如果主 端口为 Trunk 端口,则成员端口也为 Trunk 端口;如主端口的链路类型改为 Access 端口,则成员端口的链路类型也变为 Access 端口。
- 6、所有参加聚合的端口都必须工作在全双工模式下,且工作速率相同才能 进行聚合。并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。
 - 7、端口聚合主要应用的场合:

交换机与交换机之间的连接:

汇聚层交换机到核心层交换机或核心层交换机之间;

交换机与服务器之间的连接:集群服务器采用多网卡与交换机连接提供 集中访问;

交换机与路由器之间的连接:交换机和路由器采用端口聚合解决广域网和局域网连接瓶颈;

服务器和路由器之间的连接:集群服务器采用多网卡与路由器连接提供集中访问。

- 8、视图:全局配置模式下
- 9、命令:

interface range interface_name1 to interface_name2 Switchport mode trunk channel-group 1 mode on 加入链路组1并开启

10、参数:


- → interface namel: 聚合起始端口
- → interface name2: 聚合结束端口
- → trunk 表示端口可以转发所有 Vlan 包
- → 将 2 个或多个物理端口组合在一起成为一条逻辑的路径,即链路 channel-group,同时也形成了一个逻辑端口 port-channel (一个整体)
- 11、switchport mode access 是直接接主机的,所属 VLAN 中的接口,都是 access
- 12、switchport mode trunk trunk mode 的接口可以同时传输多个 VLAN 信息的
 - 13、trunk mode 常用在两个 SWITCH and ROUTER, switch and switch
 - 14、特权模式下
 - 15、Switch#show etherchannel summary:显示相关汇聚端口组的信息;

四、实验设备

Switch 2960 2台;

PC 4台;

直连线



Switch0:具体操作

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#interface range f0/1-2

Switch(config-if-range)#switchport mode trunk //设置端口模式为 trunk

Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on //加入链路组1并开启

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#port-channel load-balance dst-ip //按照目标 主机 IP 地址数据分发来实现负载平衡

Switch(config)#exit

Switch#show etherchannel summary

Switch1:具体操作

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#interface range f0/1-2

Switch(config-if-range)#switchport mode trunk //设置端口 模式为 trunk

Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on //加入 链路组1并开启

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#port-channel load-balance dst-ip //按照目标 主机 IP 地址数据分发来实现以太网通道组负载平衡

Switch(config)#exit

Switch#show etherchannel summary //显示以太网通道组的情况 PCO 设置

192. 168. 1. 2

255. 255. 255. 0

PC1 设置

192, 168, 1, 3

255. 255. 255. 0

PCO ping PC1 Reply

PC1 ping PC0 Reply

实验六 交换机划分 Vlan 配置

一、实验目标

- 1、理解虚拟 LAN(VLAN)基本配置;
- 2、掌握一般交换机按端口划分 VLAN 的配置方法:
- 3、掌握 Tag VLAN 配置方法。

二、实验背景

某一公司内财务部、销售部的 PC 通过 2 台交换机实现通信;要求财务部和销售部的 PC 可以互通,但为了数据安全起见,销售部和财务部需要进行互相隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

三、技术原理

- 1、VLAN 是指在一个物理网段内。进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网,VLAN 做大的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。VLAN 具备了一个物理网段所具备的特性。相同 VLAN 内的主机可以相互直接通信,不同 VLAN 间的主机之间互相访问必须经路由设备进行转发,广播数据包只可以在本 VLAN 内进行广播,不能传输到其他 VLAN 中。
- 2、Port VLAN 是实现 VLAN 的方式之一,它利用交换机的端口进行 VALN 的划分,一个端口只能属于一个 VLAN。
- 3、Tag VLAN 是基于交换机端口的另一种类型,主要用于是交换机的相同 Vlan 内的主机之间可以直接访问,同时对不同 Vlan 的主机进行隔离。

Tag VLAN 遵循 IEEE802. 1Q 协议的标准,在使用配置了 Tag VLAN 的端口进行数据传输时,需要在数据帧内添加 4 个字节的 8021. Q 标签信息,用于标示该数据帧属于哪个 VLAN,便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。


四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图;
- 2、划分 VLAN;
- 3、将端口划分到相应 VLAN 中;
- 4、设置 Tag VLAN Trunk 属性;
- 5、测试

五、实验设备

Switch_2960 2台; PC 4台;

直连线



PC1

IP: 192.168.1.2

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.1.3

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC3

IP: 192.168.1.4

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC4

IP: 192.168.1.5

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Switch1

Switch>en

Switch#conf t

Switch (config) #vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#inter fa 0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter fa 0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#switch mode trunk
Switch(config-if)#end
Switch#show vlan

Switch2

Switch>en Switch#conf t Switch(config)#vlan 2 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#vlan 3 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int fa 0/1Switch(config-if)#switch access vlan 2 Switch(config-if)#exit Switch (config) # int fa 0/2Switch(config-if)#switch access vlan 3 Switch(config-if)#exit Switch (config) #int fa 0/24 Switch(config-if)#switch mode trunk Switch (config-if) #end Switch#show vlan

PC1 ping PC2 timeout PC1 ping PC3 Reply

实验七 三层交换机基本配置

一、实验目标

- 1、理解三层交换机的基本原理;
- 2、掌握三层交换机物理端口开启路由功能的配置方法;

二、实验背景

公司现有1台三层交换机,要求你进行测试,该交换机的三层功能是否工作正常。

三、技术原理

1、开启路由功能

Switch (config) #ip routing

2、配置三层交换机端口的路由功能

Switch (config)#interface fastEthernet 0/5

Switch (config-if)#no switchport

Switch (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch (config-if)#no shutdown

Switch (config-if)#end

如果是三层交换机的话,可以用到 no switchport 此命令。三层交换机是带有三层路由功能的交换机,也就是这台交换机的端口既有三层路由功能,也具有二层交换功能。三层交换机端口默认为二层口,如果需要启用三层功能就需要在此端口输入 no switchport 命令。如果是二层交换机就不会用到 no switchport 命令。


四、实验设备

交换机 3560 1台:

PC 1台;

直通线;

配置线



PCO 设置

192. 168. 1. 2

255. 255. 255. 0

PCO 桌面上的终端

Switch>en

Switch#config t

Switch (config) #hostname S3550

S3550(config)#ip routing //开启路由功能

S3550(config)#interface fastEthernet 0/5

S3550(config-if)#no switchport //该端口启用三层路由功能

S3550(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 //配


置 IP 地址

S3550(config-if)#no shutdown //开启端口

S3550 (config-if) #end

S3550#

思考题:利用三层交换机的路由功能固定 IP 地址的方法实现不同 vlan 之间联通?



实验八 利用三层交换机实现 VLAN 间路由

一、实验目标

- 1、掌握交换机 Tag VLAN 的配置;
- 2、掌握三层交换机基本配置方法;
- 3、掌握三层交换机 VLAN 路由的配置方法;
- 4、通过三层交换机实现 VLAN 间相互通信;

二、实验背景

某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分,技术部和销售部分处于不同的 VLAN,先由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台三层交换机进行了连接。

三、技术原理

三层交换机具备网络层的功能,实现 VLAN 相互访问的原理是:利用三层交换机的路由功能,通过识别数据包的 IP 地址,查找路由表进行选路转发,三层交换机利用直连路由可以实现不同 VLAN 之间的相互访问。三层交换机给接口配置 IP 地址。采用 SVI(交换虚拟接口)的方式实现 VLAN 间互连。SVI 是指为交换机中的 VLAN 创建虚拟接口,并且配置 IP 地址。


四、实验步骤

- 1、新建 packet tracer 拓扑图
- 2、在二层交换机上配置 VLAN2、VLAN3,分别将端口 2、端口 3 划分给 VLAN2、VLAN3;
- 3、将二层交换机与三层交换机相连的端口 fa 0/1 都定义为 tag Vlan 模式:
- 4、在三层交换机上配置 VLAN2、VLAN3,此时验证二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机之间不能相互通信;
- 5、设置三层交换机 VLAN 间的通信, 创建 VLAN2, VLAN3 的虚接口, 并配置 虚接口 VLAN2、VLAN3 的 IP 地址:
 - 6、查看三层交换机路由表:
- 7、将二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的 IP 地址:
 - 8、验证二层交换机 VLAN2, VALN3 下的主机之间可以相互通信。

首先在三层交换机上分别设置各 VLAN 的接口 IP 地址。三层交换机将 vlan 做为一种接口对待,就象路由器上的一样,再在各接入 VLAN 的计算机上设置与所属 VLAN 的网络地址一致的 IP 地址,并且把默认网关设置为该 VLAN 的接口地址。这样,所有的 VLAN 也可以互访了。

五、实验设备

Switch_2960 1台; Swithc_3560 1台; PC 3台; 直连线



PC1

IP: 192.168.1.2

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1

PC3

IP: 192.168.1.3

Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

```
PC1 Ping PC3
     Ping 192.168.1.3 reply
   PC1 Ping PC2
     Ping 192.168.2.2 timeout
   S2960
     Switch>en
     Switch#conf t
     Switch (config) #vlan 2
     Switch (config-vlan) #exit
     Switch(config)#vlan 3
     Switch (config-vlan) #exit
     Switch(config)#int fa 0/2
     Switch(config-if)#switchport access vlan 2
     Switch(config-if)#exit
     Switch(config)#int fa 0/3
     Switch(config-if)#switchport access vlan 3
     Switch (config-if) #exit
     Switch(config)#int fa 0/1
     Switch(config-if)#switchport mode trunk
     Switch (config-if) #end
     Switch#show vlan
   S3560
     Switch>en
     Switch#conf t
     Switch(config)#ip routing //开启路由功能
     Switch (config) #vlan 2
                             //新建 vlan 2
     Switch (config-vlan) #exit
     Switch(config)#vlan 3
                              //新建 vlan 3
     Switch(config-vlan)#exit
     Switch (config) #int fa 0/1 //进入 0 模块第 1 端口
     Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq //给
这个接口的 trunk 封装为 802. 1Q 的帧格式
     Switch(config-if)#switchport mode trunk //定义这个接口的工
作模式为 trunk
     Switch (config-if) #exit
```

Switch(config)#int fa 0/2 //进入 0 模块第 2 端口 Switch(config-if)#switchport access vlan 2 //当前端口加入 vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 2 //进入 vlan2 虚拟接口

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // 配置 IP 地址

Switch(config-if)#no shutdown //开启该端口

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 3

Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#end

Switch#show ip route //显示路由表

Switch#show vlan //显示 vlan 信息

PC1 Ping PC3

Ping 192.168.1.3 reply

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 reply

实验九 快速生成树配置

一、实验目标

- 1、理解生成树协议工作原理;
- 2、掌握快速生成树协议 RSTP 基本配置方法;

二、实验背景

学校为了开展计算机教学和网络办公,建立的一个计算机教室和一个校办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互联组成内部校园网,为了提高网络的可靠性,作为网络管理员,你要用2条链路将交换机互连,现要求在交换机上做适当配置,使网络避免环路。

三、技术原理

- 1、生成树协议(spanning-tree),作用是在交换网络中提供冗余备份链路,并且解决交换网络中的环路问题;
- 2、生成树协议是利用 SPA 算法,在存在交换机环路的网络中生成一个没有环路的属性网络,运用该算法将交换网络的冗余备份链路从逻辑上断开,当主链路出现故障时,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。
- 3、生成树协议版本: STP、RSTP(快速生成树协议)、MSTP(多生成树协议)。
- 4、生成树协议的特点收敛时间长。从主要链路出现故障到切换至备份链路需要 50 秒时间。
- 5、快速生成树在生成树协议的基础上增加了两种端口角色,替换端口或备份端口,分别作为根端口和指定端口。当根端口或指定端口出现故障时,冗余端口不需要经过50秒的收敛时间,可以直接切换到替换端口或备份端口,从而实现RSTP协议小于1秒的快速收敛。
- 6、实现功能:使网络在有冗余链路的情况下避免环路的产生,避免广播风 暴等。

四、实验步骤

- 1、新建 packet tracer 拓扑图
- 2、默认情况下 STP 协议是启用的。通过两台交换机之间传送 BPDU 协议数据单元。选出跟交换机、根端口等,以便确定端口的转发状态。图中标记为黄色的端口处于 block 堵塞状态;
 - 3、设置 RSTP:

- 4、查看交换机 show spanning-tree 状态,了解跟交换机和根端口情况;
- 5、通过更改交换机生成树的优先级 spanning-

tree vlan 10 priority 4096 可以变化跟交换机的角色。


6、测试。当主链路处于 down 状态时候,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。

五、实验设备

Switch 2960 2台;

PC 2台:

直连线(各设备互联)



按照拓扑图连接网络时注意,两台交换机都配置快速生成树协议后,再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴,影响交换机的正常工作。

PC1

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.1.3

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC1 ping PC2 reply

S1

Switch>en

Switch#show spanning-tree //查看生成树的配置信息

```
StpVersion: RSTP //生成树协议的版本
    SysStpStatus : Enabled //生成树协议运行状态, disable 为关闭
状态
    Priority : 32768
                        //查看交换机的优先级
    RootCost : 200000
                        //交换机到达根交换机的开销
                        //查看交换机上的根端口
    RootPort : Fa0/1
   或者
    RootCost: 0
                   //交换机到达根交换机的开销,0代表本交换机为
根
                   //查看交换机上的根端口,0代表本交换机为根
    RootPort: 0
    Switch#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1 //
显示 Switch 端口 fastethernet 0/1 的状态
    PortState : forwarding //SwitchB的端口 fastthernet 0/1 处
于转发(forwarding)状态
                       //查看端口角色为根端口
    PortRole : rootPort
    Switch#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2
                                                      //
显示 Switch 端口 fastethernet 0/2 的状态
    PortState : discarding //SwitchB的端口 fastthernet 0/2
处于阻塞 (discarding) 状态
    Switch#conf t
    Switch(config)#vlan 10
    Switch (config-vlan) #exit
    Switch(config)#int fa 0/10
    Switch(config-if)#switchport access vlan 10
    Switch (config-if) #exit
    Switch(config)#int rang fa 0/1-2
    Switch(config-range)#switchport mode trunk
    Switch (config-range) #exit
    Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //指定生成树协
议的类型为 RSTP
    Switch (config) #end
   S2
    Switch>en
    Switch#conf t
```

Switch (config) #vlan 10

```
Switch(config-vlan)#exit
     Switch(config)#int fa 0/10
     Switch(config-if)#switchport access vlan 10
     Switch(config-if)#exit
     Switch (config) # int range fa 0/1-2
     Switch(config-range)#switchport mode trunk
     Switch(config-range)#exit
     Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
     Switch (config) #end
     Switch#show spanning-tree
   PC1
     ipconfig /all
     ping -t 192.168.1.3 reply
   S2
     Switch>en
     Switch#conf t
     Switch(config)#int fa 0/1
     Switch(config-if)#shutdown //关闭该端口(查看 PC1 的 ping 情况
是否正常)
   PC1
     ping -t 192.168.1.3 reply
   检查哪一个是根交换机,哪一个是根端口,哪些端口是阻塞的。
```

实验十 路由器的基本配置

一、实验目标

- 1、掌握路由器几种常用配置方法;
- 2、掌握采用 Console 线缆配置路由器的方法;
- 3、掌握采用 Telnet 方式配置路由器的方法;
- 4、熟悉路由器不同的命令行操作模式以及各种模式之间的切换;
- 5、掌握路由器的基本配置命令:

二、实验背景

- 1、你是某公司新进的网管,公司要求你熟悉网络产品,首先要求你登录路由器,了解、掌握路由器的命令行操作;
- 2、作为网络管理员,你第一次在设备机房对路由器进行了初次配置后,希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理,现要在路由器上做适当配置。

三、技术原理

路由器的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。通过路由器的Console口管理路由器属于带外管理,不占用路由器的网络接口,其特点是需要使用配置线缆,近距离配置。第一次配置时必须利用Console端口进行配置。

四、实验步骤

- 1、新建 packet tracer 拓扑图
- 2、用标准 console 线缆用于连接计算机的串口和路由器的 console 口上。 在计算机上启用超级终端,并配置超级终端的参数,是计算机与路由器通过 console 接口建立连接;
- 3、配置路由器的管理的 IP 地址,并为 Telnet 用户配置用户名和登录口令。 配置计算机的 IP 地址(与路由器管理 IP 地址在同一个网段),通过网线将计 算机和路由器相连,通过计算机 Telnet 到路由器上对交换机进行查看;
 - 4、更改路由器的主机名;
 - 5、擦除配置信息。保存配置信息,显示配置信息;
 - 6、显示当前配置信息:
 - 7、显示历史命令。

五、实验设备

Router_2811 1台;

PC 1台;

交叉线;

配置线

说明:交叉线:路由器与计算机相连路由器与交换机相连;直连线:计算机与交换机相连



PC

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0 Gageway: 192.168.1.1

Router (不需做)

图形化:界面开启 FastEthernet0/0端口

命令行: rip

视图: router rip;

osfp视图:router osfp 1

PC 终端

Router>en

Router#conf t

Router(config) #hostname R1

R1(config)#enable secret 123456 //设置特权模式密码

R1(config)#exit

R1#exit

R1>en

```
password:此时输入密码,输入的密码不显示
```

R1#conf t

R1(config)#line vty 0 4 //设置 telnet 远程登录密码

R1(config-line)#password 5ijsj

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#interface fa 0/0 //进入路由器 0 模块第 0 端口

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //该端口配置相应的 IP 地址和子网掩码

R1(config-if)#no shut //开启端口

R1(config-if)#end

PC CMD

ipconfig /all //查看本机 TCP/IP 配置情况(IP 地址、子网掩码、网关、MAC 地址)

ping 192.168.1.1

telnet 192.168.1.1 //远程登录到路由器上

password:5ijsj //输入 telnet 密码

R1>en

password:123456 //输入特权模式密码

R1#show running //显示路由器当前配置情况

实验十一 路由器单臂路由配置

一、实验目标

- 1、掌握单臂路由器配置方法;
- 2、通过单臂路由器实现不同 VLAN 之间互相通信;

二、实验背景

某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分,技术部和销售部分处于不同的 VLAN。现由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台路由器进行了连接。

三、技术原理

单臂路由:是为实现 VLAN 间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有 VLAN 的网关,而在不同的 VLAN 间转发数据。

四、实验步骤


- 1、新建 packer tracer 拓扑图;
- 2、当交换机设置两个 Vlan 时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。两个 Vlan 的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个 Vlan 对应,同时还要求与路由器相连的交换机的端口 fa 0/1 要设置为 trunk,因为这个接口要通过两个 Vlan 的数据包:
 - 3、检查设置情况,应该能够正确的看到 Vlan 和 Trunk 信息;
 - 4、计算机的网关分别指向路由器的子接口;
 - 5、配置子接口,开启路由器物理接口;
 - 6、默认封装 dot1g 协议;
 - 7、配置路由器子接口 IP 地址。

五、实验设备

PC 2台:

Router_2811 1台;

Switch 2960 1台



PC1

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gageway: 192. 168. 1. 1

PC2

IP: 192.168.2.2

Submask: 255.255.255.0

Gageway: 192. 168. 2. 1

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 timeout

Switch

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 //进入交换机 0 模块第 2 端口

Switch(config-if)#switchport access vlan 2 //加入 vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa 0/3 //进入交换机 0 模块第 3 端口

Switch(config-if)#switchport access vlan 3 //加入 vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa 0/1 //进入交换机 0 模块第 1 端口

Switch(config-if)#switchport mode trunk //设置端口的工作模式为 trunk

Switch (config-if) #end

Router

Router>en

Router#conf t

Router (config) #int fa 0/0 //进入路由器 0 模块第 0 端口

Router(config-if)#no shutdown //开启该端口

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fast 0/0.1 //进入路由器 0 模块第 0 端口第 1 子接口

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2 //封装协议设置 为 dot1g 允许通过的 vlan 为 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //该子接口配置 IP 地址为 192.168.1.1

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int fa 0/0.2 //进入路由器 0 模块第 0 端口第 2 子接口

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3 //封装协议设置为 dot1q 允许通过的 vlan 为 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 //该子接口配置 IP 地址为 192.168.2.1

Router (config-subif) #end

Router#show ip route

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 reply

实验十二 路由器静态路由配置

一、实验目标

- 1、掌握静态路由的配置方法和技巧;
- 2、掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;
- 3、熟悉广域网线缆的链接方式;

二、实验背景

学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接,两台路由器间学校申请了一条 2M 的 DDN 专线进行相连,要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

三、技术原理

- 1、路由器属于网络层设备,能够根据 IP 包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成;
- 2、生成路由表主要有两种方法: 手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
 - 3、静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息;
- 4、静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高:
- 5、缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况, 当数据在查找路由表时, 没有找到和目标相匹配的路由表项时, 为数据指定路由。

四、实验步骤

- 1、新建 packet tracer 拓扑图
- 2、在路由器 R1、R2 上配置接口的 IP 地址和 R1 串口上的时钟频率;
- 3、查看路由器生成的直连路由;
- 4、在路由器 R1、R2 上配置静态路由;
- 5、验证 R1、R2 上的静态路由配置;
- 6、将 PC1、PC2 主机默认网关分别设置为路由器接口 fa 1/0 的 IP 地址:
- 7、PC1、PC2 主机之间可以相互通信;

五、实验设备

pc 2台;


Router-PT 可扩展路由 2 台 (2811 无 V. 35 线接口,添加 WIC-1T 模块到第 3 扩展槽 Serial0/2/0);

Switch_2960 2台;

DCE 串口线;

直连线;

交叉线



PC1

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1

PC1 ping PC2

Ping 192.168.2.2 timeout

R1

Router>en

Router#conf t

Router(config) #hostname R1

```
R1(config)#int fa 0/0
     R1(config-if)#no shut
     R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
     R1(config-if)#exit
     R1(config)#int serial 0/2/0
     R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
     R1(config-if)#clock rate 64000(必须配置时钟才可通信)
     R1(config-if)#no shut
     R1(config-if)#end
   R2
     Router>en
     Router#conf t
     Router(config)#hostname R2
     R2 (config) #int fa 0/0
     R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
     R2(config-if)#no shut
     R2(config-if)#exit
     R2(config)#int serial 2/0
     R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
     R2(config-if)#no shut
     R2(config-if)#end
   R1
     R1#conf t
     R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
     R1 (config) end
     R1#show ip route
   R2
     R2 (config-
if)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
     R2(config-if)#end
     R2#show ip route
   PC1 Ping PC2
     Ping 192.168.2.2 reply
```

实验十三 路由器 RIP 动态路由配置

一、实验目的

- 1、掌握 RIP 协议的配置方法:
- 2、掌握查看通过动态路由协议 RIP 学习产生的路由;
- 3、熟悉广域网线缆的链接方式;

二、实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用 RIPV2 协议实现互通。

三、技术原理

- 1、RIP(Routing Information Protocols, 路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的 IGP 内部网管协议,使用于小型同类网络,是距离矢量协议;
 - 2、RIP 协议跳数作为衡量路径开销的, RIP 协议里规定最大跳数为 15;
- 3、RIP 协议有两个版本: RIPv1 和 RIPv2, RIPv1 属于有类路由协议,不支持 VLSM,以广播形式进行路由信息的更新,更新周期为 30 秒; RIPv2 属于无类路由协议,支持 VLSM,以组播形式进行路由更细。


四、实验步骤

- 1、建立建立 packet tracer 拓扑图:
- 2、在本实验中的三层交换机上划分 VLAN10 和 VLAN20, 其中 VLAN10 用于连接校园网主机, VLAN20 用于连接 R1;
- 3、路由器之间通过 V. 35 电缆通过串口连接, DCE 端连接在 R1 上, 配置其时钟频率 64000;
 - 4、主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接;
 - 5、在 S3560 上配置 RIPV2 路由协议;
 - 6、在路由器 R1、R2 上配置 RIPV2 路由协议;
 - 7、将 PC1、PC2 主机默认网关设置为与直连网路设备接口 IP 地址;
 - 8、验证 PC1、PC2 主机之间可以互相同信;

五、实验设备

PC 2台:

Switch_3560 1台; Router-PT 2台; 直连线; 交叉线; DCE 串口线



PC1

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1

S3560

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S3560

S3560(config)#vlan 10

S3560(config-vlan)#exit

S3560(config)#vlan 20

S3560(config-vlan)#exit

S3560(config)#interface fa 0/10

```
S3560 (config-if) #switchport access vlan 10
  S3560 (config-if) #exit
  S3560 (config) #interface fa 0/20
  S3560 (config-if) #switchport access valn 20
  S3560 (config-if) #exit
  S3560 (config) #end
  S3560#show vlan
  S3560#conf t
  S3560 (config) #ip routing
  S3560 (config) #interface vlan 10
  S3560 (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  S3560(config-if)#no shutdown
  S3560 (config-if) #exit
  S3560(config)#interface vlan 20
  S3560 (config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  S3560(config-if)#no shutdown
  S3560 (config-if) #end
  S3560#show ip route
  S3560#show runing
  S3560#conf t
  S3560 (config) #router rip
  S3560 (config-router) #network 192.168.1.0
  S3560 (config-router) #network 192.168.3.0
  S3560 (config-router) #version 2
  S3560 (config-router) #end
  S3560#show ip route
R1
  Router>en
  Router#conf t
  Router(config) #hostname R1
  R1(config)#interface fa 0/0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#interface serial 0/2/0
  R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#clock rate 64000
 R1(config-if)#end
 R1#show ip route
 R1#conf t
 R1(config-router)#router rip
 R1 (config-router) #network 192.168.3.0
 R1 (config-router) #network 192.168.4.0
 R1(config-router) #version 2
 R1(config-router)#exit
R2
 Router>en
 Router#conf t
 Router(config) #hostname R2
 R2(config)#interface fa 0/0
 R2(config-if)#no shutdown
 R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 R2(config-if)#exit
 R2(config)#interface serial 0/2/0
 R2(config-if)#no shutdown
 R2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 R2(config-if)#end
 R2#show ip route
 R2#conf t
 R2(config) #router rip
 R2(config-router)#network 192.168.2.0
 R2 (config-router) #netword 192.168.4.0
 R2(config-router)#version 2
 R2(config-router)#end
PC1 Ping PC2
 Ping 192. 168. 2. 2
                        reply
```

实验十四 路由器 OSPF 动态路由配置

一、实验目的

- 1、掌握 OSPF 协议的配置方法;
- 2、掌握查看通过动态路由协议 OSPF 学习产生的路由;
- 3、熟悉广域网线缆的链接方式;

二、实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用 OSPF 协议实现互通。

三、技术原理

OSPF 开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网管路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态协议。OSPF 路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库,然后路由器采用 SPF 算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。

四、实验步骤

- 1、新建 packet tracer 拓扑图
- 2、在本实验中的三层交换机上划分 VLAN10 和 VLAN20, 其中 VLAN10 用于连接校园网主机, VLAN20 用于连接 R; 。
- 3、路由器之间通过 V35 电缆通过串口连接, DCE 端连接在 R1 上, 配置其时钟频率 64000;
 - 4、主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接;
 - 5、在 S3560 上配置 OSPF 路由协议;
 - 6、在路由器 R1、R2 上配置 OSPF 路由协议;
 - 7、将 PC1、PC2 主机默认网关设置为与直连网路设备接口 IP 地址;
 - 8、验证 PC1、PC2 主机之间可以互相同信;

五、实验设备


PC 2台:

Switch_3560 1台;

Router-PT 2台; 直连线;

交叉线;

DCE 串口线。



PC1

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2

Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1

S3560

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S3560

S3560(config)#ip routing

S3560(config)#vlan 10

S3560(config-vlan)#exit

S3560 (config) #vlan 20

S3560 (config-vlan) #exit

S3560 (config) #interface fa 0/10

S3560(config-if)#switchport access vlan 10

S3560(config-if)#exit

```
S3560 (config) #int fa 0/20
 S3560 (config-if) #switchport access valn 20
 S3560 (config-if) #exit
 S3560 (config) #interface valn 10
 S3560 (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 S3560 (config-if) #no shutdown
 S3560 (config-if) #exit
 S3560 (config) #interface vlan 20
 S3560 (config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 S3560 (config-if) #no shutdown
 S3560 (config-if) #end
 S3560#show ip route
 S3560#conf t
 S3560(config) #router ospf 1
 S3560(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 S3560 (config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 S3560 (config-router) #end
 S3560#show ip route
R1
 Router>en
 Router#conf t
 Router(config) #hostname R1
 R1(config)#interface fa 0/0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 R1(config-if)#exit
 R1(config)#interface serial 0/2/0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#clock rate 64000
 R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#end
 R1#show ip route
 R1#conf t
 R1(config-if)#router ospf 1
 R1(config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 R1(config-router) #network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1 (config-router) #end
  R1#show ip route
R2
  Router>en
  Router#conf t
  Router(config) #hostname R2
  R2 (config) #interface fa 0/0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#interface serial 0/2/0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#end
  R2#show ip route
  R2#conf t
  R2(config) #router ospf 1
  R2(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
  R2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
  R2(config-router)#end
  R2#show ip route
PC1 Ping PC2
```

reply

Ping 192. 168. 2. 2

实验十五 路由器综合路由配置

一、实验目标

- 1、掌握综合路由器的配置方法;
- 2、掌握杳看通过路由重分布学习产生的路由:
- 3、熟悉广域网线缆的链接方式;

二、实验背景

假设某公司通过一台三层交换机连到公司出口路由器 R1 上,路由器 R1 再和公司外的另一台路由器 R2 连接。三层交换机与 R1 间运行 RIPV2 路由协议,R1 与 R2 间运行 OSPF 路由协议。现要做适当配置,实现公司内部主机与公司外部主机之间的相互通信。

三、技术原理

为了支持本设备能够运行多个路由协议进程,系统软件提供了路由信息从一个路由进程重分布到另一个路由进程的功能。比如你可以将 OSPF 路由域的路由重新分布后通高 RIP 路由域中,也可以将 RIP 路由域的路由重新分布后通告到 OSPF 路由域中。路由的相互重分布可以在所有的 IP 路由协议之间进行。

要把路由从一个路由域分布到另一个路由域,并且进行控制路由重分布,在路由进程配置模式中执行以下命令:


Redistribute protocol [metric metric][metric-type metric-type][match internal|external type|nssa-external type][tag tag][route-map route-map-name][subnets]

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图:
- 2、PC 与交换机间用直连线连接; PC 与路由、路由与路由之间用交叉线连接;
 - 3、在三层上划分 2 个 Vlan,运行 RIPV2 协议; R2 运行 OSPF 协议;
 - 4、在路由器 R1 上左侧配置 RIPV2 路由协议;右侧配置 OSPF 协议;
 - 5、在 R1 路由进程中引入外部路由,进行路由重分布;
 - 6、将 PC1、PC2 主机默认网关分别设置为与直接网络设备接口 IP 地址;
 - 7、验证 PC1、PC2 主机之间可以互相通信;

五、实验设备

```
Router_1841 2台;
Switch_3560 1台;
直通线;
交叉线
```



PC0

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0 Gageway: 192.168.1.1

PC1

IP: 192.168.4.2

Submask: 255.255.255.0 Gageway: 192.168.4.1

Switch0

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#ip routing

Switch (config) #vlan 2

Switch (config-vlan) #exit

Switch(config)#int fa 0/10

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

```
Switch (config-if) #exit
 Switch(config)#int vlan 2
 Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 225.255.255.0
 Switch(config-if)#no shutdown
 Switch (config-if) #end
 Switch#show int vlan 1
 Switch(config)#conf t
 Switch(config) #router rip
 Switch (config-router) #network 192.168.1.0
 Switch (config-router) #network 192.168.2.0
 Switch(config-router)#version 2
 Switch (config-router) #end
Router0
 Router>en
 Router#conf t
 Router(config) #host R1
 R1(config)#int fa 0/0
 R1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#exit
 R1(config)#int fa 0/1
 R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#exit
 R1(config) #router rip
 R1 (config-router) #network 192.168.2.0
 R1(config-router)#version 2
 R1(config-router) #router ospf 1
 R1(config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 R1(config-router)#end
 R1#show ip route
Route1
 Router>en
```

Router#conf t

```
Router(config) #host R2
  R2 (config) #int fa 0/1
  R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#exit
  R2 (config) #int fa 0/0
  R2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#exit
  R2(config) #router ospf 1
  R2(config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area
  R2(config-router) #network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
  R2(config-router)#end
  R2#show ip route
Router0
  R1#show ip route
  R1#show run
  R1#show ip route
  R1#ping 192.168.1.2 (success)
  R1#ping 192.168.4.2 (success)
PC0
  ping 192.168.4.2 (Replay form 192.168.1.1: Destination ho
unreachable)
Switch_3560
  Swithch>show ip rout (只有两条直连路由)
Router0
  R1#conf t
  R1(config) #router rip
  R1(config-router)#redistribute ospf 1
  R1(config-router)#exit
  R1(config) #router ospf 1
  R1(config-router) #redistribute rip subnets
```

R1(config-router)#end

Router1

R2#show ip route

PC0

ping 192.168.4.2 (Replay form 192.168.4.2: byes=32 time=1 25ms TTL=125)

说明:本例在 Packet Tracer 5.2 上能正常运行,在
Packet Tracer 5.3 上 Switch0 不能学习到 192.168.3.0、192.168.4.0 的路由信息,需要给 Switch0 指定静态路由:

ip route 0.0.0.0 0.0.0 192.168.2.2

实验十六 标准 IP 访问控制列表配置

一、实验目标

- 1、理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能;
- 2、掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法;

二、实验背景

你是公司的网络管理员,公司的经理部、财务部们和销售部门分属于不同的3个网段,三部门之间用路由器进行信息传递,为了安全起见,公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问,但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

三、技术原理

ACLs 的全称为接入控制列表(Access Control Lists),也称访问控制列表(Access Lists),俗称防火墙,在有的文档中还称包过滤。ACLs 通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包文进行控制;允许通过或丢弃,从而提高网络可管理型和安全性;

IP ACL 分为两种:标准 IP 访问列表和扩展 IP 访问列表,编号范围为 1~99、1300~1999、100~199、2000~2699:

标准 IP 访问控制列表可以根据数据包的源 IP 地址定义规则,进行数据包的过滤:

扩展 IP 访问列表可以根据数据包的原 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则,进行数据包的过滤;

IP ACL 基于接口进行规则的应用,分为:入栈应用和出栈应用;

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图;
- 2、路由器之间通过 V. 35 电缆通过串口连接, DCE 端连接在 R1 上, 配置其时钟频率 64000; 主机与路由器通过交叉线连接;
 - 3、配置路由器接口 IP 地址;
- 4、在路由器上配置静态路由协议,让三台 PC 能够相互 Ping 通,因为只有在互通的前提下才涉及到方控制列表:
 - 5、在 R1 上编号的 IP 标准访问控制;
 - 6、将标准 IP 访问控制应用到接口上;
 - 7、验证主机之间的互通性;


五、实验设备

PC 3台;

Router-PT 2台;

交叉线;

DCE 串口线;



PC0

IP: 172.16.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gageway: 172.16.1.1

PC1

IP: 172.16.3.2

Submask: 255, 255, 255, 0

Gageway: 172.16.3.1

PC2

IP: 172.16.4.2

Submask: 255.255.255.0

Gageway: 172.16.4.1

Router0

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host RO

R0 (config) #int fa 0/0

RO(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

```
RO(config-if)#no shutdown
 R0 (config-if) #int fa 0/1
 RO(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 R0(config-if)#no shutdown
 R0 (config-if) #int s 0/2/0
 RO(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
 RO(config-if)#no shutdown
 RO(config-if)#clock rate 64000
Router1
 Router>en
 Router#conf t
 Router(config) #host R1
 R1(config)#int s 0/2/0
 R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#int fa 0/0
 R1(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
Router0
 R0(config-if)#exit
 RO(config)#ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2
Router1
 R1(config-if)#exit
 R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.3.1
 R1(config)#end
 R1#show ip route
PC0
 ping 172.16.4.2 (success)
PC1
 ping 172.16.4.2 (success)
```

Router0

```
R0(config)#ip access-list standard 5ijsj
R0(config-std-nacl)#permit 172.16.1.0 0.0.0.255
R0(config-std-nacl)#deny 172.16.2.0 0.0.0.255 (如果有上面的
permit 默认跟一个 deny,所以此命令可不写)
R0(config-std-nacl)#exit
R0#conf t
R0(config)#int s 0/2/0
R0(config-if)#ip access-group 5ijsj out
R0(config-if)#end

PC0
ping 172.16.4.2 (success)
PC1
ping 172.16.4.2 (Replay from 172.16.2.1: Destination host unreachable)
```

实验十七 扩展 IP 访问控制列表配置

一、实验目标

- 1、理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能;
- 2、掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法;

二、实验背景

你是公司的网络管理员,公司的经理部、财务部们和销售部门分属于不同的3个网段,三部门之间用路由器进行信息传递,为了安全起见,公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问,但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

三、技术原理

访问列表中定义的典型规则主要有以下:源地址、目标地址、上层协议、时间区域:

扩展 IP 访问列表(编号 100-199、2000、2699)使用以上四种组合来进行转发或阻断分组:

可以根据数据包的源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则,进行数据包的过滤。

扩展 IP 访问列表的配置包括以下两部:

定义扩展 IP 访问列表:

将扩展 IP 访问列表应用于特定接口上。

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图:
- 2、分公司出口路由器与外路由器之间通过 V. 35 电缆串口连接, DCE 端连接在 R2 上,配置其时钟频率 64000: 主机与路由器通过交叉线连接:
 - 3、配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址;
- 4、在各路由器上配置静态路由协议,让 PC 间能相互 ping 通,因为只有在互通的前提下才涉及到访问控制列表;
 - 5、在 R2 上配置编号的 IP 扩展访问控制列表;
 - 6、将扩展 IP 访问列表应用到接口上:
 - 7、验证主机之间的互通性;

五、实验设备


```
PC 1台;
```

Server-PT 1台;

Router-PT 3台;

交叉线;

DCE 串口线



PC0

IP: 172.16.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 172.16.1.1

Server0

IP: 172.16.4.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 172.16.4.1

Router0

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host RO

R0 (config) #int fa 0/0

RO(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

RO(config-if)#no shutdown

R0 (config-if) #int fa 0/1

RO(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

R0(config-if)#no shutdown

```
RO(config-if)#exit
```

Router1

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host R1

R1(config)#int fa 0/1

R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int s 0/2/0

R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#clock rate 64000

Router2

Router>en

Router#conf t

R2(config) #host R2

R2(config-if)#int s 0/2/0

R2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2 (config-if) #int fa 0/0

R2(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

Router0

R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.2.2

Router2

R2(config-if)#exit

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.3.1

Router1

R1(config-if)#eixt

R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

R1(config)#ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2

```
R1(config)#end
     R1#show ip route
   PC0
     ping 172.16.4.2(success)
     Web 浏览器: http://172.16.4.2(success)
   Router1
     R1#conf t
     R1(config) #access-
list 100 permit tcp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 eq www
     R1(config) #access-
list 100 deny icmp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 echo
     R1(config)#int s 0/2/0
     R1(config-if)#ip access-group 100 out
     R1(config-if)#end
   PC0
     Web 浏览器: http://172.16.4.2(success)
     ping 172.16.4.2(Reply from 172.16.2.2: Destination host u
nreachable)
```

实验十八 网络地址转换 NAT 配置

一、实验目标

- 1、理解 NAT 网络地址转换的原理及功能:
- 2、掌握静态 NAT 的配置,实现局域网访问互联网;

二、实验背景

你是某公司的网络管理员, 欲发布公司的 WWW 服务。现要求将内网 Web 服务器 IP 地址映射为全局 IP 地址,实现外部网络可以访问公司内部 Web 服务器。

三、技术原理

网络地址转换 NAT(Network Address Translation),被广泛应用于各种类型 Internet 接入方式和各种类型的网络中。原因很简单,NAT 不仅完美地解决了 IP 地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。

默认情况下,内部 IP 地址是无法被路由到外网的,内部主机 10. 1. 1. 1 要与外部 Internet 通信,IP 包到达 NAT 路由器时,IP 包头的源地址 10. 1. 1. 1 被替换成一个合法的外网 IP,并在 NAT 转发表中保存这条记录。当外部主机发送一个应答到内网时,NAT 路由器受到后,查看当前 NAT 转换表,用 10. 1. 1. 1 替换掉这个外网地址。

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分,局域网主机利用 NAT 访问 网络时,是将局域网内部的本地地址转换为全局地址(互联网合法的 IP 地址)后转发数据包:

NAT 分为两种类型: NAT (网络地址转换)和 NAPT (网络端口地址转换 IP 地址对应一个全局地址)。

静态 NAT: 实现内部地址与外部地址一对一的映射。现实中,一般都用于服务器;

动态 NAT: 定义一个地址池, 自动映射, 也是一对一的。现实中, 用得比较少;

NAPT: 使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址, 多对一。

四、实验步骤

1、新建 Packet Tracer 拓扑图;

- 2、R1 为公司出口路由器, 其与外部路由器之间通过 V. 35 电缆串口连接, DCE 端连接在 R1 上, 配置其时钟频率 64000;
 - 3、配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址;
 - 4、在各路由器上配置静态路由协议, 让PC 间能相互 Ping 通;
 - 5、在R1上配置静态NAT;
 - 6、在 R1 上定义内外网络接口;
 - 7、验证主机之间的互通性。

五、实验设备

PC 1台;

Server-PT 1台:


Switch_2950-24 1台;

Router-PT 2台;

直连线;

交叉线;

DCE 串口线



Server-PT

192. 168. 1. 2

255. 255. 255. 0

192. 168. 1. 1

PC0

222. 0. 2. 2

255. 255. 255. 0

Router0 Router>en Router#conf t Router(config) #host RO R0 (config) #int fa 0/0RO(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R0(config-if)#no shutdown R0 (config-if) #int s 2/0RO(config-if)#ip address 222.0.1.1 255.255.255.0 R0(config-if)#no shutdown RO(config-if)#clock rate 64000 Router1 Router>en Router#conf t Router(config) #host R1 R1 (config) #int s 2/0R1(config-if)#ip address 222.0.1.2 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)#int fa 0/0R1(config-if)#ip address 222.0.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown Router0 R0(config-if)#exit RO(config)#ip route 222.0.2.0 255.255.255.0 222.0.1.2 Router1 R1(config-if)#exit R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 222.0.1.1 R1(config)#end R1#show ip route

```
ping 192.168.1.2 (success)
     Web 浏览器 http://192.168.1.2 (success)
   Router0
     R0 (config-if) #int fa 0/0
     RO(config-if)#ip nat inside
     R0 (config-if) #int s 2/0
     RO(config-if)#ip nat outside
     RO(config-if)#exit
     RO(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 222.0.
1.3
     RO(config)#end
     RO#show ip nat translations
   PC0
     Web 浏览器 http://222.0.1.3 (success)
   Router0
     RO#show ip nat translations
```

实验十九 网络端口地址转换 NAPT 配置

一、实验目的

- 1、理解 NAT 网络地址转换的原理及功能;
- 2、掌握 NAPT 的配置,实现局域网访问互联网;

二、实验背景

你是某公司的网络管理员,公司办公网需要接入互联网,公司只向 ISP 申请了一条专线,该专线分配了一个公司 IP 地址,配置实现全公司的主机都能访问外网。

三、技术原理

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分,局域网主机利用 NAT 访问 网络时,是将局域网内部的本地地址转换为全局地址(互联网合法的 IP 地址)后转发数据包:

NAT 分为两种类型: NAT (网络地址转换)和 NAPT (网络端口地址转换 IP 地址对应一个全局地址)。

NAPT: 使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址, 多对一。

NAPT 采用端口多路复用方式。内部网络的所有主机均可共享一个合法外部 IP 地址实现对 Internet 的访问,从而可以最大限度地节约 IP 地址资源。

同时,又可隐藏网络内部的所有主机,有效避免来自 Internet 的攻击。因此,目前网络中应用最多的就是端口多路复用方式。

四、实验步骤

- 1、新建 Packet Tracer 拓扑图:
- 2、R1 为公司出口路由器, 其与 ISP 路由器之间通过 V. 35 电缆串口连接, DCE 端连接在 R1 上, 配置其时钟频率 64000;
 - 3、配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址;
 - 4、在各路由器上配置静态路由协议, 让 PC 间能相互 Ping 通;
 - 5、在R1上配置NAPT:
 - 6、在 R1 上定义内外网络接口:
 - 7、验证主机之间的互通性。

五、实验设备

PC 2台;

Server-PT 1台;


Switch_2950-24 1台

Router-PT 2台;

直通线;

交叉线;

DCE 串口线



PC1

192. 168. 1. 2

255. 255. 255. 0

192. 168. 1. 1

PC2

192. 168. 1. 3

255. 255. 255. 0

192. 168. 1. 1

Server

200. 1. 2. 2

255. 255. 255. 0

200. 1. 2. 1

Router0

Router>en

```
Router#conf t
 Router(config) #host RO
 R0 (config) #int fa 0/0
 RO(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 RO(config-if)#no shutdown
 R0 (config-if) #int s 2/0
 RO(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
 R0(config-if)#no shutdown
 RO(config-if)#clock rate 64000
Router1
 Router>en
 Router#conf t
 Router (config) #host R1
 R1 (config) #int s 2/0
 R1(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
 R1(config-if)#int fa 0/0
 R1(config-if)#ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
Router0
 RO(config-if)#exit
 R0(config)#ip route 200.1.2.0 255.255.255.0 200.1.1.2
Router1
 R1(config-if)#exit
 R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.1.1
 R1(config)#end
 R1#show ip route
PC1
 ping 200. 1. 2. 2 (success)
 Web 浏览器 http://200.1.2.2 (success)
```

Router0

```
R0 (config) #int fa 0/0
```

RO(config-if)#ip nat inside

R0 (config-if) #int s 2/0

RO(config-if)#ip nat outside

RO(config-if)#exit

RO(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

RO(config)#ip nat pool 5ijsj 200.1.1.3 200.1.1.3 netmask 255.255.255.0

RO(config)#ip nat inside source list 1 pool 5ijsj overload (无 overload 表示多对多,有 overload 表示多对一)

RO(config)#end

RO#show ip nat translations(无结果)

PC1

Web 浏览器 http://200.1.2.2 (success)

Router0

RO#show ip nat translations(有1个结果)

PC2

Web 浏览器 http://200.1.2.2 (success)

Router0

RO#show ip nat translations(有2个结果)

实验二十 交换机端口安全

一、实验目的

1、掌握交换机的端口安全功能,控制用户的安全接入。

二、背景描述


你是一个公司的网络管理员,公司要求对网络进行严格控制。为了防止公司内部用户的 IP 地址冲突,防止公司内部的网络攻击和破坏行为。为每一位员工分配了固定的 IP 地址,并且限制只允许公司员工主机可以使用网络,不得随意连接其他主机。例如:某员工分配的 IP 地址是 172. 16. 1. 55/24,主机 MAC地址是 00-06-1B-DE-13-B4。该主机连接在 1 台 S3560 上边。

三、实现功能

针对交换机的所有端口,配置最大连接数为1,针对PC1 主机的接口进行IP+MAC 地址绑定。

四、实验设备

S3650 交换机(1台); PC(1台); 直连网线



五、实验步骤

1、配置交换机端口的最大连接数限制。

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface range fastethernet 0/3 //进行 0 模块第 3 端口的配置模式

Switch(config-if-range)#switchport port-security //开启交 换机的端口安全功能

Switch(config-if-range)#switchport port-

security maximum 1 //配置端口的最大连接数为1

Switch(config-if-range)#switchport port-

secruity violation shutdown //配置安全违例的处理方式为 shutdown 验证测试: 查看交换机的端口安全配置。

Switch(config-if-range)#end

Switch#show mac address-table

Secure Port MaxSecureAddr(count) CurrentAddr(count) Security Action

Fa0/1	1	0	protected
Fa0/2	1	0	protected
Fa0/3	1	0	Shutdown
Fa0/4	1	0	protected
Fa0/5	1	0	protected

配置交换机端口的地址绑定。

查看主机的 IP 和 MAC 地址信息

在主机上打开 CMD 命令提示符窗口,执行 ipconfig /all 命令。

配置交换机端口的地址绑定

Switch#configure terminal

Switch (config) #interface f astethernet 0/3

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security mac-

address 00 06.1bde.13b4 ip-address 172.16.1.55 //配置 IP 地址 和 MAC 地址的绑定

验证测试: 查看地址安全绑定配置。

Switch#show port-security address

Vlan Mac Address IP Address Type Port Remaining Age(m ins)

^{1 0006.1}bde.13b4 17 2.16.1.55 Confi gured Fa0/3

附录 A 实验报告格式

实验项目名称

实验日期: 班级: 学号: 姓名:

- 一、实验目的
- 二、实验设备及拓扑结构
- 三、实验步骤及操作记录

附录 B 参考资料

[1]cisco packet tracer 下载 7.0 官网正式版 & packet tracer 7.0 汉化版

下载 http://www.pc0359.cn/downinfo/45503.html

[2]Cisco Packet Tracer 实验教程

http://blog.csdn.net/al assad/article/details/70255987

- [3] 思科官方 CCNAPT 模拟器绝版配套实验. rar
- [4] H3C 教程. zip——配合华为模拟器 eNSP
- [5] 华为模拟器 eNSP 最新版(v1.2.00.500)下载

http://support.huawei.com/enterprise/zh/tool/ensp-TL1000000015