Université de Lyon – Université Claude Bernard Lyon 1 Master d'Informatique

Programmation Avancée Les différents mécanismes des langages (dont C++) pour la généricité

Norme ISO

Raphaëlle Chaine raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr 2024-2025

Gestion dynamique de la mémoire

290

L

Opérateurs de gestion dynamique de la mémoire

- · Eviter les appels aux fonctions malloc et free
- Utilisation des opérateurs new, delete, new[] et delete []

```
LaClasse *p=new LaClasse; //Allocation mémoire pour 1
//laClasse + appel Constructeur
LaClasse *tab=new LaClasse[10]; //pour 10
//LaClasse consécutifs
```

- new retourne l'adresse de la zone allouée (levée de bad_alloc sinon)
- Avantage : Couplage avec une initialisation dépendant du type alloué (constructeurs)

291

 Le ménage est à la charge du programmeur

```
delete p;
delete []tab;
delete nullptr; // sans effets
```

delete 0; //Avant C++11

· Couplage avec l'appel au destructeur

292

291

292

290

- Pour un appel explicite à un constructeur sans qu'il soit provoqué par une allocation de mémoire
 - Il suffit de fournir l'adresse en paramètre
 - Syntaxe: new(addr) MyClass(arg1, ...);
- Appel explicite au destructeur (non provoqué à une désallocation)
 - Syntaxe: myObj.~MyClass();
- Exemple pour un tableau :

```
void *mem=malloc(4*sizeof(Complexe));
for(int i=0;i<4;i++)
   new(mem+i*sizeof(Complexe)) Complexe(i);
....
for(int i=0;i<4;i++) {
   Complexe *pz
   =(Complexe*)mem+i*sizeof(Complexe);
   pz->~Complexe();}
free mem;
```

Allocation mémoire, Smart pointers

- Smart pointers
 Possibilité de définir notre propre politique de gestion de la mémoire en C++
- Principe
 - Redéfinir les opérateurs new et delete pour changer la stratégie d'allocation
- La stratégie d'allocation peut-être redéfinie à différents niveaux
 - Surcharge des opérateurs globaux (impact sur toutes les allocations)
 - Surcharge des opérateurs pour UNE classe seulement

94 294

- Intérêt
 - Optimisation
 - Zones de mémoire spécialisées
 - Mise en œuvre de « Memory Pools » dans lesquels on pourra allouer des blocs de taille fixe avec plus d'efficacité que malloc qui alloue des blocs de taille variable (fragmentation de la mémoire)
- Utilisation de ressources particulières

295 295

295

296

Allocateur d'une classe

- Surcharge de new et delete pour une classe (*)
- · Fonctions membres static :

```
static void* Complexe::operator new(size_t size);
static void Complexe::operator delete(void* ptr);
static void* Complexe::operator new[](size_t size);
static void Complexe::operator delete[](void* ptr);
```

 Appelées pour allouer/désallouer des Complexes ou des objets de classes dérivées!!!

```
Complexe *p=new Complexe, *q=new Complexe[4];
delete p; delete [] q;
```

(*) indépendamment opérateur global

int tasComplexes=0;

Attention!

297

298

```
    Que penser de:
        int tasComplexes=0;
        void* Complexe::operator new(size_t size)
        { tasComplexe+=size;
            return ::new Complexe;
        }

    Ou alors de:
        int tasComplexes=0;
        void* Complexe::operator new(size_t size)
        { tasComplexe+=size;
            return malloc(size);
        }

    Complexe * pz= new Complexe(2);
```

298

297

void * Complexe::operator new(size_t size)
 { tasComplexe+=size;
 return ::new Complexe;
 //constructeur par defaut
 //appele automatiquement ici
} //constructeur par defaut
 //appele automatiquement ici
• Ce qui est correct:

```
int tasComplexes=0;
void * Complexe::operator new(size_t size)
{ tasComplexe+=size;
   return malloc(size);
   //ou bien ::new char[size]
} //constructeur par defaut
   //appele automatiquement ici
```

299 299

```
class Complexe
{
   static char pool_memoire[MAX_OCTETS];
   //Tableau statique dans lequel seront empilés
   //tous les Complexes alloués dynamiquement
   //Ce pool aurait egalement pu etre cree dans le tas

   static char* place_libre;
   ...
   static void * operator new(size_t size)
   {
      if(place_libre + size - pool_memoire)
        < MAX_OCTETS)
            return place_libre+=size;
      else ... bad_alloc par exemple
   }
   void operator delete(void *ptr) {}
};
</pre>
```

299 300

Redéfinition de new dans une classe

- Modification de la stratégie d'allocation pour tous les objets de la classe
- Indépendamment du conteneur pour lequel on alloue des objets...

301

Les allocateurs

Définition :
 Objets gérant l'allocation mémoire des conteneurs standard

 Utilité : Contrôle de l'allocation des données par les conteneurs

302

301

302

304

303

Utilisation

```
allocator<double> alloc;
allocator<double>::pointer p;
p=alloc.allocate(2*sizeof(double));
double init=5.5; int i;
for (i=0; i<2; ++i)
    alloc.construct(p+i, init);
for (i=0; i<2; ++i)
    alloc.destroy(p+i);
alloc.deallocate(p, 2*sizeof(double));
```

Gestion dynamique de mémoire

Source de nombreux bugs

- Codez avec soin vos constructeurs par copie (resp. par déplacement) pour les capsules RAII
- et vos opérateurs d'affectation (copie ou déplacement)
- Comment ne plus imposer la désallocation à l'utilisateur?
 - Intérêt des objets créés sur la pile et des objets qui gèrent eux-mêmes leur propre mémoire (ex : conteneurs de la STL, capsules RAII)
 - Utilisation de pointeurs intelligents (smart pointers)
 - S'employant comme des pointeurs classiques pour pointer dans le tas
 - Chargés de libérer automatiquement les objets pointés quand plus nécessaires

305 306

Imaginons ce que pourrait être un pointeur intelligent?

- Un pointeur qui sait s'il est propriétaire ou pas
 - Un pointeur propriétaire libère l'espace mémoire pointé avant de disparaître, un pointeur non propriétaire non.
- · Une implantation possible :
 - Un smart_pointer « pourrait » encapsuler un pointeur

```
template <typename T>
class smart ptr {
    T *pointeur;
    mutable bool proprietaire;
public:
    T& operator*() const; // dereferencement
    T* operator->() const;
    ...
};
```

Imaginons ce que pourrait être un pointeur intelligent?

- · Questions qui se posent au programmeur:
 - Autorise-t-il plusieurs pointeurs à pointer sur un même objet?
 - Si NON:
 - Comment céder sa place à un autre pointeur?
 - Si OUI :
 - · Qui est propriétaire?
 - Quand un pointeur propriétaire disparait, s'il est seul à pointer il libère la place de l'objet pointé ou bien il transmet la propriété!!!
 - Sinon comment un pointeur non propriétaire peut-il s'assurer que ce sur quoi il pointe n'a pas déjà été libéré par son propriétaire?

308

307

308

Historique: template auto ptr de la STL

- Permettait de fabriquer des pointeurs

 très moyennement intelligents (voire même débiles dans certains cas qui ne correspondaient pas à une bonne utilisation car la propriété se transmet trop facilement!!!)
- · Objet encapsulant un pointeur
- C'était le dernier qui pointait qui devait se charger de la désallocation de l'objet pointé, à sa disparition...
- · Transmission de propriété par operator =

Deprecated in C++ 11

309

Historique: template auto ptr de la STL

- C'est le dernier qui pointait qui devait se charger de la désallocation de l'objet pointé, à sa disparition...
- Un auto_ptr qui s'est fait voler la propriété devient nul:
 - Un seul auto_ptr autoriisé à pointer sur une ressource allouée
 les auto_ptr non nuls sont propriétaires

```
template <typename T>
class auto ptr {
    T *pointeur;
public:
    T& operator*() const; // dereferencement
    T* operator->() const;
    operator = ... // transmission de propriété
};

Deprecated in
C++11
310
```

309 310

```
    Utilisation
```

 Un auto ptr prend possession de l'objet pointé, lors d'une initialisation par copie ou une affectation

```
template <typename T>
class auto_ptr { ...
  auto_ptr(auto_ptr<T> & p);
  auto_ptr<T> & operator=(auto_ptr<T> & p);
};
```

- Quand un auto_ptr propriétaire est détruit, l'objet pointé est détruit
- Lors d'une affectation d'auto_ptr, la propriété est transférée car l'objet pointé ne peut avoir 2 propriétaires
- Le pointeur qui n'est plus propriétaire est mis à nul.

```
auto_ptr<Complexe> pc1 (new Complexe(4,1.5));
auto_ptr<Complexe> pc2 (new Complexe(3));
pc1->afficher();
pc1=pc2;
```

pc2=>afficher();

```
    Utilisation
```

```
auto_ptr<Complexe> pc1 (new Complexe(4,1.5));
auto_ptr<Complexe> pc2 (new Complexe(3));
auto_ptr<Complexe> pc3;
pc1->afficher();
pc1=pc2;
   // destruction du Complexe pointé par pc1
   // pc1 devient propriétaire de l'objet
   // pointé par pc2
pc2->afficher(); //NON!
pc3=pc2; // Pas trop de sens, puisque pc2 nul
```

Hiérarchie de classes

 Possibilité d'utiliser les auto_ptr au sein d'une hiérarchie de classe :

Des auto ptr templatés avec des types différents peuvent avoir un rapport entre eux, en cas de polymorphisme ... auto ptr<Cadre> pc (new Cadre); auto ptr<Employe> pe=pc;

Possible grâce à une fonction membre d'affectation adhoc

```
template <typename T>
class auto_ptr {
...
  template <typename Y>
  auto_ptr<T> & operator=(auto_ptr<Y> & ptr);
...
};
```

Limites et dangers des

auto_ptrDanger des auto_ptr passés par copie

```
void f(auto_ptr<Employe> t)
{
// t, local à f, devient propriétaire de l'objet
// pointé par l'auto_ptr passé en paramètre
...
// et l'objet est donc détruit au sortir de f!!!
```

Sémantiquement ce n'est pas très judicieux de transférer la propriété par un constructeur par copie!!!

314

313

315

314

316

Remplacement des auto_ptr par les unique ptr

- Principe :
 - Garantit la propriété unique d'un objet à travers un unique ptr
 - Deux unique_ptr ne peuvent pas pointer sur un même objet (pas de constructeur par copie)
 - La transmission de propriété d'un unique ptr à un autre doit être explicite
 - En utilisant le constructeur par déplacement
 - Et l'opérateur move
 - Le premier unique_ptr devient nul

Remplacement des auto_ptr par les unique ptr

```
std::unique_ptr<LaClasse> p1 (new LaClasse);
// p1 propriétaire
if (p1) p1->f();
{ std::unique_ptr<LaClasse>p2 (std::move(p1));
    // p2 devient proprietaire (et p1 devient nul)
    p2-> f();
    p1 = std::move(p2);
    // p1 reprend la propriété (donc p2 nul)
    // avant que p2 ne disparaisse
}
    #include<memory>
p1->f();
auto p3 = std::make unique<double>(3.14);
```

315

- · Utilité pour de petits problèmes techniques
- Ex : Eviter de faire dépendre le nombre de blocs try catch d'éventuels appels à delete pour que les ressources soient libérées dans tous les cas

```
try( // 1 seul bloc grâce aux unique_ptr ou auto_ptr !
Fichier f1("nom_fichier1");
    //peut lever une exception fichier
unique_ptr<char> textel(f1.contenuFichier());
    //Alloc dyn pour une copie du texte dans la RAM
traitement(textel.get());
    //peut lever une exceptionTraitement
Fichier f2 ("nom_fichier2");
    //peut lever une exception fichier
unique_ptr<char> texte2 (f2.contenuFichier());
    //Alloc dyn pour une copie du texte dans la RAM
traitement(texte2.get()); // peut lever une
    // exceptionTraitement
}
catch (exceptionTraitement) &
{    //où a-t-elle été levée?... Quelle mémoire faut-i³17
```

Smart pointers avec comptage de références

- · Principe:
 - Garder pour chaque objet alloué le nombre de smart_pointers qui pointent sur lui
 - Destruction et libération de l'objet alloué quand le compteur de pointeurs associé devient nul
- N'existaient pas encore dans la STL avant C++11 (mais présents dans boost)

318

- Implantation
 - Cas où le compteur est inclus à l'intérieur des objets
 - Par exemple imposer que tous les objets pointés dérivent d'une classe de base SmartObject offrant un compteur
 - Quand un SmartObject est créé, son compteur est mis à 0
 - Quand un smart_pointer récupère l'adresse d'un SmartObject, le compteur du SmartObject est incrementé
 - Penser à permettre l'affectation d'un Smart_pointer à un autre au sein d'une hiérarchie de classe (upcast, downcast)

- Implantation
 - Cas où le compteur est inclus à l'intérieur des objets
 - Par exemple imposer que tous les objets pointés dérivent d'une classe de base offrant un compteur :

```
class SmartObject {
protected :
    mutable int compteur;
    void incrementer() const {compteur++;}
    void decrementer() const {compteur--;}
public :
    SmartObject() compteur(0) {}
    virtual ~SmartObject {}
friend template <class UnSmartObject>
    class SmartPtr;
};
```

319 320

class Employe : public SmartObject
 { virtual void presentation();...
 };
class Cadre : public Employe
 {...};
Puis
 {
 SmartPtr<Employe> sme;
 {
 SmartPtr<Cadre> smc=new Cadre;
 sme=smc;
 sme->presentation();
 }
 sme->presentation();
 }
 Le polymorphisme est assuré!
 intrusive_ptr introduits par Boost
 Inconvénient de cette implantation:
 - Ne peut être utilisé sur les types primitifs

321 322

```
- Cas où le compteur est à l'extérieur des objets :

• Besoin d'une indirection supplémentaire!!!


shared_ptr<Employe 2

Compteur
Objet pointé
shared_ptr<Cadre>

• Ce type de pointeur est proposé depuis C++ 11:
shared_ptr (#include <memory>)


323
```

323 324




· Limites des pointeurs intelligents avec compteur de référence :

Problèmes des références circulaires ...



325



Pointeurs non propriétaires

weak ptr

• Principe:

326

- Pointe sur un objet également géré par un ou plusieurs shared ptr
- Utile pour briser les références circulaires et les ressources partagées
- Les weak ptr modélisent la notion d'accès temporaire
 - S'ils sont non nuls et que la ressource pointée n'a pas été libérée, ils peuvent temporairement être convertis en shared_ptr, le temps d'accéder à l'objet pointé (fonction lock)
 - Pendant tout le temps où le shared_ptr existe, le compteur de l'objet pointé ne peut être nul

328

Pointeurs non propriétaires weak ptr

```
void f(std::weak_ptr<int> & wp)
 { if (std::shared ptr sp=wp.lock())
       //Conversion en shared ptr
    { std::cout<< *sp << std::endl; }
    { std::cout <<"L'objet pointé par
 wp a expiré" << std::endl; }</pre>
```

• Le fait qu'un shared ptr soit créé le temps de la lecture est particulièrement utile dans un contexte multithread

```
Pointeurs non propriétaires weak ptr
  int main()
  {
   std::weak ptr<int> wp;
   { std::shared_ptr<int> sp
         =std::make_shared<int>(55);
    // std::shared_ptr<in\overline{t}> sp(new int(55));
     f(wp); // affiche 55
   f(wp); // L'objet pointé a expiré,
   //lock dans f pour s'en apercevoir
```

Pointeurs non propriétaires

weak ptr

- wp.lock() échoue lorsque le compteur de shared_ptr est nul et que la ressource pointée a été libérée...
- Un truc qui m'a chiffonnée:
 - Cela signifie que le compteur (dans sa zone appelée bloc de contrôle) survit à la zone R libérée... puisqu'on consulte encore son compteur!!!!
 - Qui libère ce bloc de contrôle?

331

unique_ptr in C++11

Pointeurs non propriétaires

weak ptr

- Le bloc de contrôle est partagé par des shared ptr et des weak ptr
- Il contient un second compteur relatif à lui même (nombre de shared_ptr et de weak ptr pointant sur le bloc de contrôle)
- Libération du bloc de contrôle quand ce second compteur s'annule.

332

331

332

Smart_pointers initialement proposés dans Boost

- shared_ptr<T>
 - « pointer to T using a reference count to determine when the object is no longer needed. shared_ptr is the generic, most versatile smart pointer »

 in C++ 11
- scoped_ptr<T>
 - « a pointer to a T automatically deleted when it goes out of scope.
 No assignment possible, but no performance penalties compared to "raw" pointers »

 Remplacé par
- intrusive ptr<T>
 - « another reference counting pointer. It provides better performance than shared_ptr, but requires the type T to provide its own reference counting mechanism »
- weak_ptr<T>
 - « a weak pointer, working in conjunction with shared ptr to avoid circular references »

- shared array<T>
 - « like shared ptr, but access syntax is for an Array of T »
- scoped array<T>
 - « like ${\tt scoped_ptr}$, but access syntax is for an Array of T »
- Possibilité d'utiliser des fonctions pour générer certains pointeurs intelligents en allouant simultanément l'objet pointé :
 - $\ \ make_shared\ \hbox{pour les } shared_ptr{<}T{>}$
 - make_unique pour les unique_ptr<T>
 Ex : std::make_shared<int>(12)

in C++ 11

334

333

Règle de programmation

- Désormais vous ne devriez plus avoir besoin de recourir directement à delete
 - Utilisation de pointeurs intelligents pour prendre la valeur de retour d'un new
 - Faire attention à la formation éventuelle de cycles....

335