L'induction électromagnétique

P5 - Chapitre 6

I. Loi d'Ohm généralisée

1. La force de Lorentz

Charge ponctuelle	Distribution volumique de charges	
$\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$	$\vec{f} = \iiint_V \rho(M)\vec{E}(M) + \vec{j}(M) \wedge \vec{B}(M) d^3\tau_P$	

2. Loi d'Ohm locale pour une conducteur immobile

$$|\vec{j} = \gamma \vec{E}|$$
 avec $\gamma = \frac{n_m q^2 \tau}{m}$ (conductivité)

3. Loi d'Ohm locale pour une conducteur en mouvement (vitesse \vec{V})

$$\vec{J} = \gamma (\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

II. L'induction électromagnétique

1. Loi de Faraday

$$Ri = e = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{avec} \quad \phi = \iint_{Spire} \vec{B} \cdot \overrightarrow{d^2S_P}$$

2. Equation de Maxwell-Faraday

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}_{M} \vec{E}(M) = -\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$$

3. Potentiels électromagnétiques - Jauges

Une jauge se note
$$(\vec{A}(M), V(M))$$

$$\begin{cases} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}} V(M) \\ \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}_M \vec{A}(M) \end{cases}$$

III. Exemples d'application

1. Mesure de tension aux bornes d'un dipôle inductif

$$u = Ri + \frac{d\phi}{dt}$$

2. Matrice inductance de circuits filiformes

$$\phi_i = \sum_{i=1}^{N} I_j M_{ij}$$
 avec $M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{c_i} \oint_{c_j} \overrightarrow{\frac{d_{r_i}}{d_{r_j}}} \cdot \overrightarrow{d_{r_j}}$

Ex: Le transformateur:

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

L'induction électromagnétique

P5 - Chapitre 6

3. Electrodynamique des conducteurs

a. Effet Hall

Durant le régime transitoire, les électrons s'accumulent d'un côté du conducteur, mais la formation de charges positives de l'autre côté crée une force $\overrightarrow{f_H}=q\overrightarrow{E_H}$ qui annule cette accumulation.

$$\vec{f} = q \left(\vec{E} + \underbrace{\vec{E_H} + \vec{v} \land \vec{B}}_{=0} \right)$$

b. Force de Laplace (force électrique)

$$\overrightarrow{f_L} = e\overrightarrow{E_H} = -\overrightarrow{V} \wedge \overrightarrow{B}$$

Distrib. volumique	Distrib. surfacique	Distrib. linéique
$\overrightarrow{f_L} = \iiint_V (\overrightarrow{J} \wedge \overrightarrow{B}) d^3 \tau$	$\overrightarrow{f_L} = \iint_S (\overrightarrow{J_S} \wedge \overrightarrow{B}) d^2 S_M$	$\overrightarrow{f_L} = I \oint_C \overrightarrow{dr} \wedge \overrightarrow{B}$

c. Circuits filiformes

$$\vec{\Gamma}=\vec{M}\wedge\vec{B}$$
 avec $\vec{\Gamma}$ moment du couple $\vec{M}=I\vec{S}$ moment magnétique