I. Netkit

1. lab.conf

```
LAB_DESCRIPTION="<Description>"
LAB_VERSION=<Version>
LAB_AUTHOR="<Auteur>"
LAB_EMAIL=<Mail>
LAB_WEB=<Adresse web>

<Nom machine>[<Numéro interface>]="<Domaine de collision>"
pc2[mem]= 128 # taille de la RAM de la machine
p2[0]="dca" # exemple
p3[0]="dcb" # exemple
...
```

2. <Nom machine>.startup et dossier <Nom machine>

<Nom machine>. startup contient des commandes exécutées au démarrage de la machine.

Le dossier <Nom machine> contient des fichiers restaurés à chaque démarrage.

3. Dossier hosthome sur les machines

Sur les machines virtuelles, le dossier /hosthome est un alias du dossier home de la machine physique.

II. Commandes usuelles

ifconfig Liste des interfaces réseau ifconfig <interf> <up/down> Allumer/Eteindre interface réseau ifconfig <interf> hw ether <MAC> Changer l'adresse MAC ifconfig <interf> <IP> Changer l'adresse IP ping -c [<nbPing>] <ip ou host> Envoi d'un ping tcpdump -i <interf> Récupérer le trafic réseau de la carte [-n]ne pas faire de RDNS [-vvv] verbosité [-s 0] pas de limite de taille de paquet [no stp] suppr du STP [ip] uniquement IP [-w <nomFichier>] enregistrer dans un fichier Liste des services en cours ps -aux netstat -latupen4 Liste des ports ouverts

III. Démons

/etc/init.d/<demon> start|stop|restart Démarrer/arrêter/redémarrer sur un démon

- inetd: telnet, ftp, ...
 - /etc/inetd.conf
- ssh : serveur SSH
- **dhcp3-server** : serveur DCHP
 - /etc/dhcp3/dhcpd.conf

Thomas
ROBERT

1

IV. Commutation

1. Création d'interfaces logiques

Sur eth0, il est possible de créer plusieurs interfaces logiques eth0.0, eth0.1, eth0.2, ...

2. Table de commutation

arp Afficher la table de commutation

[-n] ne pas faire de rdns [-a <hote>] pour un hôte

[-d <hote>] pour un note [-d <hote>] supprimer l'entrée

arpspoof Spoofing d'adresse MAC

[-i <interface>]
[-t <hostFromTarget>]

<hostTo>

3. Création de bridge / VLAN

brctl addbr vlan10 création du bridge VLAN 10

brctl addif vlan10 eth0.10 ajout de eth0.10 au bridge VLAN 10 brctl addif vlan10 eth1 ajout de eth1 au bridge VLAN 10

brctl addif vlan10 ... ajout au bridge VLAN 10

brctl stp vlan10 on activation du Spanning Tree Protocol

ifconfig vlan10 up activation du bridge VLAN 10

brctl showmacs vlan10 affiche les MAC d'un bridge VLAN 10

brctl setageing vlan10 <time> temps de conservation sur le bridge VLAN 10

V. Routage

1. IP-Aliasing

Pas vraiment du routage, permet de mettre plusieurs IP à une interface.

ifconfig <interface>:<alias> <nouvelle IP> crée un IP-aliasing (plusieurs IP sur une interface)

Exemple:

ifconfig eth0 10.0.0.1 up ifconfig eth0:0 20.0.0.1

2. Routage UNIX

sysctl ipv4.forward = 1 Active le routage UNIX

3. Routage par zebra (Cisco)

a. Démarrage

/etc/zebra/daemons liste des démons et protocoles zebra activés

/etc/zebra/zebra.conf Config zebra, contient le mot de passe (zebra par défaut)

/etc/init.d/zebra start Démarrage zebra

/etc/init.d/zebra restart Redémarrage zebra

telnet localhost 2601 Connexion à zebra en local

Thomas V1
ROBERT 2

RESUME TP

Réseaux

b. Principe

On peut toujours taper « ? » pour savoir ce qu'il est possible de taper.

Il y a un mode *normal* et un mode *admin*. On change de mode avec enable.

c. Exemple de configurations

Router# configure terminal Configure le routeur

R(config)# interface eth0 Configure une interface

R(config-if)# ip address 100.0.0.1/8 Configure l'IP d'une interface

R(config)# ip route <IPdest> <IPNextHop> Configure un routage

R(config)# ip route 192.168.2.0/24 100.0.0.2 Exemple

R# copy running-config startup-config Sauvegarder la config en cours

4. Passerelle par défaut sur un PC

route add default gw 192.168.1.1 Ajout de la passerelle par défaut

VI. DNS

1. Introduction

Le serveur DNS d'une zone référence :

- la zone racine
- les zones immédiatement inférieures
- les machines de la zone

2. Fichiers de configuration DNS sur les clients

- /etc/resolv.conf : l'IP du serveur DNS à interroger pour les résolutions search <nom zone> nameserver <IP DNS>
- /etc/hosts : couple nom/IP statiques
- /etc/host.conf : ordre de priorité

3. Commandes pour obtenir enregistrement d'un domaine

dig <machine>: affiche les enregistrements DNS

dig <domaine> <type> : affiche les enregistrements <type> du domaine

dig -t ANY <domaine>: affiche tous les enregistrements du domaine

dig +trace <machine> : affiche la trace de la résolution

host <machine>: affiche les enregistrements DNS d'une machine

RESUME TP

Réseaux

4. Configuration d'un serveur DNS avec BIND

a. Fichier de configuration générale /etc/bind/named.conf options { directory "/var/named"; **}**; # cas général zone "<nomZone>" { type <master/slave/hint>; file "db.<zone>"; # fichier dans /var/cache/bind **}**; # toujours indiquer le DNS racine zone "." { type <master/slave/hint>; file "db.root"; **}**; # exemple sur le DNS de la zone fr zone "fr" { type master; file "master/houba.maison"; }; # enregistrements pour le localhost et le broadcast zone "localhost" { type master; file "db.local"; **}**; zone "127.in-addr.arpa" { type master; file "db.127"; **}**; zone "0.in-addr.arpa" { type master; file "db.0"; **}**; zone "255.in-addr.arpa" { type master;

file "db.255";

};

b. Fichier secondaires /var/cache/bind/db.<zone>

```
i. Cas général
```

```
@
      IN
             SOA
                    <ma.zone>.
                                  <mail>.<ma.zone>. (
                    2013122000 # serial
                    8H
                         # durée rafraichissement
                         # durée rafraichissement en cas d'échec
                         # durée d'expiration
                    1D ) # durée de vie
# enregistrements DNS
                        NS
                                                    # Nom du DNS d'une zone
<zone.>
                  ΤN
                                  <machine.zone.>
<zone.>
                  ΙN
                        ΜX
                                 <machine.zone.>
                                                    # Nom du serveur SMTP d'une zone
                                  <IPv4>
                                                    # IP d'une machine
<machine.zone.>
                  ΙN
                        Α
<machine.zone.>
                  IN
                        AAAA
                                  <IPv6>
                                                    # IP d'une machine
<machine.zone.>
                  ΙN
                        CNAME
                                  <machine2.zone.> # Alias de nom pour une machine
```

On peut avoir <zone.> = @ ce qui veut dire « la zone en cours »

<zone.> ou <machine.zone.> peut être soit absolu avec point à la fin, soit relatif sans point à la fin. Ex : « ns.truc.fr. » ou « ns » dans le fichier de config de la zone truc.fr. sont équivalent.

ii. db.root sur un serveur de la zone « . »

```
@
       ΙN
              SOA
                      ROOT-SERVER. root.ROOT-SERVER. (
                      2005122000
                      28800
                      14400
                      360000
                      0)
              IN
                      NS
                             ROOT-SERVER.
ROOT-SERVER. IN
                      Α
                             192.168.0.5
                      NS
fr.
              ΙN
                             nsfr.fr.
                             192.168.0.1
nsfr.fr.
              IN
                      Α
              ΙN
                      NS
                             nsora.ora.
ora.
                             192.168.0.2
              ΙN
                      Α
nsorg.org.
           iii. db.root sur un serveur de la zone « fr », zone « . » en hint
              ΙN
                      NS
                             ROOT-SERVER.
ROOT-SERVER. IN
                      Α
                             192.168.0.5
           iv. db.fr sur un serveur de la zone « fr » en master
@
       ΙN
              SOA
                      nsfr.fr.
                                    root.nsfr.fr. (
                      2005121900
                      8Н
                      2H
                      1W
                      1D )
                      IN
                             NS
                                    nsfr.fr.
nsfr.fr.
                      ΙN
                                    192.168.0.1
                             Α
truc.fr.
                      ΙN
                             NS
                                    nstruc.truc.fr.
nstruc.truc.fr.
                      ΙN
                                    192.168.0.10
```

RESUME TP

Réseaux

v. db.truc sur le serveur de la zone « truc.fr »

```
@
             SOA
                    nstruc.truc.fr.
                                         root.nstruc.truc.fr. (
      ΙN
                    2005121900
                    8H
                    2H
                    1W
                    1D )
@
                    ΙN
                           NS
                                  nstruc.truc.fr.
nstruc.truc.fr.
                    IN
                                  192.168.0.10
                           Α
pc1.truc.fr.
                    ΙN
                           Α
                                  192.168.0.11
```

VII. Firewall: filtrage et NAT

```
# regles par défaut
iptables -t filter -I INPUT
                              -i DROP
iptables -t filter -I FORWARD -j DROP
iptables -t filter -I OUTPUT -j ACCEPT
# acceptations supplémentaires
iptables -t filter -I INPUT
                                 -m state --state ESTABLISHED, RELATED
                                                                                                 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD
                                 -m state --state ESTABLISHED, RELATED
                                                                                                 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD
                                             -p icmp
                                                                                                 -j ACCEPT
# SSH DSI
iptables -t filter -I INPUT
                                 -i eth0.10 -p tcp --dport 22 -s 10.20.0.0/16 -d 10.20.0.250
                                                                                                -j ACCEPT
# web
iptables -t filter -I FORWARD
                                             -p tcp --dport 80
                                                                               -d 10.30.0.2
                                                                                                 -j ACCEPT
# DNS
iptables -t filter -I FORWARD
                                             -p udp --dport 53
                                                                               -d 10.30.0.1
                                                                                                -j ACCEPT
# DNAT
                   -I PREROUTING -i eth0.100 -p tcp --dport 80
iptables -t nat
                                                                               -d 194.167.110.1 -j DNAT --to-
destination 10.30.0.2
iptables -P <chaine> <action> action par défaut
iptables -F
                réinitialiser
# filtrage
iptables
                                              table
  -t
            filter
  -I/A
            <INPUT / OUTPUT / FORWARD>
                                              chaine
 [-m state -state ESTABLISHED, RELATED]
                                              connexion déjà établies
            <interface source>
                                              interface source
  -i
  -s
            <IP source>
                                              source
            <IP destination>
                                              destination
  -d
            <udp / tcp / icmp>
                                              protocole
  -p
  --dport
            <ssh / www / ... / num>
                                              port
            action
  -j
# NAT
iptables
  -t
            nas
                                              table
  -I/A
            <PREROUTING / POSTROUTING>
                                              chaine
                                              règles identiques
   [\ldots]
            DNAT --to-destination <IP:port>
                                              entrant dans le réseau privé
  -j
            SNAT --to-source <IP>
                                              sortant du réseau privé
  -j
            MASQUERADE
                                              sortant du réseau privé avec une IP source auto
  -j
```

/etc/init.d/iptables save Sauvegarde des règles

NAT retour fait implicitement, pas besoin de règle.