# Le premier principe de la thermodynamique

P1 - Chapitre 2

## I. Systèmes thermodynamiques

#### 1. Définition

- Système élémentaire : molécules de même composition, homogène et de même phase.
- Système composite : Réunion de plusieurs systèmes élémentaires.

#### 2. Grandeurs extensives et intensives

• Grandeurs intensives : indépendant de la qté de matière (T, P)

Grandeurs extensives (G): dépendant de la qté de matière (n, V)

n, V, T, P	n, V, T, P		
2n, 2V, T, P			

$$G(t_2) - G(t_1) = \underbrace{G_{1 \to 2}^r}_{\text{reçu}} + \underbrace{G_{1 \to 2}^p}_{\text{produit}} \quad \text{donc} \quad \underline{dG = \delta G^r + \delta G^p}$$

 $G_{1\rightarrow 2}^p = 0 \Leftrightarrow G \text{ est conservatrice}$ 

## 3. Equilibre d'un système thermodynamique

Système élementaire à l'équilibre  $\Leftrightarrow \forall G, \delta G^r = 0$  et  $\delta G^p = 0$ 

Un système composite est à l'équilibre si tous ses systèmes élémentaires sont à l'équilibre.

### 4. Transformation d'un système

**Transformation**: Ensemble des évènements qui se produisent dans le système entre deux états d'équilibre consécutifs.

### 5. Les divers systèmes

• Système isolé : Pas d'échange de grandeur extensive avec l'extérieur.  $\forall G, \delta G^r = 0$ • Système fermé : Pas d'échange de masse avec l'extérieur.  $\delta m^r = 0$ • Système ouvert : Echange de masse avec l'extérieur.  $\delta m^r \neq 0$ 

# II. Les énergies d'un système

Energies	Formules et précisions		
Energies cinétiques	$E_c = E_{c_{micro}} + E_{c_{macro}}$	Vitesses	
Energies potentielles	$E_p = E_{p_{micro}} + E_{p_{macro}}$	Van der Waals, poids	
Autres énergies	Energie de masse / chimique / électrique		
Energie interne d'un système	$egin{aligned} U &= E - E_{c_{macro}} - E_{p_{macro}} \ U_f - U_i &= E_f - E_i \end{aligned}$ au repos		

#### III. Le travail des forces extérieures

#### 1. Pression

Forces	Travaux	Travail reçu
$\overrightarrow{f_{ext}} = \left(-mg - P_a S - f_{op}\right) \overrightarrow{e_z}$	$\delta W_{ext} = \overrightarrow{f_{ext}} \cdot \overrightarrow{dr}$	
$\overrightarrow{f_{frott}}$	$\delta W_{frott} = \overrightarrow{f_{frott}} \cdot \overrightarrow{dr} \le 0$	$\delta W = \delta W_{ext} + \delta W_{frott}$
$\overrightarrow{f_{\Sigma  o p}}$	$\delta W_{\Sigma \to p} = \overrightarrow{f_{\Sigma \to p}} \cdot \overrightarrow{dr} = -\delta W$	

$$\delta W_{ext} = P_{ext} \cdot dV_{ext}$$
 Si  $dV_{ext} = -dV$ ,  $\delta W_{ext} = -P_{ext} \cdot dV$ 

# Le premier principe de la thermodynamique

P1 – Chapitre 2

#### 2. Traction

$$\delta W_{tract} = \overrightarrow{f_{tract}} \cdot \overrightarrow{dl}$$

## **Electrique**

$$\delta W_{ext} = \varphi \cdot dq = \varphi \cdot i \cdot dt$$


 $\varphi$ : tension aux bornes du générateur

#### IV. La chaleur

La chaleur (Q) est la quantité d'énergie échangée entre deux systèmes à l'échelle microscopique. (La chaleur n'est pas liée à la température) Elle s'échange par contact ou rayonnement (IR).

#### L'agitation thermique :

Au zéro absolu, les particules sont immobiles. Plus on fournit d'énergie, plus les particules oscillent.



ne sont plus suffisantes

## Le premier principe de la thermodynamique

Pour tout système fermé, il existe une grandeur extensive conservative appelée énergie du système dont la valeur E est une fonction des variables d'état.  $(\Leftrightarrow E_{1\rightarrow 2}^p=0.$  On ne peut pas produire d'énergie.)

$$E(t_2) - E(t_1) = E_{1\to 2}^r = W_{1\to 2} + Q_{1\to 2}$$
 donc  $dE = \delta E^r = \delta W + \delta Q$ 

# VI. Les principaux types de transformation

$$E_f - E_i = U_f - U_i = nC_{mv}(T_f - T_i)$$

$$E_f - E_i = W_{i \to f} + Q_{i \to f}$$

$$E_f - E_i = -\int_{V_i}^{V_f} (P_{ext}dV) + Q_{i \to f}$$

Transformation	Définition	Conséquences	
Isotherme	T = Cte	$E_f - E_i = 0$	$W_{i \to f} = -Q_{i \to f}$
Isobare	P = Cte		
Adiabatique	$\delta Q = 0$	$Q_{i\to f}=0$	$E_f - E_i = W_{i \to f}$
Isochore	V = Cte	$W_{i\to f}=0$	$E_f - E_i = Q_{i \to f}$

#### VII. Travail des forces de frottement

$$E_{f} - E_{i} = \underbrace{W_{i \to f}^{op}}_{i \to f} + Q_{i \to f} = \left(U_{f} - U_{i}\right) + \underbrace{\left(E_{c_{f}} - E_{c_{i}}\right)}_{= \underbrace{W^{op} + W^{frott}}} + \underbrace{\left(E_{p_{f}} - E_{p_{i}}\right)}_{= 0}$$

$$U_{f} - U_{i} = Q_{i \to f} - \underbrace{W_{i \to f}^{frott}}_{\leq 0}$$

$$U_f - U_i = Q_{i \to f} - \underbrace{W_{i \to f}^{frott}}_{\leq 0}$$

2 cas limites:

 $\begin{array}{ll} \bullet & \text{Syst\`eme adiabatique (isol\'e)}: & Q_{i \to f} = 0 \\ \bullet & \text{Syst\`eme isotherme}: & U_f - U_i = 0 & Q_{i \to f} < 0 \\ \end{array}$ 

$$Q_{i\to f}=0$$

$$U_f - U_i = 0$$

- T cst