Electrostatique des conducteurs

Equilibre électrostatique d'un conducteur I.

1. Champ dans un conducteur à l'équilibre

$$\overrightarrow{ma} = q\overrightarrow{E_{int}} = q(\overrightarrow{E_{cond}} + \overrightarrow{E_{ext}}) = 0$$

A l'équilibre, les charges se placent en surface, et le conducteur est équipotentiel : $V = cst \quad \forall M$.

Théorème de Coulomb

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma(M)}{\varepsilon_0} \overrightarrow{n_{int \to ext}}$$

3. Pression électrostatique

$$P = \frac{\|\vec{f}\|}{\Delta S} = \frac{\sigma^2(M)}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0}{2} E_{surf}^2(M)$$

Equilibre de deux conducteurs II.

$$\overrightarrow{E_{int_1}} = \overrightarrow{E_{int_2}} = \overrightarrow{0} \qquad V_1 = cst \quad V_2 = cst \qquad \rho_1 = \rho_2 = 0$$

III. Capacité et énergie des systèmes de conducteurs à l'équilibre

	1 conducteur	2 conducteurs	N conducteurs
Capacité	Q = CV	$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$ • Coefs de capacité : $C_{ii} > 0$ • Coefs d'influence : $C_{ij} < 0$ $_{j \neq i}$ • $C_{ij} = C_{ji}$ $\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix}$	$Q_i = \sum_{j=1}^{N} C_{ij} V_j$
Energie	$U_E = \frac{1}{2}CV^2$	$U_E = \frac{1}{2}(C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + 2C_{12}V_1V_2)$	$U_E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} C_{ij} V_i V_j$

IV. Exemples d'application

1. L'influence totale

Deux conducteurs sont en influence totale quand toutes les lignes de champ électrostatique issues de l'un arrivent à l'autre.

$$Q_{2int} = -Q_1 \text{ et } Q_{2ext} = Q_2 + Q_1$$

Les condensateurs

Système de deux conducteurs dont un est sous influence totale de l'autre.

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \frac{C'}{\mathcal{L}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

$$= 0 \text{ si parfait}$$

$$U_{cond} = \frac{1}{2}C(V_1 - V_2)^2$$

$$U_{cond} = \frac{1}{2}C(V_1 - V_2)^2$$

C': capacité sans cavité