Évolution d'un système chimique - Équilibre

T1 – Thermochimie – Chapitre 4

I. Affinité chimique \mathcal{A}

$$\mathcal{A} = -\Delta_r G = -\underbrace{\Delta_r G^0}_{=-RT \ln K^0} - RT \ln Q_r = RT \ln \frac{K^0(T)}{Q_r} \quad \text{avec} \quad \boxed{Q_r = \prod_{\text{Quotient réactionne}} a_i^{\nu_i}}$$

II. Evolution spontanée

1. Sens d'évolution

- $\mathcal{A} > 0 \Rightarrow \xi > 0 \Rightarrow \text{sens direct}$
- $\mathcal{A} < 0 \Rightarrow \xi < 0 \Rightarrow$ sens indirect
- $\mathcal{A} = 0 \Rightarrow$ équilibre

2. Condition d'évolution spontanée

Evolution spontanée
$$\Leftrightarrow dG = \Delta_r G \ d\xi < 0 \Leftrightarrow \underbrace{\mathcal{A} \ d\xi > 0}_{\text{Relation de De Donder}}$$

III. Equilibre chimique

1. Définition

Un système est à l'équilibre si ses paramètres descriptions n'évoluent pas dans le temps.

Système à l'équilibre
$$\Leftrightarrow G$$
 minimal $\Leftrightarrow \mathcal{A} = 0$

Constante d'équilibre

$$K_a^0(T) = Q_{r,e} = e^{-\frac{\Delta_r G_a^0(T)}{RT}} = \prod a_{i,e}^{\nu_i}$$

$$a(1) = b(2) + c(3) \Rightarrow [K_1^0(T)]^a = [K_2^0(T)]^b + [K_3^0(T)]^c$$

Relation de Van't Hoff

$$\frac{\overline{d(\ln K_a^0(T))}}{dT} = \frac{\Delta_r H_a^0(T)}{RT^2} \iff \ln(K_a^0(T_2)) = \ln(K_a^0(T_1)) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r H_a^0(T)}{RT^2} dT$$

IV. Utilisation de $K^0(T)$

Equation de degré n. La bonne solution respecte : $Q_{r,ini} > K^0 \Rightarrow \text{sens indirect}$

- $\begin{array}{ll} \bullet & \mathcal{A}_{ini} > 0 \Rightarrow \xi_e > 0 \\ \bullet & \mathcal{A}_{ini} < 0 \Rightarrow \xi_e < 0 \\ \end{array}$
- $|\xi_e| < |\xi_{max}|$

2. Sens d'évolution

- $Q_{r,ini} < K^0 \Rightarrow \text{sens direct}$
- $Q_{r.ini} = K^0 \Rightarrow \text{pas d'évolution}$

3. Réactions simultanées

A l'équilibre, tous les $Q_{r_i} = K_i^0(T)$

V. Remarques

Température d'inversion T_i

$$\Delta_r G^0(T_i) = 0$$

On aura un meilleur rendement pour $\Delta_r G^0(T) \ll 0$, et un mauvais rendement pour $\Delta_r G^0(T) \gg 0$.

2. Réactions totales et impossibles

Les réactions sans solide ne peuvent pas être vraiment totales (on dit qu'elles sont quantitatives) ni vraiment impossibles.