TCP: Overview


- Full
- Full duplex data
 - Bi-directional data flow in same connection
 - MSS: maximum segment size
- Connection-oriented
 - Handshaking (exchange of control messages) initializes sender, receiver state before data exchange
- Flow controlled
 - Sender will not overwhelm receiver

- · Point-to-point
 - One sender, one receiver
- Reliable, in-order byte steam
 - No "message boundaries"
- Pipelined
 - TCP congestion and flow control set window size

Duplex: Datenaustausch von beiden Geräten

- MSS: Maximum Segment Size Was passsiert in darunterliegenden Schichten
- → Definiert "Maximum Transfer Unit" zwecks Datentransfer großer Medien, basierend auf darunterliegender physischen Grenzen [RFC879, RFC2460]
- Verbindungsorientert: Verbindungsaufbau vor Datenaustausch
- Flow Controlled: Datentransfer wird reguliert, sodass Empfänger verarbeiten kann.
- Reliability & In-Order-Byte Stream: Ohne Datenverlust
- Punkt2Punkt-Verbindung: Fixe Verbindung zweier Geräte :: Multipath-TCP soll dies erweitern.
- Pipeline: Multiple Datenübertragung: Selective Repeat, Go-Back-N

TCP Segment Structure



- Flags:

- * URG: Wichtige Daten sind schnell zu übertragen (Selten)
- * ACK: Bestätigung des Sendens
- * PSH: Push data Daten sofort zur Anwendung pushen
- * RST, SYN, FIN: Verbindungsmanagement

* Syn: Verbindungsaufbau – Synchronize

* FIN: Verbindungsende

* RST: Verbindungszzurücksetzung – Reset

- Urgent-Pointer: Mit URG-Flag.


- Options: Maximum Segment Size, z.B.

- Data: Anwendungsdaten


- SEQ & ACK-Nummern: Reihenfolge & Zuverlässigkeit.

Seq: Nummer des ersten Bytes im Segment

Ack: Nummer des nächsten erwarteten Bytestreams




Telnet-Example:



- > Old ACK → New SEQ> OLD SEQnr + Länge → new ACK
- > Frage: Wielange muss der Timeout von Host A sein?
- → Allgemeine uneinig.
 - a.) Abschätzen
 - b.) EstimatedRTT

RTT must be estimated well – protocol based on time outs Exponential weighted moving average (EWMA)

EstimatedRTT = $(1-\alpha)$ *EstimatedRTT + α *SampleRTT Influence of past sample decreases exponentially fast (recomm.: α =0.125)




- .. including some safety margin for higher accuracy:
 - SaMa = $(1-\beta)$ * SaMa + β *|SampleRTT Estimated RTT|
 - \rightarrow Estimate ß to be 0.25
- → Timeout = EstimatedRTT + 4*SaMa

What the @Formels:


Aplha & Beta: Adaptiv änderbar; Angenommen aus best practice Praktiken

TCP:Reliable Datatransfer:

- Pipelined Segmets, Cumulative ACKs, Retransmission Timer
- Retransmissions triggered by Timeout or Duplicate ACKs



Example:




TCP ACK Generation [RFC 1122, RFC 2581]

	event at receiver	TCP receiver action
Case 1	arrival of in-order segment with expected seq #. All data up to expected seq # already ACKed	delayed ACK. Wait up to 500ms for next segment. If no next segment, send ACK
Case2	arrival of in-order segment with expected seq #. One other segment has ACK pending	immediately send single cumulative ACK, ACKing both in-order segments
Case 3	arrival of out-of-order segment higher-than-expect seq. # . Gap detected	immediately send duplicate ACK, indicating seq. # of next expected byte
Case 4 WS 2017/20	arrival of segment that partially or completely fills gap	immediate send ACK, provided that segment starts at lower end of gap

TCP Fast Transmit:


Bei Timeouts: Alle Packete startend mit zuletzt bestätigter ACK werden neu geschickt und neuer Timeout wird gestartet.



Flow Control:

Daten die einfließen werden im Empfangsbuffer geladen. Flow Control steuert den Sender, damit kein Datenüberfluss entsteht.

- Receiver "advertises" free buffer space by including rwnd value in TCP header of receiver-to-sender segments
 - RcvBuffer size set via socket options (typical default is 4096 bytes)
 - Many operating systems auto-adjust RcvBuffer
- Sender limits amount of unacked ("inflight") data to receiver's rwnd value
- Guarantees receive buffer will not overflow




receiver-side buffering

Flow-Control vs Congestion-Control – Kenne den Unterschied:Flow: Empfänger gibt an wieviele Daten verwendet werden kann (Pic right above) Congestion:

Connection Management:


1. Handshake: Verbindungsaufbau via Verbindungsbestätigung beider Medien

TCP 3-Way Handshake



Optimistische Ansicht: Man geht nach diesem 3-way Handshake davon aus, dass die Verbindung tatsächlich besteht.

TCP Closing Connection



.. wie in RFCs beschrieben:

TCP A

1. ESTABLISHED

2. (Close)
FIN-WAIT-1 --> <SEQ=100><ACK=300><CTL=FIN,ACK> --> CLOSE-WAIT


3. FIN-WAIT-2 <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=ACK> <-- CLOSE-WAIT

4. TIME-WAIT <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=FIN,ACK> <-- LAST-ACK

5. TIME-WAIT --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK> --> CLOSED

6. (2 MSL)
CLOSED

Normal Close Sequence



Die tatsächliche Übertragung wird nach wie vor auf Anwendungsschicht implementiert.


Congestion Control:

Viele Quellen schicken zuviele Daten

→ Es verwirft Daten auf Netzwerkschicht, IP-Layer.


Dementsprechend gibt es keine guten Mitteilugnsmöglichkeiten um die Senderate anzupassen.


- Rep.: Flow Control = Empfänger übermittelt Überlauf Probleme:
- 1.) Packetverlust: Bufferoverflow in Router
- 2.) Verzögerungen: Queueing of Data ↔ End2End-Verbindungsdelay wird immer größer



Annahme des unendlichen Buffers.

- Wäre der Buffer jedoch voll, so muss es ein Retransmission geben $\,\rightarrow\,$ NOCH mehr Packete
- → e.g. Tatsächliche Übertragung kann auf 1/3 bis ¼ der üblichen Latenz gehen:
- \rightarrow e.g. Es gibt duplikate innerhalb des Transfers somit gibt es Throughput-Verlust.
- One router, finite buffers
- Sender retransmission of timed-out packet
 - Application-layer input = application-layer output: $\lambda_{\rm in}$ = $\lambda_{\rm out}$






<u>AIMD - Additive Increase Multiplicate Decrease</u>:

Sender erhöht Schrittweise die Übertragungsrate, bis es ein Packetverlust eintritt. Dann halbiere die Übetragungsrate. Rinse & Repeat.

- Additive increase: increase cwnd by 1 MSS every RTT until loss detected
- Multiplicative decrease: cut cwnd in half after loss



Details++:

sender sequence number space - cwnd last byte last byte sent, not-**ACKed** sent yet ACKed ("in-flight")

Sender limits transmission:

LastByteSentcwnd LastByteAcked

cwnd is dynamic, function of perceived network congestion


TCP sending rate:

 Roughly: send cwnd bytes, wait RTT for ACKS, then send more bytes

rate
$$\approx \frac{\text{cwnd}}{\text{RTT}}$$
 bytes/sec

Je nach darunterliegendem IpvX: Wir schicken soviele Bytes wie im congestion Window angegeben. Wenn Voll → Warte bis ACK kommt. Dann schicke weitere Daten.

Initial ist cwnd: 0. Er schickt dementsprechend $0^1 = 1$ raus. Schrittweise erhöhung aka "Slow Start":




Dies hängt stark von der Implementierung ab.

Wird ein Loss detected, so:

- Schreite linear weiter (TCP RENO)

- Setze cwnd auf 1 zurück bis zu einem gewissen treshhold und steige linear weiter. (TCP Tahoe)




BSP.: StreamingJedes Video wird in Teile zerlegt, jedes Segment hat einige MB welches gesendet wird, via eigenem HTTP-Request.

Bei nicht-persistenter Verbindung: Verbindung \rightarrow GET \rightarrow Verbindungsaufbau \rightarrow Verbindung \rightarrow ...

E.g. Wir kommen nie auf die tatsächliche Übertragungsrate.

Implementierungstechnisch könnte man z.B. nicht von 0 aus starten, sondern Risikoreich mit 10 o.ä. .


Prinzipiell ist TCP:



TCP Fairness:

Jeder sollte [R/K = Bandbreite/TCP-Sessions] an Datenübertragung zugesprochen bekommen.

→ Dabei hilft das AIMD, im Idealfall. Es gibt allerdings nicht nur TCP als Verbindungsprotokoll.



UDP:

- Multimedia Anwendungen nutzen oftmals UDP
- → Not throttled by congestion control. Behandlung: Übertragung via konstanter, verlust-toleranter Rate.
- Parallelle Verbindugen zwischen 2 Geräten
- → Eine App erhöht den Durchsatz des eigenen Gerätes, VGL. Formel R/K

Fairness and UDP

- Multimedia apps often do not use TCP
 - Do not want rate throttled by congestion control
- Instead use UDP:
 - Send audio/video at constant rate, tolerate packet loss

Fairness, parallel TCP connections

- Application can open multiple parallel connections between two hosts
- Web browsers do this
- e.g., link of rate R with 9 existing connections:
 - new app asks for 1 TCP, gets rate R/10
 - new app asks for 11 TCPs, gets R/2

ECN - Explicit Congestion Notification:

Bei Problem, so kann man im IP-Header 2 Bits setzen, das ECN-Bit. Das Ziel merkt, es gibt ein Problem und sendet ECE=1 zurück.

- Relativ neu.

Network-assisted congestion control:

- Two bits in IP header (ToS field) marked by network router to indicate congestion
- Congestion indication carried to receiving host
- Receiver (seeing congestion indication in IP datagram) sets ECE bit on receiver-tosender ACK segment to notify sender of congestion

