

Références :

Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO) Prévention des risques liés à la toxicité des fumées (V2 - 2020)
NDS 2020-028 modifiée - Protocole de réhabilitation suite à incendie, prise en compte de la toxicité des fumées

Objectif :

Le protocole de réhabilitation repose sur plusieurs niveaux de souillure par les fumées et les suies. Il permet la réhabilitation et le reconditionnement du personnel et matériels engagés en intervention incendie. Des protocoles ont été développés et des moyens spécifiques ont été acquis et placés dans les engins afin de procéder à cette réhabilitation.

Composition :

Dotation FPT/CCRM

Caisse de premier nettoyage ou « décontamination »

- 1 rouleau de 20 sacs hydrosolubles ;
- 1 drap papier à usage unique ;
- 1 boîte de gants vinyle ;
- 1 lot de 50 gants de toilette à usage unique avec face pré-savonnée ;
- 1 tenue papier type 5 ;
- 1 rouleau de sacs-poubelles blancs ;
- 2 brosses ;
- 1 marqueur noir (pour marquage nominatif des sacs-poubelle blancs pour effets personnels) ;
- 6 masques FFP3 ;
- 6 paires de lunettes de protection.

Lot de tenues de rhabillage sous plastique en cabine :

- 6 polaires ;
- 6 bonnets ;
- 6 polos manches courtes.

Dotation du CRCP

Le CRCP est dimensionné pour prendre en charge 20 personnels.

- 20 kits individuels avant passage dans CRCP :
 - Sac pour casque ;
 - Sac pour effets personnels ;
 - Surbottes.
- Nécessaire gants de toilettes dans 1ère cabine ;
- 20 kits rhabillage dans 2^{ème} cabine :
 - Polo manches longues ou manches courtes ;
 - Polaire et bonnet ;
- 4 kits TSI de recharge, au besoin sur ordre :
 - TSI ;
 - Chaussants légers.

Dotation CCF/FMOGP/MEA

Caisse de premier nettoyage ou « décontamination »

- 1 rouleau de 10 sacs hydrosolubles ;
- 1 drap papier à usage unique ;
- 1 boîte de gants vinyle ;
- 1 lot de 25 gants de toilette usage unique avec face pré-savonnée ;
- 1 tenue papier type 5 ;
- 1 rouleau de sacs-poubelles blancs ;
- 1 brosse ;
- 1 marqueur noir (pour marquage nominatif des sacs-poubelle blancs pour effets personnels) ;
- 4 masques FFP3 ;
- 4 paires de lunettes.

Lot de tenues de rhabillage sous plastique en cabine :


- CCF :
 - 4 polaires ;
 - 4 bonnets ;
 - 4 polos manches courtes.
- FMOGP :
 - 3 polaires ;
 - 3 bonnets ;
 - 3 polos manches courtes.
- MEA :
 - 2 polaires ;
 - 2 bonnets ;
 - 2 polos manches courtes.

Niveau I
Superficiel
nettoyage à la
brosse

Niveau II
Superficiel
nécessitant
nettoyage eau

Niveau III
Important
nécessitant
nettoyage eau

Il existe 3 niveaux de souillure et de contamination des tenues. En fonction du niveau de souillure, la présence ou non de certains véhicules de soutien, et le désengagement provisoire ou définitif, 5 protocoles ont été déclinés.



PROTOCOLE DE RÉHABILITATION SUITE À UN INCENDIE

POP 32

Niveau de souillure	Idée de manœuvre
NIVEAU I – PROTOCOLE 1 Superficiel ne nécessitant pas de nettoyage à l'eau (poussières, dépôts secs ...) <i>Ex : INC pour aliment laissé sur le feu, feu extérieur ou feu de végétaux, etc.</i>	1. Définir un zonage opérationnel : zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien ; 2. Sortir la caisse « décontamination » et mettre en place un drap unique en zone contrôlée ; 3. Si besoin au vu de la quantité de dépôts secs sur les personnels, habillage d'un nettoyeur (personnel « propre ») : tenue papier type 5, masque FFP2, lunettes, gants vinyles ; 4. Dans l'ordre énoncé comme suit, retirer le masque ARI, le casque, et la cagoule, avant de s'équiper d'un masque FFP2 et de lunettes ; 5. Auto-brossage des gants et de la tenue souillée à sec du haut vers le bas, ou, si besoin vu la quantité de dépôts, brassage par le nettoyeur ; 6. Retrait des gants, veste textile et surpantalon du personnel brossé ; 7. Auto-nettoyage des zones du corps exposées du personnel souillé (mains, visage, cou) à l'aide des gants de toilette à usage unique ; 8. Mise en poubelle ordinaire du drap et des déchets par le nettoyeur et déséquipement de ce dernier ; 9. Retrait du masque FFP2 et lunettes, une fois l'action de décontamination entièrement finalisée, avec objets contaminés isolés.
NIVEAU II – PROTOCOLE 2 Superficiel nécessitant un nettoyage à l'eau et/ou odeur persistante <i>Ex : feu de chambre, feu de VL, etc.</i>	1. Définir un zonage opérationnel : zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien ; 2. Sortir la caisse « décontamination » et mettre en place un drap unique en zone contrôlée ; 3. Si besoin au vu de la quantité de dépôts secs sur les personnels, habillage d'un nettoyeur (personnel « propre ») : tenue papier type 5, masque FFP2, lunettes, gants vinyles ; 4. Dans l'ordre énoncé comme suit, retirer le masque ARI, le casque, les gants et la cagoule, avant de s'équiper d'un masque FFP2, lunettes et gants vinyle ; 5. Retrait des dossards ARI, veste textile et surpantalon du personnel ; 6. Mise de la tenue de feu (cagoule, pantalon, veste, gants textiles uniquement) dans un sac hydrosoluble par le personnel ou le nettoyeur ; 7. Isolation des ARI et matériels opérationnels contaminés dans coffre arrière du véhicule ; 8. Après retrait des gants vinyle, auto-nettoyage des zones du corps exposées du personnel souillé (mains, visage, cou) à l'aide des gants de toilette à usage unique ; 9. Mise en poubelle ordinaire du drap et des déchets par le nettoyeur le cas échéant et déséquipement de celui-ci ; 10. Retrait du masque FFP2 une fois la décontamination terminée et tout objet contaminé isolé ; 11. Perception du personnel de tenues de rhabillage (qui seront ensuite restituées au CIS) ; 12. Au retour CIS, application de la procédure de nettoyage des tenues en machines spécifiques EPI ; 13. Dans la mesure du possible, retour en disponibilité opérationnelle du personnel après douche, changement TSI (ou tenue F1) si besoin et restauration.

PROTOCOLE DE RÉHABILITATION SUITE À UN INCENDIE

POP 32

NIVEAU III – PROTOCOLE 3a <u>Désengagement provisoire</u> Important nécessitant un nettoyage à l'eau (dépôts gras, exposition à des produits chimiques) <i>Ex : feu d'entrepôt, intervention d'ampleur.</i>	1. Définir un zonage opérationnel : zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien ; 2. Sortir la caisse « décontamination » et mettre en place un drap unique en zone contrôlée ; 3. Si besoin au vu de la quantité de dépôts secs sur les personnels, habillage d'un nettoyeur (personnel « propre ») : tenue papier type 5, masque FFP2, lunettes, gants vinyles ; 4. Dans l'ordre énoncé comme suit, retirer le masque ARI, le casque, les gants et la cagoule, avant de s'équiper d'un masque FFP2, lunettes et gants vinyle ; 5. Retrait des dossards ARI, veste textile et surpantalon du personnel dans un parc matériel ; 6. Après retrait des gants vinyle et lunettes, auto-nettoyage des zones du corps exposées du personnel souillé (mains, visage, cou) à l'aide des gants de toilette à usage unique ; 7. Retrait du FFP2 et perception du personnel de tenues de rhabillage ; 8. Accès à la zone de soutien sanitaire et ravitaillement (voir NDS – Organisation du soutien opérationnel de l'intervenant) ; 9. Retour opérationnel dans l'ordre suivant : déséquipement du maillage propre, équipement du FFP2 et gants vinyle, rhabillage textile et dossard ARI laissés dans parc matériel, retrait du masque FFP2 et gants le plus tardivement possible.
NIVEAU III – PROTOCOLE 3b <u>Sans CRCP – Désengagement définitif</u> Important nécessitant un nettoyage à l'eau (dépôts gras, exposition à des produits chimiques) <i>Ex : feu d'entrepôt, intervention d'ampleur.</i>	1. Définir, si ce n'est pas déjà réalisé lors du protocole 3a, un zonage opérationnel : zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien ; 2. Sortir la caisse « décontamination » et mettre en place un drap unique en zone contrôlée le cas échéant ; 3. Si besoin au vu de la quantité de dépôts secs sur les personnels, habillage d'un nettoyeur (personnel « propre ») : tenue papier type 5, masque FFP2, lunettes, gants vinyles ; 4. Dans l'ordre énoncé comme suit, retirer le masque ARI, le casque, les gants et la cagoule, avant de s'équiper d'un masque FFP2, lunettes et gants vinyle ; 5. Retrait des dossards ARI, veste textile et surpantalon du personnel ; 6. Mise de la tenue de feu (cagoule, pantalon, veste, gants textiles uniquement) dans un sac hydrosoluble par le personnel ou le nettoyeur ; 7. Isolation des ARI et matériels opérationnels contaminés dans coffre arrière du véhicule ou prise en charge par VTU prévu à cet effet ainsi que les tenues contaminées ; 8. Après retrait des gants vinyle et lunettes, auto-nettoyage des zones du corps exposées du personnel souillé (mains, visage, cou) à l'aide des gants de toilette à usage unique ; 9. Mise en poubelle ordinaire du drap et des déchets par le nettoyeur le cas échéant et déséquipement de celui-ci ; 10. Retrait du masque FFP2 une fois la décontamination terminée et tout objet contaminé isolé ; 11. Perception du personnel de tenues de rhabillage (qui seront ensuite restituées au CIS) ; 12. Au retour CIS, application de la procédure de nettoyage des tenues en machines spécifiques EPI ; 13. Dans la mesure du possible, retour en disponibilité opérationnelle du personnel après douche, changement TSI (ou tenue F1) si besoin et restauration.

PROTOCOLE DE RÉHABILITATION SUITE À UN INCENDIE

POP 32

NIVEAU III – PROTOCOLE 3c

Avec CRCP – Désengagement définitif

Important nécessitant un nettoyage à l'eau
(dépôts gras, exposition à des produits
chimiques)

Ex : feu d'entrepôt, intervention d'ampleur.

1. Définir, si ce n'est pas déjà réalisé lors du **protocole 3a**, un zonage opérationnel : zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien ;
2. Sortir la caisse « décontamination » et mettre en place un drap unique en zone contrôlée le cas échéant ;
3. Si besoin au vu de la quantité de dépôts secs sur les personnels, habillage d'un nettoyeur (personnel « propre ») : tenue papier type 5, masque FFP2, lunettes, gants vinyles ;
4. Dans l'ordre énoncé comme suit, retirer le masque ARI, le casque, les gants et la cagoule, avant de s'équiper d'un masque FFP2, lunettes et gants vinyle ;
5. Retrait des dossards ARI, prise en charge par VTU ou isolés dans coffre arrière du véhicule ;
6. Se présenter au CRCP ;
7. Perception d'un kit individuel, placer casque et effets personnels dans sacs distincts à fermer, déposer dans grandes caisses de récupération vestes textiles, surpantalons, gants textiles et cagoules souillés du personnel ;
8. Après avoir chaussé les surbottes, retrait du masque FFP2 et gants vinyle avant l'entrée dans le CRCP ;
9. Auto-nettoyage des zones du corps exposées du personnel souillé (mains, visage, cou) dans cabine CRCP prévue à cet effet et retrait polo ;
10. Perception d'un kit rhabillage dans cabine suivante du CRCP ;
11. Accès à la zone de soutien sanitaire et ravitaillement (voir NDS – Organisation du soutien opérationnel de l'intervenant) ;
12. Acheminement par le CRCP des tenues souillées au prestataire (pôle logistique du CHU de Reims ou du CH de Châlons) pour application de la procédure de nettoyage ;
13. Au retour CIS, après s'être équipé à nouveau de masque FFP2 et gants vinyle, jeter les surbottes et appliquer la procédure de nettoyage des chaussants et du casque ;
14. Dans la mesure du possible, retour en disponibilité opérationnelle du personnel après douche, changement TSI (ou tenue F1) si besoin et restauration ;
15. La récupération des tenues propres sera prise en compte par l'assistant de la subdivision territoriale compétente (Nord pour CHU Reims, Est pour CH Châlons). En cas d'impossibilité, l'assistant de l'une des 2 autres subdivisions territoriales interviendra ;
16. Les effets doivent être récupérés dans un délai de 48h après dépôt. Si des tenues manquent de traçabilité, les assistants territoriaux doivent se rapprocher des référents EPI d'un CISM pour identifier l'appartenance de ces tenues
17. Les assistants territoriaux doivent ensuite rendre les tenues dans les CIS concernés en prévenant le chef de centre




Schéma du protocole 3c à suivre dans la zone de décontamination du CRCP