# Sublime Text 3官 方文档(中文)

书栈(BookStack.CN)

## 目录

致谢

使用

列选择

键盘多区域选择

自动完成

Tab完成

免注意力分散模式

Vintage模式

Projects

自定义

配置

修改字体

缩进

拼写检查

包(Packages)

其它

恢复到新安装状态

OS X命令行

API

API手册

迁移指南

#### 致谢

当前文档 《Sublime Text 3 官方文档(中文)》 由 进击的皇虫 使用 书栈(BookStack.CN) 进行构建, 生成于 2018-06-17。

书栈(BookStack.CN) 仅提供文档编写、整理、归类等功能,以及对文档内容的生成和导出工具。

文档内容由网友们编写和整理,书栈(BookStack.CN)难以确认文档内容知识点是否错漏。如果您在阅读文档获取知识的时候,发现文档内容有不恰当的地方,请向我们反馈,让我们共同携手,将知识准确、高效且有效地传递给每一个人。

同时,如果您在日常工作、生活和学习中遇到有价值有营养的知识文档,欢迎分享到书栈(BookStack.CN),为知识的传承献上您的一份力量!

如果当前文档生成时间太久,请到 书栈(BookStack.CN) 获取最新的文档,以跟上知识更新换代的步伐。

文档地址: http://www.bookstack.cn/books/Sublime-Text-3-Documentation

书栈官网: http://www.bookstack.cn

书栈开源: https://github.com/TruthHun

分享,让知识传承更久远! 感谢知识的创造者,感谢知识的分享者,也感谢每一位阅读到此处的读者,因为我们都将成为知识的传承者。

# 使用

- 列选择
- 键盘多区域选择
- 自动完成
- Tab完成
- 免注意力分散模式
- Vintage模式
- Projects

# 列选择

# 列选择

#### 概述

列选择可用于选择一个文件里的矩形区域。列选择并不是通过一个单独模式完成的,而是使用多重选择。

你可以添加选区域来选择多个文本块,或者减少选区来移除选择块。

## 使用鼠标

不同的平台要使用不同的鼠标按钮:

#### OS X

• 鼠标左键 + Option

• 或: 鼠标中键

• 添加到选区: Command

• 从选区移除: Command+Shift

#### Windows

• 鼠标右键 + Shift

• 或: 鼠标中键

• 添加到选区: Ctrl

• 从选区移除: Alt

#### Linux

• 鼠标右键 + Shift

添加到选区: Ctrl从选区移除: Alt

## 使用键盘

#### OS X

• Ctrl + Shift + Up

• Ctrl + Shift + Down

## Windows

- Ctrl + Alt + Up
- Ctrl + Alt + Down

#### Linux

- Ctrl + Alt + Up
- Ctrl + Alt + Down

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/column\_selection.html

## 键盘多区域选择

# 键盘多区域选择

#### 添加一行

添加上面一行或者下面一行到选区,可以使用Ctl+Alt+Up 和 Ctrl+Alt+down (OS X: Ctrl+Shift+Up 和 Ctrl+Shift+Down).

如果你选择过多,可以撤销选择 (Ctrl+U,或者 Command+U on OS X)进行后退。

## 把选区分割成每一行

选中一个多行的区块,然后把每一行分成一个选区,可以使用Ctrl+Shift+L,或 Command+Shift+L on OS X.

#### 快速添加下一个

添加下一个当前发现的单词到选区,Windows和Linux下使用Ctrl+D ,或者OS下使用Command+D。如果当前没有选中的单词,第一次则选中当前光标所在的单词,重复使用将选择下一个相同的单词。

同样,如果选择过多,可以使用(Ctrl+U,或者 Command+U on OS X)进行撤销,后退一步。

使用快速选择下一个时,个别单词可以跳过,Windows 和 Linux下快捷键是Ctrl+K,Ctrl+D, 或者OS X下 Command+K,Command+D。

#### 查找所有

添加所有的发现的当前单词到选区,可使用查找所有: Alt+F3 on Windows and Linux, 或者Ctrl+Command+G on OS X.

## 单一选区

从多选区切换到单一选区,使用Escape.

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/multiple\_selection\_with\_the\_keyboard.html

## 自动完成

## 自动完成

#### 概述

自动完成会根据你的输入显示补全列表,所以你可以通过输入简短的字母来完成填入长的单词。 默认编辑源代码和HTML(输入<字符之后启动提示)时是开启的。

## 禁用自动完成

自动完成可以通过auto\_complete来配置。把下面这行加入到Preferences/File Settings - User里面可以禁用:

```
1. "auto_complete": false
```

如果自动完成被禁用,补全列表弹出层可以手动触发,或者通过tab键来完成输入最接近的自动补全匹配,而不显示补 全列表提示。

# 手动显示补全列表

如果未显示可以通过 Ctrl+Space 显示提示列表。如果已经显示,可以选择下一项。

## 通过Tab键完成

默认情况下,补全提示列表中选中的项会在回车之后自动填入。这个可能会导致歧义,是需要换行还是自动完成补全。通过设置auto\_complete\_commit\_on\_tab 为true, 回车将会插入新行,tab键将自动完成补全。这样做的另一个好处就是: 让Sublime Text知道没有模糊的定义, 它会把你可能想要的最为匹配的项展现在第一个位置。

建议启用Tab键完成自动补全,不过可能需要一点时间适应这个习惯。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/auto\_complete.html

## Tab完成

## Tab完成

#### 概述

Tab完成可以通过Tab键快速完成单词的输入。启用时,按tab键将会把光标左边文本扩展为最为匹配的词,使用了Sublime Text的模糊匹配算法。

默认情况下Tab完成是启用的。

## 禁用Tab完成

有些时候Tab完成并不令人满意。把下面这行配置添加到Preferences/File Settings - User可以禁用它:

1. "tab\_completion": false

## 插入Tab字符

插入Tab字符而不是触发自动补全,可以使用shift+tab.

## 更换补全内容

有些时候自动补全的文本并不是我们想要的,可以通过ctrl+space来更换候选词,这样就会回退补全的内容,并显示标准的自动完成列表。

另外,可以再次按tab键轮询下一个补全内容

## 自动完成的来源

自动完成的信息来源,或者要创建自己的自动完成信息可以参考sublimetext.info.

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/tab\_completion.html

## 免注意力分散模式

## 免注意力分散模式

#### 概述

换句话说就是注意力集中模式,这种模式下代码编辑区域将变成全屏。所有UI部件都会被影藏,但是仍然可以访问。可以通过View/Enter Distraction Free Mode 菜单进入此模式。

这种模式下,所有UI部件(侧边栏,预览地图,状态栏等等)将影藏。可以通过View菜单里选择性的显示某个部分,这些配置同样将会在下一次进入该模式时有效。

#### 定制

该模式下可以应用某些配置。默认配置(在Packages/Default/Distraction Free.sublime-settings):

```
1. {
2. "line_numbers": false,
3. "gutter": false,
4. "draw_centered": true,
5. "wrap_width": 80,
6. "word_wrap": true,
7. "scroll_past_end": true
8. }
```

可以通过编辑Packages/User/Distraction Free.sublime-settings文件来自定义这些配置,可通过 Preferences/File Settings - More菜单访问到。

上面wrap\_width设置没太大意义。80表示代码编辑区域边界位置在第80个字符位置。你可以设置成更大的值,或者设置为0表示整个窗口的宽度。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/distraction\_free.html

# Vintage模式

# Vintage模式

#### 概述

Vintage是Sublime Text的vi模式编辑包。 可以使用组合vi命令来调用Sublime Text的功能,包括多重选择。

Vintage模式是开放开发的,而且非常欢迎进行完善和扩展。如果你愿意做点贡献的话,可以在GitHub页面上找到更多细节。

## 启用Vintage

Vintage默认是禁用的, 通过ignored\_packages 配置。如果要从ignored packages列表中移除"Vintage"的话可以通过下面的方式编辑:

- 。 选择Preferences/Settings Default菜单
- 。 编辑ignored\_packages配置, 修改:

```
1. "ignored_packages": ["Vintage"]
```

成:

```
1. "ignored_packages": []
```

然后保存文件。

。 Vintage模式则已启用——你可以看到"INSERT MODE"显示在状态栏了。

Vintage默认是插入模式。可以添加:

```
1. "vintage_start_in_command_mode": true
```

这项配置到User Settings里。 ## 包含哪些功能 Vintage包含大部分的基本命令: d (delete), y (copy), c (change), gu (lower case), gU (upper case), g~ (swap case), g? (rot13), < (unindent), and > (indent)。 同时也包含许多移动操作,包括1, h, j, k, W, w, e, E, b, B, alt+w (move by sub-words), alt+W (move backwards by sub-words), -, ^, %, 0, G, gg, f, F, t, T, ^f, ^b, H, M, and L. 文本对象的支持,包括词,引号,括号和标签。 重复点号('.')也是支持的, 用于重复指定次数的命令和移动。寄存器也是支持的,有宏命令和书签。许多其它混合命令也支持,比如\*, /, n, N, s, S 等等。 ## 哪些没有 插入模式时常规的Sublime Text编辑模式,绑定的是Sublime Text常用的快捷键: 并没有模仿vi 插入模式的键盘绑定。 通过via命令面板执行的Ex commands没有实现,除了:w和:e。 ## Under the Hood Vintage模式完全是参考via键盘绑定和基于插件API来实现的——你可以自由的浏览 Vintage包,看看它们是如何组合在一起的。举个例子,如果你要把 "jj" 绑定为退出插入模式,你可以像下面这样

#### 天剑键盘绑定:

#### OS X Lion

Lion系统下,按住某个键不会重复,但是会弹出一个菜单选择字符变更。在命令模式下这样并不是很好,如果你想禁用它,可以通过在终端里输入下面这个语句:

```
1. defaults write com.sublimetext.2 ApplePressAndHoldEnabled -bool false
```

## Ctrl Keys

Vintage支持下面这些ctrl key的绑定:

```
• Ctrl+[: Escape
```

- Ctrl+R: Redo
- Ctrl+Y: Scroll down one line
- Ctrl+E: Scroll up one line
- Ctrl+F: Page Down
- Ctrl+B: Page Up不过,因为这些会与Sublime Text的其它键盘绑定冲突,Windows和Linux下默认是禁用的。可以通过vintage\_ctrl\_keys来配置:

```
1. "vintage_ctrl_keys": true
```

#### Ex Mode

可以参考VintageEx这里查看Vintage的Ex mode。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/vintage.html

## **Projects**

# Projects(项目)

#### 概述

Projects在Sublime Text中由2个文件组成: sublime-project文件,包含项目的定义,和sublime-workspace文件,包含用户特定数据,比如打开的文件和每个文件的修改。

按照一般原则, sublime-project需要纳入版本控制, 而sublime-workspace文件不需要。

# Project Format

sublime-project文件是JSON格式,支持三个一级配置节点: folders,包含引入的文件目录,settings,包含需要重写的file-setting,以及build\_systems,指定项目的构建系统。下面是一个例子:

```
1. {
       "folders":
      [
          {
               "path": "src",
               "folder_exclude_patterns": ["backup"],
               "follow_symlinks": true
          },
               "path": "docs",
               "name": "Documentation",
               "file_exclude_patterns": ["*.css"]
12.
           }
13.
      ],
14.
      "settings":
15.
           "tab_size": 8
      },
      "build_systems":
20.
      [
        {
               "name": "List",
22.
               "shell_cmd": "ls -1"
           }
      ]
26. }
```

#### Folders

每个文件夹都需要有一个path(路径), 和其它可选配置file\_exclude\_patterns, file\_include\_patterns, folder\_exclude\_patterns, folder\_include\_patterns and follow\_symlinks。路径是相对于 project目录的位置,或者完整绝对路径。Folders也可以指定一个name配置,用于显示在侧边栏里。

如果从老版本的项目转换过来可能会在folders下有一个mount\_points。 如果还想使用这个移除的模式,需要转换成上面这种格式。

#### Settings

配置(Settings)可以在这回使用settings这个key值来指定,可以覆盖用户配置规则(user settings)。注意它不会覆盖特定的语法配置(syntax specific settings)。

## 构建系统(Build Systems)

Build Systems指定了一组内联的构建系统定义. 除了一般的构建系统的配置,还需要为每个构建系统指定一个name。可用的构建系统列举在Tools/Build Systems菜单下。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/projects.html

# 自定义

- 配置
- 修改字体
- 缩进
- 拼写检查
- 包(Packages)

## 配置

#### 配置

#### 概述

Sublime Text有很多不同的配置来自定它的行为。配置可以通过编辑文本文件来修改:虽然这比使用GUI有点麻烦,不过这会是一个更灵活的系统。

## Settings

查看所有可用的配置以及每个配置的描述,可以查看Packages/Default/Preferences.sublime-settings。可以通过Preferences/Settings - Default菜单来访问这个文件。

如果你发现你想要修改的配置,把它们添加到用户配置(User Settings)里面 (可通过Preferences/Settings - User菜单访问),这样即便Sublime升级也会被保存。

## Settings文件

配置文件的加载和启用是按下面这个顺序:

- Packages/Default/Preferences.sublime-settings
- Packages/Default/Preferences ().sublime-settings
- Packages/User/Preferences.sublime-settings

0

- Packages//.sublime-settings
- Packages/User/.sublime-settings

0

通常情况下,你应该把你的配置放在Packages/User/Preferences.sublime-settings里。如果你要给特定的文件类型指定配置,比如,Python,应该放在Packages/User/Python.sublime-settings文件中。

#### 配置文件示例

试着把这些保存为Packages/User/Preferences.sublime-settings

```
1. {
2. "tab_size": 4,
3. "translate_tabs_to_spaces": false
4. }
```

#### 单独语法配置

在每一种语法配置的基础上可以指定一些配置。通常用于根据文件类型指定不同语法高亮颜色方案。

可以通过Preferences/Settings - More/Syntax Specific - User菜单来编辑当前文件的语法配置。

#### 单独的项目配置

可以在project配置的基础上为每个项目进行单独的配置。可以参考Project相关的文档

## 免注意力分散(Distraction Free)的配置

Distraction Free模式有一个额外的配置文件(Distraction Free.sublime-settings)。可以把 Distraction Free模式相关的配置放在这里,通过Preferences/Settings - More/Distraction Free - User菜单来访问。

#### 修改键盘绑定的配置

toggle\_setting命令可用于触发设置。例如,将一个快捷键绑定为触发word\_wrap, you can use (in Preferences/Key Bindings - User):

```
1. {
2.     "keys": ["alt+w"],
3.     "command": "toggle_setting",
4.     "args":
5.     {
6.          "setting": "word_wrap"
7.     }
8. }
```

set\_setting命令可用于把一项setting设置为指定的value。比如,下面这项键盘绑定把当前文件的语法方案设置为Cobalt主题:

```
1. {
2.    "keys": ["ctrl+k", "ctrl+c"],
3.    "command": "set_setting",
4.    "args":
5.    {
6.         "setting": "color_scheme",
7.         "value": "Packages/Color Scheme - Default/Cobalt.tmTheme"
8.    }
9. }
```

上面的这些配置修改是缓冲区的特定配置:它们会覆盖任何地方保存在配置文件里的配置,但是只对当前文件有效。

#### 故障排除

由于配置可以放在多个不同的地方,如果要查看当前文件应用的某项配置,可以在控制台通过下面的语句来查看:

```
1. view.settings().get('font_face')
```

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/settings.html

# 修改字体

# 字体设置

#### 概述

通过菜单Preferences/Settings - User,添加下面这行配置就可以修改字体:

```
1. "font_face": "Courier New",
"font_size": 10
```

保存则立即会生效。

可以通过Preferences/Settings - Default菜单来查看其它的配置。在Sublime Text中,这里有很多可自定义的东西。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/font.html

## 缩进

## 缩进设置

#### 概述

缩进设置决定了tab符缩进的大小,控制tab键是插入tab符号还是空格。除了自动检测之外,它们可以自定义为全局,某种文件类型,或者某个文件。

## 设置

|tab\_size|数字。插入的空格数

|translate\_tabs\_to\_spaces|Boolean,如果为true,按tab键将会输入空格替代,而不是tab字符。 |detect\_indentation|Boolean,默认为true,tab\_size和translate\_tabs\_to\_spaces将会在文件载入是自动计算。

|use\_tab\_stops|Boolean, 如果translate\_tabs\_to\_spaces为true, use\_tab\_stops将会使tab和backspace在下一个tab停止时insert/delete

#### 配置文件

配置文件将会按下面这个顺序应用:

- Packages/Default/Preferences.sublime-settings
- Packages/Default/Preferences ().sublime-settings
- Packages/User/Preferences.sublime-settings
- Packages//.sublime-settings
- Packages/User/.sublime-settings

通常情况下,你应该把你的配置放在Packages/User/Preferences.sublime-settings里。如果你要给特定的文件类型指定配置,比如,Python,应该放在Packages/User/Python.sublime-settings文件中。

#### 配置文件示例

试着把这些保存为Packages/User/Preferences.sublime-settings

```
1. {
2. "tab_size": 4,
3. "translate_tabs_to_spaces": false
4. }
```

#### 单独语法配置

可以在基础配置之上指定单独的语法配置。在Preferences/Settings - More/Syntax Specific - User菜单下。

## 缩进的检测

当一个文件载入时,它的内容会被检查,tab\_size和translate\_tabs\_to\_spaces设置将会应用到该文件。状态 栏将会报告发了什么。尽管编辑器会处理的很好,如果想要把它禁用的话,可以通过detect\_indentation来设置。

缩进检测可以手动执行,通过View/Indentation/Guess Settings From Buffer菜单执行 detect\_indentation命令。

## Tab和空格之间转换

View/Indentation菜单里有命令可以将当前文件中的空白在tab符和空格符之间转换。这几个菜单项执行的是expand\_tabs和unexpand\_tabs命令。

#### 自动缩进

自动缩进猜测会在换行时给每一行添加一定数量空白符。由下面这个配置控制:

|auto\_indent|Boolean, 默认是开启。

|smart\_indent|Boolean, 默认是开启。具有一点小聪明的自动缩进,比如,在一个if语法片段的下一行进行缩进。

|trim\_automatic\_white\_space|Boolean, 默认开启。当断行时由auto\_indent去除行头尾的空白。 |indent\_to\_bracket|Boolean, 默认禁用。缩进时根据第一个前括号来空白数。像下面这样:

```
    use_indent_to_bracket(to_indent,
    like_this);
```

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/indentation.html

# 拼写检查

## 拼写检查

#### 概述

Sublime Text使用了Hunspell来做拼写检查的支持。可以从OpenOffice.org Extension List获取额外的词典。

Sublime Text可使用的词典在这里https://github.com/SublimeText/Dictionaries

# 词典

Sublime Text目前只支持UTF-8编码的词典。大部分词典并不是UTF-8编码的,而是使用一种更紧凑的编码。所以在Sublime Text中使用词典,需要将它转换成UTF-8编码。

如果你有一个UTF-8编码的词典,可以将它放在一package中,比如,Packages/User,可以通过 Preferences/Browse Packages菜单访问。然后就可以在View/Dictionary菜单中选择词典了。

#### 配置

有两项配置会影响拼写检查: spell\_check, 控制是否启用, dictionary, 指定词典的路径。示例:

```
    "spell_check": true,
    "dictionary": "Packages/Language - English/en_US.dic"
```

#### 命令

- next\_misspelling: 选择下一个拼写错误prev\_misspelling: 选择上一个拼写错误
- ignore\_word: 指定word单词添加到忽略列表中。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/spell\_checking.html

# 包(Packages)

Contents

# **Packages**

#### 概述

Packages是Sublime Text的一组资源文件集合,用于:插件,语法高亮定义,菜单,代码片段等等。Sublime Text只附带几个包,更多的是用户创建的。

Packages以.Sublime-package文件格式保存,其实是zip格式,只不过用了另外一个后缀名称。Packages也可以以未压缩的目录保存,或者2种方式混合:包目录下的文件将会覆盖.Sublime-package格式压缩包中的文件。

#### 目录位置

zip压缩的包放在:

- /Packages
- /Installed Packages
   目录包可以放在:
- /Packages
   例如, Python包放在<executable\_path>/Packages/Python.sublime-package, 任何放在<data\_path>/Packages/Python目录下的文件将会覆盖.sublime-package压缩包中的文件。

一般情况下,<executable\_path>/Packages下放Sublime Text的自带包,<data\_path>/Installed Packages下放第三方用户开发的包。

#### 特殊包

有2个特殊包: Default和User。Default优先顺序总是排在第一,User优先顺序总是排在最后。包的优先顺序会影响包之间的文件合并,比如Main.sublime-menu。任何包都可能会包含一个Main.sublime-menu文件,但是却不会覆盖掉主菜单,而是根据包顺序把这个文件进行合并。

Default和User之外的包按照字母顺序排序。

#### 创建一个新的包

要创建一个新的包,只需要简单的在<datapath>/Installed Packages目录下新建一个目录就可以了。可以通过\_Preferences/Browse Packages菜单打开这个目录。

# 覆盖Zip包中的文件

在Packages/<Package Name>目录下建立一个相同名字的文件即可。

例如要覆盖Sublime Text自带的Python.sublime-package包中的function.sublime-snippet文件,在<data\_path>/Packages下创建Python目录,然后把自己的function.sublime-snippet文件放在改目录下即可。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/packages.html

# 其它

- 恢复到新安装状态
- OS X命令行

## 恢复到新安装状态

## 恢复到新安装状态

#### 概述

Sublime Text可以通过移除data文件夹来恢复到初始安装状态。根据操作系统,这个文件夹的位置为:

- OS X: ~/Library/Application Support/Sublime Text 3
- Windows: %APPDATA%\Sublime Text 3
- Linux: ~/.config/sublime-text-3 按下面操作恢复到初始安装状态:
  - i. 退出Sublime Text
  - ii. 删除上面列举的数据目录
  - iii. 启动Sublime Text

当重新启动是,将会创建一个新的data文件夹,跟第一次运行Sublime Text时一样。注意,这也会移除你所有的settings和packages。

#### OS X Lion

在Lion系统里,~/Library文件夹默认是影藏的。可以在Finder里通过Go/Go to Folder菜单输入 ~/Library来浏览。

#### Windows

在Windows下,缓存文件保存在单独的位置,%LOCALAPPDATA%\Sublime Text 3, 使用漫游数据文件 (roaming profiles)来提高性能。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/revert.html

## OS X命令行

## OS X命令行

#### 概述

Sublime Text包含一个命令行工具, subl, 通过命令行处理管理。可以在Sublime Text中打开文件和项目,也可以作为一个unix下的EDITOR工具,例如git和subversion。

## 安装

首先给Subl做一个链接。假设你把Sublime Text放在Applications目录下,并且在~/bin目录已经在path中,你可以运行:

```
1. ln -s "/Applications/Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl" ~/bin/subl
```

## 用法

运行 subl —help,

```
1. Usage: subl [arguments] [files]
                                   编辑指定的文件edit the given files
     or: subl [arguments] [directories] 打开指定的目录
     or: subl [arguments] -
                                   编辑stdin
5. Arguments:
    --project <project>: 载入指定的project
7. --command <command>: 运行指定的命令
    -n or --new-window: 打开一个新的窗口
                    添加文件夹到当前窗口
    -a or --add:
10.
    -w or --wait:
                   返回前等待文件关闭
    -b or --background: 不激活该应用程序
    -s or --stay:
                    文件关闭后保持应用程序激活状态
    -h or --help:
                   显示帮助并退出
13.
14. -v or --version: 显示版本信息并退出
15.
16. 如果从标准输入--wait是隐式的。 使用--stay当文件关闭是不切换到后台控制台(只与是否有等待的文件有关)。
18. 文件名可以通过加:line或者:line:column后缀来指定打开的定位。
```

#### **EDITOR**

使用Sublime Text作为许多命令提示输入的编辑器,可以设置EDITOR环境变量为:

1. export EDITOR='subl -w'

特别是-w会指定Subl控制器不会退出,直到文件关闭。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/osx\_command\_line.html

# **API**

- API手册
- 迁移指南

## API手册

## API手册

#### Sublime API

- View
- Selection
- Region
- Edit
- Window
- Settings

#### 基类

- EventListener
- ApplicationCommand
- WindowCommand
- TextCommand

## 插件示例

#### 在Default包里有下面这些内置的插件可以作为参考看看:

- Packages/Default/delete\_word.py 删除光标左边或者右边的一个单词
- Packages/Default/duplicate\_line.py复制当前行
- Packages/Default/goto\_line.py提示用户输入,然后更新选择点
- Packages/Default/font.py示了如何使用settings
- Packages/Default/mark.py 用了add\_regions() 往行头槽里插入图标
- Packages/Default/trim\_trailing\_whitespace.py保存前修改缓冲区

## 插件生命周期

在导入期间,插件不能调用API方法,除了可以调用sublime.version(), sublime.platform(), sublime.architecture()和sublime.channel()之外。

如果插件定义了模块级的方法plugin\_loaded(), 会在API ready之后调用。插件也可以定义plugin\_unloaded(), 在插件unloaded之前获得到通知。

#### 线程

所有API方法都是线程安全的,不过需要注意,代码运行在次线程上时,应用的状态将会在代码运行时改变。

# sublime模块

方法	返回值	描述	
<pre>set_timeout(callback, delay)</pre>	None	在主线程上延时调用(毫秒). 回调的顺序会按添加的顺序依次执行.	
<pre>set_async_timeout(callback, delay)</pre>	None	在次线程上延时调用(毫秒)。	
status_message(string)	None	设置状态栏消息.	
error_message(string)	None	显示一个error对话框.	
<pre>message_dialog(string)</pre>	None	显示一个message对话框.	
<pre>ok_cancel_dialog(string, <ok_button>)</ok_button></pre>	bool		
load_resource(name)	String	载入指定资源。name 为Packages/Default/Main.sublime-menu 格式	
load_binary_resource(name)	bytes	载入指定资源。name需要为。name 为Packages/Default/Main.sublime-menu 格式.	
find_resources(pattern)	[String]	查找name匹配指定模式的资源.	
<pre>encode_value(value, <pretty>)</pretty></pre>	String	把JSON对象转换成字符串。如果pretty设置为True, 返回的字符串将会包含,换行和缩进.	
decode_value(string)	value	将JSON字符串解码成对象。如果字符串是非法的,会抛 出ValueError	
load_settings(base_name)	Settings	载入一个配置,name参数要包括文件名和后缀而不是路径。会根据base name搜索插件包,结果返回setting对象。后续调用load_settings载入同一个base_name将返回同一个对象,而不会重新从磁盘读取文件。	
<pre>save_settings(base_name)</pre>	None	保存配置,写入磁盘。	
windows()	[Window]	返回打开窗口的列表	
active_window()	Window	返回最近使用的一个窗口。	
packages_path()	String	返回packages目录的路径.	
<pre>installed_packages_path()</pre>	String	返回所有用户 *.sublime-package文件的目录。	
cache_path()	String	返回Sublime Text保存缓存文件的路径。	
<pre>get_clipboard(<size_limit>)</size_limit></pre>	String	返回剪贴板的内容。size_limit可以防止不必要的大数据,默认16,777,216个字符	
set_clipboard(string)	None	设置剪贴板的内容。	
<pre>score_selector(scope, selector)</pre>	Int	把选择器设置成对应的区域,返回区域值。 0标示没有选区,大于0表示有一个选区。 不同的选择器可以通过scope来比较: scope值越高说明这段选区越适合这个选择器.	
run_command(string, <args>)</args>	None	运行ApplicationCommand, string是command名字, args是传给command的参数。	

log_commands(flag)	None	控制命令的日志。如果启用,所有command从快捷键, 菜单中执行都回记录到控制台。
log_input(flag)	None	控制日志输出。如果启用,所有按键都回被记录到控制台。
log_result_regex(flag)	None	控制正则表达式日志。用于调试构建系统中使用的正则表达式比较有用。
version()	String	返回版本号。
platform()	String	返回运行的平台。"osx", "linux" 或者 "windows"。
arch()	String	返回CPU架构。64/32位,"x32" or "x64"。

返回CPU架构。64/32位, "x32" or "x64"。

#### sublime.View类

view代表了text buffer(缓冲区)中的视图。注意,多个view可以引用同一段buffer, 但是它们有自己唯一的选区和几何形状。

|方法|返回值|描述

I----

|id()|int|返回当前view的唯一标识ID。

|buffer\_id()|int|返回当前view下buffer标识的唯一ID。

|file\_name()|String|返回buffer关联的完整文件名,如果没有缓冲区存储在磁盘的话返回None。(buffer指缓冲区,下同)

|name()|String|返回buffer指定的名称。

|set\_name(name)|None|设置buffer的名称。

|is\_loading()|bool|如果buffer还在从磁盘载入返回ture,表示还未准备好给用户使用。

|is\_dirty()|bool|返回是否有未保存到buffer的修改。

|is\_read\_only()|bool|返回true,如果buffer不允许修改。

|set\_read\_only(value)|None|设置缓冲区不可修改

|is\_scratch()|bool|如果缓冲区是临时缓冲区返回True。临时缓冲区不会报告为dirty。

|set\_scratch(value)|None|设置buffer为临时缓冲区。

|settings()|Settings|返回view的settings对象。settings对象对当前view是私有的。

|window()|Window|返回持有当前view的window。

|run\_command(string, <args>)|None|运行指定的TextCommand, args传入参数。

|size()|int|返回文件中字符总数量。

|substr(region)|String|返回region选区内容字符串。

|substr(point)|String|返回point点的右侧字符。

|insert(edit, point, string)|int|在缓冲区指定的点插入一个字符串。返回插入的字符数量;如果插入当前缓冲区的tabs返回有点区别。

|erase(edit, region)|None|从缓冲区移除region选区内容。

|replace(edit, region, string)|None|把region选区内容替换成指定的字符串。

|sel()|Selection|返回selection(选择)的引用。

|line(point)|Region|返回point点所在的行。

|line(region)|Region|返回region区域行头到行尾的一份拷贝,从行头到行尾可能跨了多行(译者注:换行显示的时候,但是中间没有换行符)。

|full\_line(point)|Region|同 line(),但是尾部有换行符的时候也包括了换行符。

|full\_line(region)|Region|同 line(), 但是尾部有换行符的时候也包括了换行符

|lines(region)|[Region]|返回region区域的所有行列表 (经过排序)。

|split\_by\_newlines(region)|[Region]|用换行符把整个region分割成多个region区域,返回region列表。

|word(point)|Region|返回包含point点的单词。

|word(region)|Region|返回包含region区域的单词区域(从第一个单词的开头,到最后一个单词的末尾)。有可能会跨多个单词。

|classify(point)|int| 分类pt, 返回0个或多个下面这些标识符按位或的值:

- CLASS\_WORD\_START
- CLASS\_WORD\_END
- CLASS\_PUNCTUATION\_START
- CLASS\_PUNCTUATION\_END
- CLASS\_SUB\_WORD\_START
- CLASS\_SUB\_WORD\_END
- CLASS\_LINE\_START
- CLASS LINE END
- CLASS\_EMPTY\_LINE

|find\_by\_class(point, forward, classes, <separators>)|Region|从point开始查找下一个匹配classes的位置。如果forward为False,则向后查找。classes是sublime.CLASS\_XXX标识符按位或的值。separators可以传入,用于指定哪些字符应该被当成独立的单词。

|expand\_by\_class(point, classes, <separators>)|Region|扩展point到左边和右边,直到两端 匹配到classes的位置。classes是sublime.CLASS\_XXX标识符按位或的值。separators可以传入,用于指定哪些字符应该被当成独立的单词。

|expand\_by\_class(region, classes, <separators>)|Region|扩展region到左边和右边,其它参数意义同上。

|find(pattern, fromPosition, <flags>)|Region|返回匹配的第一个区域,从指定的点位置开始,没有匹配结果返回None。flags参数可以是 sublime.LITERAL, sublime.IGNORECASE, 或者2个"或运算"。

|find\_all(pattern, <flags>, <format>, <extractions>)|[Region]|返回所有(无重叠)的匹配 区域结果。flags参数同上, 如果有format参数,所有匹配结果都会按指定格式被格式化并添加到 extractions列表里。

|rowcol(point)|(int, int)|计算指定点从0开始的行位置和列位置。

|text\_point(row, col)|int|计算指定行,列位置字符的偏移量。"col"("列")是从一行的行头开始的字符数量。

|set\_syntax\_file(syntax\_file)|None|设定view的语法文件。syntax\_file是类似Packages/Python/Python.tmLanguage的名称。查看当前view的语法设置view.settings().get('syntax').

|extract\_scope(point)|Region|返回指定点位置字符语法名称的范围。

|scope\_name(point)|String|返回指定点位置字符的语法名称。

|score\_selector(point, selector)|Int|返回包含指定点位置的选择器(selector)的数量 (score)。score为0表示没有匹配,大于0表示一个匹配,不同的选择器可以通过scope来比较: scope值 越高说明这段选区越适合这个选择器。

|find\_by\_selector(selector)|[Regions]|返回符合指定选择器的所有区域,结果为一个列表。

|show(point, <show\_surrounds>)|None|滚动view到指定的点。

|show(region, <show\_surrounds>)|None|滚动view到指定的区域。

|show(region\_set, <show\_surrounds>)|None|滚动view到可以显示指定的区域集。

|show\_at\_center(point)|None|滚动到view的中心位置。

|show\_at\_center(region)|None|滚动view到region区域的中心位置。

|visible\_region()|Region|返回当前view可看见的区域。

|viewport\_position()|Vector|返回可视区域在布局坐标中的偏移量。

|set\_viewport\_position(vector, <animate<)|None|把可视区域滚动到指定位置。

|viewport\_extent()|vector|返回可视区域宽高。

|layout\_extent()|vector|返回文档layout的宽高。(译者注: layout区域相当于编辑器里写的代码的范围,到代码字符的最后一行和最后一列区域,下同)

|text\_to\_layout(point)|vector|把文本位置转换成layout位置。

|layout\_to\_text(vector)|point|layout位置转换成文本位置。

|line\_height()|real|返回layout的行高。

|em\_width()|real|范围layout的字符宽度。

|add\_regions(key, [regions], <scope>, <icon>, <flags>)|None| 往view里添加这一组区域 (region)。如果region已经存在,会被覆盖。 scope参数决定region绘制的颜色,必须是scope名称,比如 "comment" 或者 "string"。如果没有scope参数,region不会被写入。

icon参数,如果有的话,每个region前面会绘制icon标记。图标的颜色跟scope参数有关。 icon名称可以是: dot、circle,、bookmark,、cross。

#### 可选参数flags可以是下列的组合:

- sublime.DRAW\_EMPTY. 用竖线绘制空白区域。默认根本不绘制。
- sublime.HIDE\_ON\_MINIMAP. 在minimap不显示这些区域。
- sublime.DRAW\_EMPTY\_AS\_OVERWRITE. 用横线绘制空白区域。
- sublime.DRAW\_OUTLINED. 绘制区域轮廓而不是填充。
- sublime.PERSISTENT. 保存区域到会话。
- sublime.HIDDEN. 不绘制区域。

下划线样式是唯一的,要么0个要么一个。如果使用underline,需要传入DRAW\_NO\_FILL和DRAW\_NO\_OUTLINE。

|get\_regions(key)|[regions]|返回指定key的region。

|erase\_regions(key)|None|移除指定key的region

|set\_status(key, value)|None|往view里添加状态。value值会被现实在状态栏,以key排序,每个状态值 逗号分隔。value为空字符串将清空改key对应的状态值。

|get\_status(key)|String|返回key对应的状态值。

|erase\_status(key)|None|清空key对应的状态值。

|command\_history(index, <modifying\_only>)|(String,Dict,int)| 返回undo/redo栈中保存的,命令名称,参数和重复次数。Index 为0 对应最近的一次command, -1对应倒数第二次的命令,一次类推。index为正数代表redo 栈中德命令。如果undo / redo历史记录不足够多返回(None, None, 0)。如果modifying\_only为True(默认为False)将只会返回修改了缓冲区的输入。

|change\_count()|int|返回当前修改的总次数。每次修改时,exclusive都会计数。修改计数可用于判断从上一次期望计数开始是否已经改变。

|fold([regions])|bool|折叠指定区域,如果已经折叠返回False。

|fold(region)|bool|同上。

|unfold(region)|[regions]|展开对应区域的所有文本,返回展开的区域。

|unfold([regions])|[regions]|同上。

|encoding()|String|返回当前文件编码。

|set\_encoding(encoding)|None|设置文件编码,文件下一次保存时生效。

|line\_endings()|String|返回当前文件使用的换行符模式。

|set\_line\_endings(line\_endings)|None|设置文件的换行符模式,下一次保存时生效。

|overwrite\_status()|Bool|返回覆写状态,通常用户通过insert键来切换。

|set\_overwrite\_status(enabled)|None|设置覆写状态

|symbols(line\_endings)|[(Region, String)]|提取所有缓冲区中定义的符号

|show\_popup\_menu(items, on\_done, <flags>)|None| 在光标位置显示一个弹出菜单,用于选择一个列表中的元素。 on\_done会调用一次,传入选择项的索引。如果弹出菜单被取消,on\_done调用的时候会传入-1参数。 Items是一个字符串数组

Flags目前没有选项

#### sublime.Selection类

维护一组区域(Regions), 确保它们没有重叠。regions按顺序持有。

|方法|返回值|描述

|----

|clear()|None|Removes all regions.

|add(region)|None|添加指定的region。会与已经存在的有交叉的regions合并。

|add\_all(region\_set)|None|添加一组regions

|subtract(region)|None|从所有的region中移除指定的region

|contains(region)|bool|如果指定的region是所有region的一个子集则返回true

## sublime.Region类

代表了buffer中的一块区域。空白区域可以相等(==)。

|构造器|描述

|----

|Region(a, b)|指定a,b创建一块区域。

属性	类 型	描述
а	int	region区域的第一个结束位置。(译者注:结束位置是相对于整个文档的第一个开始字符而言。)
b	int	region区域的第二个结束位置。b可能会比a小,这样的话就相当于一个反转的区域。
xpos	int	改区域的目标水平位置(target horizontal position),如果未定义为-1。该值会影响按up和down键时的行为。

方法	返回值	描述
begin()	int	返回a, b中较小的值。
end()	int	返回a, b中较大的值。
size()	int	返回区域的字符总数。始终 >= 0。

empty()	bool	如果begin()==end(),返回True。
cover(region)	Region	返回一个跨越当前region和指定region的一个新的区域。
intersection(region)	Region	返回当前region和指定region的交集
intersects(region)	bool	如果this==region或者当前region和指定region都包含了一个或多个同样的位置。(译者注:其实就是判断指定的region和当前的region是否有交集)
contains(region)	bool	如果指定的region是当前region的一个子集返回True。
contains(point)	bool	如果begin() <= point <= end()返回True。(译者注: point 点在当前区域范围内)。

#### Class sublime. Edit

Edit对象没有方法,它是用于对buffer的修改进行分组。

Edit对象会传给TextCommands,用户不能创建该对象。使用一个非法的Edit对象,或者来自其它view的Edit对象,将会导致引入的方法调用失败。

方法	返回值	描述
(no methods)		

## sublime.Window类

方法	返回 值	描述
id()	int	返回window的ID.
new_file()	View	创建一个文件。返回一个空的view, view的is_loaded方法返回 True。
<pre>open_file(file_name, <flags>)</flags></pre>	View	打开指定文件,并返回对应的view。如果文件已经被打开,会切换到当前当前视图。注意,文件载入是异步的,view的is_loading() 方法返回False前不能对文件进行操作。

#### 可选参数flags可以是下列的组合:

- sublime.ENCODED\_POSITION. 在文件名后面加:row or :row:col 后缀指定打开后的位置
- sublime.TRANSIENT. 只作预览打开文件:在修改前不会有文件tab分配 |find\_open\_file(file\_name)|View|在打开的文件列表中查找指定文件,并且返回对应的view,如果没有打开改文件则发挥None

|active\_view()|View|返回当前正在编辑的view。

|active\_view\_in\_group(group)|View|返回指定组里正在编辑的view。

|views()|[View]|返回window中所有打开的view。

|views\_in\_group(group)|[View]|返回指定组里的所有view。

|num\_groups()|int|返回window中打开的view分组的总数。

|active\_group()|int|返回当前选中组的索引。

|focus\_group(group)|None|激活指定分组。

|focus\_view(view)|None|切换到指定view。

|get\_view\_index(view)|(group, index)|返回view的分组,和在分组里的索引。如果没有返回-1。 |set\_view\_index(view, group, index)|None|把view移动到指定分组和指定的索引位置。

|folders()|[String]|返回当前打开的文件夹列表。(译者注: sublime左侧显示的folders列表的每个跟目录)。

|project\_file\_name()|String|如果有,则返回当前打开的project文件名

|project\_data()|Dictionary|返回当前window对应的project数据。内容跟.sublime-project文件的内容一致。

|set\_project\_data(data)|None| 更新当前window对应的project数据。如果window有对应的.sublime-project文件,将会更新project文件, 同事window也会在内部保存这些数据。

|run\_command(string, <args>)|None|运行WindowCommand, 传入指定参数。Window.run\_command可以运行任何形式的命令,通过输入框来调度命令

|show\_quick\_panel(items, on\_done, <flags>, <selected\_index>,

<on\_highlighted>)|None| 显示一个快速面板,用于选择一个列表中的元素。 on\_done会调用一次,传入选择项的索引。如果弹出菜单被取消,on\_done调用的时候会传入-1参数。.

Items是一个字符串数组,或者一个字符串数组的二维数组,后者则会在快速面板的每一项显示成多行。

Flags 目前只有一个选项sublime.MONOSPACE\_FONT

on\_highlighted,如果指定,每次快速面板上高亮的项变化时都会调用。

|show\_input\_panel(caption, initial\_text, on\_done, on\_change, on\_cancel)|View|显示输入面板,获取一行用户输入。on\_done和on\_change,如果不为空的话,需要是接收一个参数的方法。on\_cancel是一个不接受任何参数的方法。返回调用输入widget的view

|create\_output\_panel(name)|View|返回输出面板相对应的view,如果需要则创建它。可以运行show\_panel这个window命令来显示输出面板,panel参数设置为一个"output."前缀的name。

|lookup\_symbol\_in\_index(symbol)|[Location]|返回所有定义的符号的位置,当前project下跨文件查找。

|lookup\_symbol\_in\_open\_files(symbol)|[Location]|同上功能相似,跨当前打开的文件查找

# sublime.Settings类

方法	返回值	描述
get(name)	value	返回指定名称的设置。
get(name, default)	value	返回指定名称的设置,如果没有定义该设置返回默认的。
set(name, value)	None	设置某个名称的配置,只能接受原类型,列表, lists,字 典。
erase(name)	None	移除某个配置。如果是继承自父配置不会被删除。
has(name)	bool	判断当前配置类中是否存在某个配置或者父配置中是否存在。
add_on_change(key, on_change)	None	注册当前配置对象的change的回调。只要有一个配置发生变化都会被回调。.
clear_on_change(key)	None	移除指定的change回调。

## Module sublime\_plugin

方法	返回值	描述
(no methods)		

## Class sublime\_plugin.EventListener

注意,有许多事件是view下的buffer缓冲区触发的,而且这些方法只调用一次, view作为第一个参数。 |方法|返回值|描述

I ---- ·

|on\_new(view)|None|当创建一个新的buffer时触发。

|on\_new\_async(view)|None|同上,运行在一个独立的线程上,这样就不中断主应用。

|on\_clone(view)|None|当从一个已存在的view复制一份时触发。

|on\_clone\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_load(view)|None|当文件载入完成时触发。

|on\_load\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_pre\_close(view)|None|在一个view关闭前触发。

|on\_close(view)|None|在一个view关闭时触发 (注意,同一个缓冲区还可能有其它view)。

|on\_pre\_save(view)|None|在一个view保存前触发。

|on\_pre\_save\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_post\_save(view)|None|在一个view保存后触发。

|on\_post\_save\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_modified(view)|None|view被修改后触发。

|on\_modified\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_selection\_modified(view)|None|view里的选区变化时触发。

|on\_selection\_modified\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_activated(view)|None|一个view被激活时触发。

|on\_activated\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_deactivated(view)|None|一个view被隐藏时触发(被切换到后台)。

|on\_deactivated\_async(view)|None|同on\_new\_async原理

|on\_text\_command(view, command\_name, args)|(new\_command\_name, new\_args)|当一个text command触发时调用。监听者需要返回一个元祖(command, arguments) 用于重写这个command,或者不做任何 修改时返回None。

|on\_window\_command(window, command\_name, args)|(new\_command\_name, new\_args)|当一个 window command触发时调用。用法同上

|post\_text\_command(view, command\_name, args)|None|当一个text command执行之后调用。
|post\_window\_command(window, command\_name, args)|None|当一个window command执行之后调用。
|on\_query\_context(view, key, operator, operand, match\_all)|bool or None| 当指定的key触发键盘绑定时调用。如果该插件知道如何响应这个上下文,应该返回一个虚假的True,如果不识别该上下文则返回None。

#### operator可以是下面这些值:

- sublime.OP\_EQUAL. 上下文是否与operand相等?
- sublime.OP\_NOT\_EQUAL. 上下文是否与operand不相等?
- sublime.OP\_REGEX\_MATCH. 上下文与operand指定的正则匹配?
- sublime.OP\_NOT\_REGEX\_MATCH. 上下文与operand指定的正则不匹配?
- sublime.OP REGEX CONTAINS. 上下文包含与operand指定的正则相匹配的子字符串?

• sublime.OP\_NOT\_REGEX\_CONTAINS.上下文不包含与operand指定的正则相匹配的子字符串 match\_all 当与选区相关时使用:是否所有的选区都要匹配(match\_all = True),还是只需要至少一个选区匹配(match\_all = Fals)?

# sublime\_plugin.ApplicationCommand类

方法	返回值	描述
run( <args>)</args>	None	当command运行时执行。
is_enabled( <args>)</args>	bool	如果command在当前时间可运行返回True。 默认实现都返回 Flase。
is_visible( <args>)</args>	bool	如果command在当前可显示在菜单。默认实现都返回False。
is_checked( <args>)</args>	bool	如果需要在菜单项旁边显示checkbox则返回true。.sublime-menu文件必须要有checkbox属性,设置为true
description( <args>)</args>	String	返回command的描述。在菜单中使用,如果没有标题的情况下。返回 None获取默认描述。

# sublime\_plugin.WindowCommand类

WindowCommands 每个window只初始化一次。Window对象可以通过self.window来引用。

|方法|返回值|描述

I----

|run(<args>)|None|command运行时调用。

|is\_enabled(<args>)|bool|如果command在当前时间可运行返回True。 默认实现都返回Flase。

|is\_visible(<args>)|bool|如果command在当前可显示在菜单。默认实现都返回False。

|description(<args>)|String|返回command的描述。在菜单中使用,如果没有标题的情况下。返回None获取 默认描述。

# sublime\_plugin.TextCommand类

TextCommands每个view只初始化一次。可以通过self.view放访问当前view。

|方法|返回值|描述

I----

|run(edit, <args>)|None|command运行时调用。

|is\_enabled(<args>)|bool|如果command在当前时间可运行返回True。 默认实现都返回Flase。

|is\_visible(<args>)|bool|如果command在当前可显示在菜单。默认实现都返回False。

|description(<args>)|String|返回command的描述。在菜单中使用,如果没有标题的情况下。返回None获取 默认描述。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/api\_reference.html

## 迁移指南

## 迁移指南

#### 概述

Sublime Text 3在插件上与Sublime Text 2相比有很大的不同,大多数的插件至少都需要做少量的迁移工作。 有下面这些变化:

- Python 3.3
- Out of Process Plugins(进程插件)
- Asynchronous Events(匿名事件)
- 受限制的begin\_edit()和end\_edit()
- Zip压缩的Packages
- Importing Modules(引入模块)

#### Python 3.3

Sublime Text 3使用Python 3.3, 而Sublime Text 2使用的是Python 2.6。此外, OS X系统下,不在使用系统的Python构建工具,而使用Sublime Text自己的。Windows和Linux跟原来一样绑定到自己的版本。

#### Out of Process Plugins

插件现在运行在一个独立的进程,plugin\_host。从插件作者的角度来看没什么区别,除了plugin host崩溃不再会使主程序挂掉之外。

#### 匿名事件

在Sublime Text 2中仅有set\_timeout方法是线程安全的。在Sublime Text 3中,每个API方法都是线程安全的。另外,还有匿名事件处理器,可以更容易编写不中断的代码:

- on\_modified\_async
- on\_selection\_modified\_async
- on\_pre\_save\_async
- on\_post\_save\_async
- on\_activated\_async
- on\_deactivated\_async
- on\_new\_async
- on\_load\_async
- on\_clone\_async
- set\_timeout\_async

当编写线程代码时,需要注意在方法运行时缓冲区可能会随时改变。

# 受限制的begin\_edit()和end\_edit()

begin\_end()和end\_edit()不再是可以直接访问,除了在某些特定情况下。获取一个有效的编辑器对象的唯一方法是把你的代码放在TextCommand的一个子类里。通常,TextCommand中大部分代码可以放在begin\_edit()和end\_edit()之间进行重构,然后在这个TextCommand上调用run\_command。

这种方式可以消除空荡的Edit对象,并且确保重复命令和宏正常工作。

## Zip压缩的包

Sublime Text 3中的Packages可以直接通过.Sublime-package格式文件运行(其实就是.zip重命名的格式), 而Sublime Text 2是未zip压缩运行的。

跟大多数改变相比这不会导致什么变化,重要的一点是,你要访问packgae中的文件时需要注意。

#### Importing Modules

引入其他插件在Sublime Text 3中会更加的简单和稳定,而且可以使用规整的引入声明,例如import Default.comment将会引入Packages/Default/Comment.py

## 启动时API使用会受限制

由于plugin\_host载入是异步的,在载入时Sublime Text的 API将不可用。这就意味着你的模块里所有top-level的声明都不能调用Sublime模块的方法。在启动期间,API是休眠状态,将忽略所有调用请求。

#### 原文:

http://feliving.github.io/Sublime-Text-3-Documentation/porting\_guide.html