

Enrutamiento

Juan Carlos Cuéllar Q.

jcuellar@icesi.edu.co



AGENDA



















¿QUE ES ENRUTAR? WICESI





Proceso por el cual se llevan paquetes datagramas a una red destino.



Los enrutadores para lograr esto necesitan saber:





- Fuentes que le provean información de enrutamiento.



- Posibles rutas para alcanzar la red destino.


























```
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M -mobile, B -
                                                                        BGP
        D- EIGRP, EX - EIGRP external, o - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSP external type 1, E2 - OSPF external type 2, E-EGP
        i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * candidate default
        U- per-user static route, 0 - ODR
        T- traffic engineered route
Gateway of last resort is not set
       172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
         172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0
         172.16.2.0 is directly connected, Ethernet1
        10.1.1.0 is directly connected, Serial2
```



TIPOS DE ENRUTAMIENTO WICESI





ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

- Rutas Estáticas
- Configurado por el administrador de red
- Redes pequeñas
- Seguro



ENRUTAMIENTO DINÁMICO



- Automático ante cambios de topología
- Redes complejas







ENRUTAMIENTO ESTÁTICO















enrutamiento estático, es creado manualmente a diferencia de los protocolos dinámicos, que se intercambian las tablas de enrutamiento mediante actualizaciones periódicas.

Ventajas

Poco procesamiento del CPU

Fácil de comprender y mantener en redes pequeñas.

Fácil de configurar.

Uso de ruta por defecto, cuando no hay una mejor coincidencia en la tabla de enrutamiento.



DESVENTAJAS






Configuración y mantenimiento prolongados.



Propenso a errores en redes extensas.





No es adecuado para redes en crecimiento rápido.



Requiere de conocimiento de toda la red para su implementación.





RUTAS ESTÁTICAS
















Se debe configurar:

-Una ruta de ida (En R1 rutas a las redes de PC1 y PC2)

-Una ruta de regreso (En R2 ruta a la red de PC3)



CONFIGURACION DE UNA **RUTA ESTATICA**















Router (config) #ip route network mask

{address | interface} [distance] [permanent]

Comando que identifica la configuración de ruta ip route:

estática

Dirección IP de red o Subred destino network:

Máscara de red o subred mask:

Dirección IP del serial de entrada del siguiente address:

salto

Nombre de la interfaz de salida para llegar a la red interface:

destino

(opcional)Distancia administrativa asociada a la distance:

ruta.

(opcional) Especifica que la ruta no será removida permanent:

asi la interfaz se caiga o pase a estar shutdown.




















R1#config term

R1(config) # ip route 172.16.1.0 255.255.0.0 192.168.0.2

R1 (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.2

R2#config term

R2(config) # ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.0.1



RUTAS POR DEFECTO














Utilizadas cuando no se conoce el destino especifico.



Ejercicio






Configure las rutas estáticas necesarias para que todos los equipos respondan ping entre sí.











Preguntas a investigar próxima clase **EICESI**





¿Qué es la distancia administrativa en un protocolo de enrutamiento?



2. Como funciona RIP, cuál es su métrica y proceso de configuración.



3. Como funciona OSPF, cuál es su métrica y proceso de configuración.



4. Para la configuración de OSPF, investigar que es y como se calcula la máscara invertida (wilcard mask).

