iOS SDK 开发 FAQ_151207

目录

| 長目 | L | | 1 |
|----|---------|---|---|
| 1. | 工程 | 配置与编译相关问题 | 4 |
| | 1. 1. | 如何导入 iOS SDK? | 4 |
| | 1. 2. | 如何替换新的 iOS SDK? | 4 |
| | 1. 3. | 新建一个工程,为什么编译 demo 代码会报错? | 4 |
| | 1.4. | 为什么编译报错: "undefined symbols for armv7"或是" Undefine | d |
| | symbols | for x86_64"? | 4 |
| | 1. 5. | 如何打印 SDK 日志? | 5 |
| | 1.6. | 如何在代码中用邮件发送 log 给你们? | 5 |
| | 1.7. | 我该如何参照 demo 源码来开发自己的应用? | 5 |
| | 1.8. | 天翼 W 代码的界面层级关系是怎样的? | 5 |
| | 1. 9. | Sdk 中的回调需要应用自己开发吗? | 6 |
| | 1. 10. | 实现了回调函数但却不执行,是为什么? | 6 |
| 2. | 初始 | 计化登录相关问题 | 6 |
| | 2. 1. | 初始化 SDK 的步骤是什么? | 7 |
| | 2. 2. | AppId 和 AppKey 是从哪里获得的? | 7 |
| | 2. 3. | 设置 sdk 基础信息接口, 其中的 udid 参数是做什么用的? | 7 |
| | 2.4. | 设置 sdk 基础信息接口, 其中的 agentStr 参数是做什么用的? | 7 |
| | 2. 5. | 初始化失败:-1002 是什么原因? | 7 |
| | 2.6. | 初始化发生错误时,我需要释放 sdkobj 吗? | 8 |
| | 2.7. | 如果已经初始化成功,通过什么来判断? | 8 |
| | 2.8. | 登录的步骤是什么? | 8 |
| | 2.9. | AccountId 和 token 是做什么用的? | 8 |
| | 2. 10. | 从服务器获取的 token 怎么传入登录接口? | 8 |
| | 2.11. | 调用重注册接口 token 会改变吗? | 9 |
| | 2. 12. | 如果已经获取 token,能否再次获取? | 9 |
| | 2. 13. | 怎么知道 token 是否失效? | 9 |
| | 2. 14. | 如果已经登录成功,我需要采取措施来保持长连接吗? | 9 |
| | 2. 15. | 如果已经登录成功一个账号,需要切换另一个账号应该怎么操作? | 9 |
| | 2. 16. | 登录时报错 401 或 1007 是什么原因? | 9 |
| | 2. 17. | 登录时报错"登录失败:-1007:rtcAccount 格式非法"是什么原因?1 | 0 |
| | 2. 18. | 登录时报错 403 是什么原因?1 | 0 |
| | 2. 19. | 登录时报错 404 是什么原因?1 | 0 |
| | 2. 20. | 登录时报错[MKNetworkEngine enqueueOperation:forceReload: | |
| | Name: N | ${ m NSInternalInconsistency}$ Exception, Reason: Invalid parameter not | |
| | satisf | fying: operation != nil,是什么原因?1 | 0 |
| | 2. 21. | 怎么查询对方是否在线?1 | |
| | 2. 22. | 为什么看到对方在线但却呼不通,或是掉线后立即查询状态又显示在线? .1 | 1 |
| 3. | 通记 | f相关问题1 | 1 |

| | 3. 1. | 发起点对点音视频通话的步骤是什么? | .11 |
|----|----------|--|-----|
| | 3. 2. | 音视频编解码和分辨率参数应该如何选择? | .12 |
| | 3. 3. | Call0bj 在什么时候被创建? | .12 |
| | 3. 4. | 如何发起只接受不发送或只发送不接收的通话? | .12 |
| | 3. 5. | 发起通话时,我想发送一些应用自定义消息怎么办? | .12 |
| | 3. 6. | 可以同时发起一路以上通话吗? | |
| | 3. 7. | 只能第一次呼叫成功,此后就再也无法呼通,是什么原因? | .13 |
| | 3. 8. | 收不到来电, log 报错" onNewCall, error:New Call Not allowed" | 是 |
| | 什么原因 |]? | .13 |
| | 3. 9. | 进不去 onCallBack 回调, log 报 | 错 |
| | "[onCa] | llEvent]SDKOBJ:onCallEvent,error:EC PARAM WRONG",是什么原因? | .13 |
| | 3. 10. | 点对点只能 A 呼叫 B 成功, B 呼叫 A 无法呼通, 是什么原因? | .13 |
| | 3. 11. | 发起呼叫时提示"创建呼叫失败:-1002"是什么原因? | .13 |
| | 3. 12. | 发起呼叫时提示 403 错误是什么原因? | |
| | 3. 13. | 发起呼叫时提示 404 错误是什么原因? | |
| | 3. 14. | 发起呼叫时提示 480 错误是什么原因? | |
| | 3. 15. | 发起呼叫时提示 408 错误是什么原因? | |
| | 3. 16. | 发起呼叫时提示 603 错误是什么原因? | .14 |
| | 3. 17. | 发起呼叫时提示 487 错误是什么原因? | .14 |
| | 3. 18. | 发起呼叫时提示 488 错误是什么原因? | .14 |
| | 3. 19. | -(int)onCallIncoming: (NSDictionary*)param | |
| | withNew(| CallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj | .14 |
| | 3. 20. | 我想开发收到来电后自动接听功能,但是无法正常接通? | .15 |
| | 3. 21. | 收到来电后,如何获取来电号码? | |
| | 3. 22. | 收到来电后,如何判断是语音呼叫还是视频呼叫? | .15 |
| | 3. 23. | -(int)onCallMediaCreated:(int)code callObj:(CallObj*)callObj | |
| | 3. 24. | KEY CALL TYPE 和 callobj. CallMedia 有什么区别? | |
| | 3. 25. | 如何设置通话声音或来电铃声为听筒或扬声器? | .16 |
| | 3. 26. | 终端本地采集的视频以及对端发来的图像是怎么显示到界面上的? | .16 |
| | 3. 27. | 调用设置视频窗口接口: | .16 |
| | 3. 28. | 我希望当本地终端横屏旋转时,对方看到的视频画面仍然保持正常方向,要 | 更如 |
| | 何实现? | | .17 |
| | 3. 29. | 我的应用支持横屏界面,但是当横屏通话时,本地窗口看到的画面旋转了, | 要 |
| | 如何解决 | 1? | .17 |
| | 3. 30. | 交换本地和远端的视频窗口要怎么实现? | .17 |
| | 3. 31. | 调用录像接口应用卡死,要如何解决? | .18 |
| | 3. 32. | 在 arm64 模式下编译报错,要如何解决? | .18 |
| | 3. 33. | 如何与浏览器互通? | .18 |
| | 3. 34. | 通话建立后,如何获取通话时长? | .18 |
| 4. | 多人 | 、会话相关问题 | .18 |
| | 4. 1. | 多人会话都有哪几种业务类型? | .18 |
| | 4. 2. | 创建多人会话的流程是怎么样的? | .19 |
| | 4. 3. | 创建多人会话,我想发送一些应用自定义消息怎么办? | .19 |
| | 4.4. | -(int)onGroupCreate:(NSDictionary*)param | |
| | | | |

| | withNew | CallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj1 | .9 |
|----|---------|--|----|
| | 4. 5. | -(int)onGroupResponse:(NSDictionary*)result grp0bj:(Call0bj*)grp0b | ij |
| | | 20 | |
| | 4. 6. | 收到多人来电后,如何知道是音频还是视频?2 | 20 |
| | 4.7. | 多人语音会话时,为什么 callobj. CallMedia 值为 1,表示视频类型?2 | 20 |
| | 4.8. | 建立多人会话后,回调返回 reason = "Member already exists in other | er |
| | meeting | s"是什么原因?2 | 20 |
| | 4. 9. | 建立多人会话后,如何区分创建者和普通成员?2 | 1 |
| | 4. 10. | 多人成员列表和会议列表有什么区别?2 | 1 |
| | 4.11. | 建立多人会话后,SDK 会自动返回成员列表吗?2 | 12 |
| 5. | 后台 | 计长连接保持与网络切换相关问题2 | 1 |
| | 5. 1. | 手机在 home 或锁屏状态下,如何保证能收到来电?2 | 1 |
| | 5. 2. | 我在 home 或锁屏状态下,可以重连成功,但还是收不到来电是什么原因? 2 | 22 |
| | 5. 3. | 应用回到 home 或锁屏一段时间后,如果有来电通知,点击通知进入应用时员 | 崩 |
| | 溃,要怎 | 5么解决?2 | 23 |
| | 5. 4. | 视频通话过程中,按下锁屏键或 home 键,就没有声音了是什么原因?2 | 23 |
| | 5. 5. | 如果长连接失败,我需要主动发起一次登录刷新操作吗?2 | 23 |
| | 5. 6. | 如何保证在网络恢复或切换的情况下自动重连?2 | 23 |
| | 5. 7. | 我发起呼叫后,长时间收不到回调信息,是怎么回事? | 23 |
| | 5. 8. | 通话过程中,如果一方网络断开,另一方需要多长时间感知? | 24 |
| | 5. 9. | 如何在网络状态不好的情况下提示信息?2 | 24 |
| | | | |

1. 工程配置与编译相关问题

1.1. 如何导入 iOS SDK?

获取最新版 SDK 的压缩包并解压, sdk 下包含 inc 和 lib 两个文件夹, 其中 inc 文件夹下包含 3 个头文件 sdkerrorcode.h, sdkkey.h, sdkobj.h 及一个 mknetwork 文件夹, lib 文件夹下包含一个库文件 libtyrtcsdk.a。

第一步:将 sdk 文件夹合并到本地工程文件下。

第二步:在 Xcode 中右键点击工程根目录,选择 Add Files to,选择指向 sdk 文件夹的路径,点击 OK,头文件即导入成功。

第三步: 左键点击工程根目录,在 Build Phases 中选择 Link Binary With Libraries,添加 libtyrtcsdk.a 文件,库文件即导入成功。

1.2. 如何替换新的 iOS SDK?

请将新版本的 SDK 覆盖旧版本即可,请避免将工程的 Header Search Paths 和 Library Search Paths 指向多个 SDK 路径,容易发生冲突。

1.3. 新建一个工程,为什么编译 demo 代码会报错?

Demo 源码是可以正常编译运行的,如果在新建的工程上报错,请与 demo 的工程配置进行比对,可能是以下几个原因引起:

- 1) SDK 头文件 inc 和库文件 lib 是否已导入工程。
- 2) Header Search Paths 和 Library Search Paths 是否指向正确的路径。
- 3) 动态库和框架(Build Phases—Link Binary With Library)是否已导入工程。
- 4) 预编译宏(Preprocessor Macros)是否配置。
- 5) plist 文件是否配置,且开启 required background modes。
- 6) 是否是真机编译运行。
- 7) Deployment Target 选择 7.0 及以上的开发者,请将 libstdc++. dylib 替换为 libstdc++6.0.9. dylib。
- 1.4. 为什么编译报错: "undefined symbols for armv7"或是" Undefined

symbols for x86_64"?

如果 Deployment Target 设置为 7.0 及以上,请将 Link Binary With Library 中的 libstdc++. dylib 替换为 libstdc++6.0.9. dylib,如果使用 7.0 以下,则使用 libstdc++. dylib。也有可能是使用模拟器引起错误,请连接真机运行。

1.5. 如何打印 SDK 日志?

- 1)应用启动时,在
- (BOOL) application: (UIApplication *) application didFinishLaunc hingWithOptions: (NSDictionary *) launchOptions

中调用 initCWDebugLog()进行日志初始化,SDK 初始化成功后,日志就会打印到 cwlog.txt 中,log 保存最近的 500k 内容,同时也会在控制台显示。

- 2) 可通过 iFunBox 软件进行日志查看,软件在天翼 RTC 开发者支持群里可以下载,日志路径为:应用文件夹->tmp->cwlog.txt。
- 3) 也可以通过邮件来发送 log 给我们。

1.6. 如何在代码中用邮件发送 log 给你们?

请参考 vv 源码,在应用中添加-(void)displayComposerSheet 和-(void)launchMailAppOnDevice 方法,由于iOS 发送邮件功能需要依赖应用层开启MFMailComposeViewController,因此需要在应用层实现。

1.7. 我该如何参照 demo 源码来开发自己的应用?

demo 只用于演示接口的调用方法,部分代码不适合简单拷贝,例如获取 token 的操作等。请开发者们首先阅读接口说明文档,注意接口参数的含义,开发时请根据应用需求进行参数构造,不要直接拷贝 demo 源码,以免造成不必要的错误。

实例工程分为 TYRTC_DEMO 和 TYRTC_天翼 VV 两个。TYRTC_DEMO 用于理解 sdk 接口的使用方法。TYRTC 天翼 VV 用于理解界面跳转方法。

1.8. 天翼 W 代码的界面层级关系是怎样的?

若应用中含有多个 ViewController, 可以参考天翼 VV 的层级关系来开发。

应用启动时创建 navController 和 viewController, window 下挂 navController,作为根节点。navController 下挂 viewController,viewController 里管理所有的 RTC 回调和通话相关事件监听。应用启动时进入 viewController,并在 viewDidLoad 中显示登录界面,同时创建 tabBarController,tabBarController 下挂三个 naviController,分别管理好友、群组和设置。登录成功后 present tabBarController。 callingview 管理来电和通话界面,与 tabBarController属于平级关系,来电时 present callingview,同时 dismiss tabBarController。通话结束后 dismiss callingview,同时 present tabBarController。

不同 ViewController 之间的消息可以通过[[NSNotificationCenter defaultCenter] postNotificationName 来传递。

1.9. Sdk 中的回调需要应用自己开发吗?

回调都需要应用层来实现,如果不用某个回调功能,可以只写一个空的函数体,防止编译时报找不到回调的警告。

1.10. 实现了回调函数但却不执行,是为什么?

- 1) 请将回调函数放在主线程执行,并检查 interface 的定义中是否声明了 SdkObjCallBackProtocol, AccObjCallBackProtocol, CallObjCallBackProtocol 协议。
- 2) 请注意是否调用了 setDelegate 接口设置回调代理。
- 3) 请注意不要在多个 interface 中定义 Sdk0bj、Acc0bj 和 Call0bj,并且不要同时创建多个指针,以免造成回调代理指向不清。
- 4) 若报错"unrecognized selector",请注意回调所在的 ViewController 是否已创建。
- 5) 若使用 onRecvEvent 监听事件,请注意监听所在的 ViewController 是否已创建。

2. 初始化登录相关问题

2.1. 初始化 SDK 的步骤是什么?

- 1) 调用-(id) init 接口初始化 sdkobj 对象;
- 2) 设置回调代理:
- 3) 调用
- -(int)setSdkAgent:(NSString*)agentStr

terminalType: (NSString*) terminal UDID: (NSString*) udid appID: (NSString*) appId appKey: (NSString*) appKey 接口设置 sdk 基础信

息;

4) 调用-(int)doNavigation:(NSString*)address 接口获取服务器地址, 并实现服务器地址结果回调接口-(void)onNavigationResp:(int)code error:(NSString*)error;

5) 设置音视频编解码、视频分辨率(可缺省);

2.2. AppId 和 AppKey 是从哪里获得的?

在RTC 开放者门户或者集成RTC 能力的开放平台门户上注册开发者资料,提交并接受平台审核,审核通过将成为开发者并获得开发者帐号。系统将自动分配 AppId 和 AppKey。demo 中的 AppId 和 AppKey 只用于测试,不可用于应用的正式发布使用,为避免应用功能无法正常使用,请申请正式的 AppId 和 AppKey。

2.3. 设置 sdk 基础信息接口, 其中的 udid 参数是做什么用的?

用于提供给 SDK 的,需要一个应用安装期间一直不变的字符串,由应用层生成,传递给 SDK, SDK 无法保证自己生成的唯一性。

2.4. 设置 sdk 基础信息接口,其中的 agentStr 参数是做什么用的?

由应用自定义,标识应用信息,可以定义为应用名称。会发给服务器,这样可以看出基本的终端信息,方便服务器管理应用以及 log 查看。

- 2.5. 初始化失败:-1002 是什么原因?
 - -1002 表示网络断开,请检查网络连接,然后重新尝试初始化。如果提示其

他初始化失败错误,请确保网络连接正常,并且 sdkobj 初始化成功,appID、appKey、address 参数传入正确。

2.6. 初始化发生错误时,我需要释放 sdkob j 吗?

如果获取服务器地址时提示初始化失败,需要首先将 sdkobj 释放掉,再重新发起初始化操作。当 sdkobj 销毁后,其他所有接口都无法使用了。只有 sdkobj 初始化成功后才能创建 accobj, 只有 accobj 创建成功后才能创建 callobj。如果 sdkobj 初始化成功后,创建 accobj或 callobj失败,此时不需要释放 sdkobj,只需重新创建 accobj或 callobj即可。

2.7. 如果已经初始化成功,通过什么来判断?

-(B00L) is Init 0k 接口表示 SDK 已初始化,在初始化成功的情况下,请不要 频繁反复再次初始化,要通过此接口进行判断。

2.8. 登录的步骤是什么?

- 1) 确保已完成 sdkob j 的初始化工作, 获取服务器地址成功;
- 2) 调用-(id) init 接口初始化 accobj 对象;
- 3) 设置回调代理;
- 4) 调用-(int)bindSdk0bj:(Sdk0bj*)sdk0bj 接口,将 accobj 对象绑定到已初始化的 sdkobj 对象;
- 5) 获取 token, 实现获取 token 结果回调函数;
- 6) 调用-(int)doAccRegister:(NSDictionary*)infoDic 接口进行帐号注册登录。

2.9. AccountId 和 token 是做什么用的?

鉴权用,平台通过用户的 Account Id 发送 token,从而允许用户通过平台进行呼叫。

2.10. 从服务器获取的 token 怎么传入登录接口?

请开发者们开发应用时不要简单复制 demo 的获取 token 代码,不要调用
-(int)getToken: (NSString*)accId andType: (SDK_ACCTYPE)accType
andGrant: (NSString*)grant andAuthType(SDK_ACC_AUTH_TYPE)authType
接口来获取 token,而是要通过服务器来获取 token。

然后将服务器返回的 capabilityToken 和 rtcaccountID 一并传入到
-(int)doAccRegister:(NSDictionary*)infoDic 接口。rtcaccountID 格式为账
号类型-账号~appid~终端类型@chinartc.com。

2.11. 调用重注册接口 token 会改变吗?

如果已经成功获取 token 并登录,再调用-(int)doRegisterRefresh 来刷新注册, token 是不会变的。

2.12. 如果已经获取 token, 能否再次获取?

请应用层做好 token 的缓存管理,禁止频繁重复获取 token,除非 token 失效才需要重新获取。因此需要通过-(BOOL)isRegisted 接口来判断,如果已登录成功,只能调用-(int)doRegisterRefresh 接口来刷新注册,而不要反复获取 token。

2.13. 怎么知道 token 是否失效?

回调结果返回 403 的提示,就表示 token 失效,此时需要重新获取新的 token 注册。如果同一账号、同一终端类型的用户互踢下线,被踢的用户会返回 403。

- 2.14. 如果已经登录成功,我需要采取措施来保持长连接吗? SDK 内部有长连接机制,具体实现方法请见 5.1。
- 2.15. 如果已经登录成功一个账号,需要切换另一个账号应该怎么操作? 首先将当前账号注销,释放 accobj, 然后再发起新的登录操作。

2.16. 登录时报错 401 或 1007 是什么原因?

appid, appkey 有误,请检查申请的 appid 和 appkey 是否可用。若提示其他 登录失败错误,请确保网络连接正常,初始化 SDK 成功。然后将 accobj 注销释 放掉,重新进行登录操作。

- 2.17. 登录时报错"登录失败:-1007:rtcAccount 格式非法"是什么原因? 账号不可包含"~"、空格、中文字符。
- 2.18. 登录时报错 403 是什么原因?

403 表示 token 认证失败, 原因有以下几种:

- 1) 终端 A 从平台获取 token 后,缓存 token;接着其他终端或同一个终端用相同的账号再次从平台获取了新的 token;此时终端 A 的 token 就会失效,出现认证失败的情况。
- 2) 当账号从平台获取的 token 过期时,也会导致认证失败,返回 403 错误码。这属于正常情况,只需要该账号重新从平台获取新的 token 即可。
- 2.19. 登录时报错 404 是什么原因?

404 表示账号不存在,原因有以下几种:

- 1) 该账号登录时使用的 token 是其他账号获取并缓存的。因此,该账号和 其使用的 token 并不匹配,如果此时该账号又未在平台注册过,就会返回 404。
- 2) token 不是由终端获取的, rest 请求构造的账号和登录接口使用的账号不一致, 而登录接口使用的账号可能并没有注册过, 因此也会出现上述问题。 遇到这种情况, 需要开发者使用该账号进行注册并重新获取 token 即可。
- 2.20. 登录时报错[MKNetworkEngine enqueueOperation:forceReload:]
 Name: NSInternalInconsistencyException, Reason: Invalid par
 ameter not satisfying: operation != nil, 是什么原因?

可能是获取服务器地址失败,请检查 setSdkAgent 和 doNavigation 接口的传入参数是否正确,并确认获取服务器地址是否成功。需要在成功返回回调结果后再获取 token,请不要在尚未返回初始化回调结果时就立即发起登录操作。

- 2.21. 怎么查询对方是否在线?
 - 1) 调用
- -(int)doAccStatusQuery:(NSString*)accIds andSearchFlag:(SDK_ACC_SEARCH_FLAG)flag 接口发起查询请求;
 - 2) 请求结果上报至
- -(int)onAccStatusQueryResponse:(NSDictionary*)result accObj:(AccObj*)accObj 回调接口。
 - 3) 在回调中调用
- -(NSString*)getUserStatus:(NSDictionary*)dic online:(int*)online atIndex:(int)index 接口获取回调结果,online 参数返回是否在线。
- 2.22. 为什么看到对方在线但却呼不通,或是掉线后立即查询状态又显示在线? 服务器每隔几分钟会刷新一次用户状态,可等待服务器刷新状态之后再操作。

3. 通话相关问题

- 3.1. 发起点对点音视频通话的步骤是什么?
 - 1) 确保已完成 sdkob j 的初始化工作,获取服务器地址成功;
 - 2) 确保已完成 accobi 的初始化工作, 登录成功;
 - 3) 调用-(id)init 接口初始化 callobi 对象:
 - 4) 设置回调代理;
 - 5) 调用-(int)bindAcc:(AccObj*)accObj 接口,将 callobj 对象绑定到 accobj 对象,若是作为被叫收到来电则跳过此步骤;
 - 6) 调用-(int)doMakeCall:(NSDictionary*)param 接口发起呼叫,若是作为被叫收到来电则跳过此步骤;
 - 7) 若作为被叫收到来电,则在
 - -(int) onCallIncoming: (NSDictionary*) param
 - withNewCallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj 回调中 弹出来电界面或通知,然后接听来电;

- 8) 媒体建立成功后,在-(int)onCallMediaCreated:(int)code callObj:(CallObj*)callObj回调中,调用
- -(int)doSetCallVideoWindow:(IOSDisplay*)remoteVideoWindow localVideoWindow:(void*)localVideoWindow 设置视频通话窗口;
- 9) 实现呼叫事件回调函数-(int)onCallBack(SDK_CALLBACK_TYPE)type code:(int)code callObj:(CallObj*)callObj。

3.2. 音视频编解码和分辨率参数应该如何选择?

请根据应用自己的需求进行设置,QCIF(176*144)为流畅,CIF(352*288)为标清,4CIF(704*576)为高清,此外也可以设置其它分辨率格式。若应用层不进行设置则采用默认配置,根据网络情况进行自适应匹配。另外,由于设备原因,在iPhone4s和iPad3上,分辨率会低于4CIF,SDK已经做了适配。

3.3. Cal10bj 在什么时候被创建?

主动发起点对点或多人通话之前、收到点对点或多人来电时会被创建。

3.4. 如何发起只接受不发送或只发送不接收的通话?

这种通话为单通模式,发起通话时向 KEY_CALL_TYPE 参数传入单通类型即可,AUDIO_CALL_RECVONLY 表示只接收语音,VIDEO_CALL_RECVONLY 表示只接收语音和视频,AUDIO_CALL_SENDONLY 表示只发送语音,VIDEO_CALL_SENDONLY 表示只发送视频。

3.5. 发起通话时,我想发送一些应用自定义消息怎么办?

-(int)doMakeCall:(NSDictionary*)param 接口参数提供了自定义消息关键字"ci",用于发送应用自定义的字符串,格式要求不可包含逗号。若含有多个信息,可用分号隔开,被叫收到来电后应用层再进行解析。

3.6. 可以同时发起一路以上通话吗?

暂不支持呼叫保持两路及以上通话, 所以有来电时不能再去呼叫, 呼叫时有

新的来电要拒接。通话中时如果接听 sim 卡来电或者去拨打传统电话,建议将当前通话挂断。

3.7. 只能第一次呼叫成功,此后就再也无法呼通,是什么原因?

上一次呼叫或通话结束后,请检查是否将第一次呼叫前创建的 callobj 进行释放,即:

```
if (mCallObj) {
   [mCallObj doHangupCall];
   [mCallObj release];
   mCallObj = nil;
}
```

在第一个呼叫未释放前切忌进行第二次呼叫, 否则 doMakeCall 会返回 1005 错误码。

3.8. 收不到来电, log 报错" onNewCall, error:New Call Not allowed" 是什么原因?

上一次呼叫或通话结束后,请检查是否将上一个 callob j 进行释放。

3.9. 进 不 去 onCallBack 回 调 , log 报 错 "[onCallEvent]SDKOBJ:onCallEvent, error:EC_PARAM_WRONG",是什么原因?

请确定是否给 callobj 设置回调代理[mCallObj setDelegate:self], 若不设置代理,将无法调用回调函数。

- 3.10. 点对点只能 A 呼叫 B 成功, B 呼叫 A 无法呼通, 是什么原因? 请检查呼叫失败的错误码, 跟两方账号状态和网络原因有关。
- 3.11. 发起呼叫时提示"创建呼叫失败:-1002"是什么原因? 参数传入错误,请对比接口参数的定义。如果接口返回 EC_LOST_KEY 说明缺

少参数。

- 3.12. 发起呼叫时提示 403 错误是什么原因? token 失效, 需要重新获取 token。
- 3.13. 发起呼叫时提示 404 错误是什么原因?

账 号 不 存 在 。 请 检 查 账 号 体 系 是 否 正 确 , 格 式 形 如 $10-18901012345^{1}23^{1}$ Phone。并确保主被叫的 appid 一致。

- 3.14. 发起呼叫时提示 480 错误是什么原因? 对方未在线,或网络异常断开了一段时间。请检查对方在线状态和网络状态。
- 3.15. 发起呼叫时提示 408 错误是什么原因? 请求服务器超时或被叫方网络异常。请检查本地和对方网络状态。
- 3.16. 发起呼叫时提示 603 错误是什么原因? 发起呼叫后被叫挂断,或是收到来电后主叫网络断开。
- 3.17. 发起呼叫时提示 487 错误是什么原因?

发起呼叫后被叫网络断开,或是通话过程中对端挂断,或是收到来电后主叫挂断。通话相关错误除 403 之外只要给出用户语音或界面提示即可,用户可继续下一次呼叫。

3.18. 发起呼叫时提示 488 错误是什么原因?

错误代码 488 表示媒体协商失败,比如主叫创建了一个 VIDEO 类型的通话,而被叫以 AUDIO_VIDEO 的方式接听,就会引起 488。

3. 19. -(int) onCallIncoming: (NSDictionary*) param
withNewCallObj: (CallObj*) newCallObj accObj: (AccObj*) accObj

-(int)onCallBack(SDK CALLBACK TYPE)type code:(int)code

callObj: (CallObj*) callObj

这两个回调的区别是什么?

onCallIncoming 只在有来电时触发,仅限于点对点呼叫,应用可以在这里弹出来电界面或来电通知。onCallBack 指在收到服务器返回的呼叫事件时触发,多人情况下也会进入,由 type 参数区分事件,应用可以根据不同的事件进行相应的错误提示或音效提示,呼叫事件包括:

- 1) 通话挂断: type=0, 通话中被对方挂断时触发。
- 2) 连接失败: type=1,作为主叫,发起呼叫时对方拒接或对方掉线时触发。 作为被叫,对方挂断或掉线时触发。通话过程中任意一方掉线时触发。
- 3) 呼叫取消: type=2, 多终端登录场景下, 另一端接听后, 会收到此消息。
- 4) 呼叫被接听: type=3, 作为主叫,发起的呼叫被接听时触发。
- 5) 正在呼叫中: type=4, 作为主叫, 发起呼叫时触发。

3.20. 我想开发收到来电后自动接听功能, 但是无法正常接通?

请勿在来电的线程里执行接听,因为会造成来电和接听线程死锁。可以在

-(int) onCallIncoming: (NSDictionary*) param

withNewCallObj: (CallObj*) newCallObj accObj: (AccObj*) accObj 回调里抛通知,然后在主线程中监听通知,当监听到通知后,延时 0.1s 执行 doAcceptCall。

3.21. 收到来电后,如何获取来电号码?

由 onCallIncoming 回调接口的 param 参数返回,获取方法: NSString* uri = [param objectForKey: KEY_CALLER]; uri 格式形如 10-18901012345~123~Phone。

3.22. 收到来电后,如何判断是语音呼叫还是视频呼叫?

通过 KEY_CALL_TYPE 来 判 断 , 目 前 有 六 种 类 型 ,AUDIO_CALL/VIDEO_CALL/AUDIO_CALL_RECVONLY/
VIDEO CALL RECVONLY/AUDIO CALL SENDONLY/VIDEO CALL SENDONLY。

3.23. -(int)onCallMediaCreated:(int)code callObj:(CallObj*)callObj 在什么时候回调?

当建立点对点音/视频通话,或多人音/视频会话,被叫方接听成功后,会进入此回调。点对点情况下可根据 callobj. CallMedia 来区分是音频还是视频。注意,在多人情况下虽然会进入此回调,但是 CallMedia 始终返回视频类型,需要应用层通过会议类型判断是音频还是视频会议。

3.24. KEY_CALL_TYPE 和 callobj. CallMedia 有什么区别?

CallMedia 只能区分音频和视频两种媒体类型,通常用于需要调用视频类接口时来判断是音频通话还是视频通话。而 KEY CALL TYPE 的种类更多。

3.25. 如何设置通话声音或来电铃声为听筒或扬声器? 调用设置音频设备接口:

-(int)doSwitchAudioDevice:(SDK_AUDIO_OUTPUT_DEVICE)newAudioDevice;可在发起呼叫后、收到来电后、接听后进行设置。

3.26. 终端本地采集的视频以及对端发来的图像是怎么显示到界面上的?

请将本地窗口定义为 UIView*类型,远端窗口定义为 IOSDisplay*类型,然后通过@"lvideo"和"rvideo"关键字传递到主线程,并在媒体建立成功后,即在:

- -(int)onCallMediaCreated:(int)code callObj:(CallObj*)callObj 回调中调用:
- -(int)doSetCallVideoWindow:(IOSDisplay*)remoteVideoWindow localVideoWindow:(void*)localVideoWindow 接口,将图像窗口指针传给 SDK,即可进行显示。

3.27. 调用设置视频窗口接口:

-(int)doSetCallVideoWindow:(IOSDisplay*)remoteVideoWindow

localVideoWindow:(void*)localVideoWindow 时报错?错误信息:
[UIView startRendering:]: unrecognized selector sent to instance
0x177765f0。

如果第一个参数传入的是一个 UIView 类型, 那么 UIView 是没有 startRendering: 方法的, 请确保传入 IOSDisplay*类型的参数。

3.28. 我希望当本地终端横屏旋转时,对方看到的视频画面仍然保持正常方向, 要如何实现?

请参考 demo 源码中的-(void) setMotionStatus: (BOOL) doStart 方法,通过发起"MOTIONCHECK_NOTIFY"将设备的旋转角度"rotation"关键字键值传入SDK中,SDK会根据传入的旋转角度调整对端收到的视频画面。

3.29. 我的应用支持横屏界面,但是当横屏通话时,本地窗口看到的画面旋转了, 要如何解决?

如果通话时为横屏界面,由于摄像头没有旋转,那么本地窗口看到的人体会顺时针旋转 90 度,所以需将图像窗口顺时针旋转 270 度,也就是将窗口的transform 属 性 设 置 为 CGAffineTransformMakeRotation(degreeTOradians(270)),就可以正常显示。

- 3.30. 交换本地和远端的视频窗口要怎么实现?
 - 1) 由于remoteVideoWindow和localVideoWindow窗口指针在建立起通话时就已经创建,因此交换窗口时无需重新创建,只需修改窗口的 frame 大小和位置即可。触发交换窗口之后,首先修改窗口的 frame 大小和位置,然后向主线程发起一个交换窗口事件(例如定义为 MSG SWITCH VIDEO)。
 - 2) 当监听到 MSG_SWITCH_VIDEO 事件时,首先调用 doChangeView 接口,作用是释放摄像头并重新加载,以保证 SDK 能够按照新设置的 frame 大小来捕获视频图像。然后在监听中延迟 0.1s 执行:
 - -(int)doSetCallVideoWindow:(IOSDisplay*)remoteVideoWindow localVideoWindow:(void*)localVideoWindow接口,将本地和远端窗口指

针重新传入 SDK。

3.31. 调用录像接口应用卡死,要如何解决?

保存录像是有一定时间等待的,请将录像放在其他线程,以防死锁。

3.32. 在 arm64 模式下编译报错, 要如何解决?

请将本地窗口指针和远端窗口指针定义为 long long 类型进行传递。

3.33. 如何与浏览器互通?

调用 -(int) doAccRegister: (NSDictionary*) infoDic 接口时,需要传入"KEY_ACC_SRTP"键,值为 2,表示支持浏览器。如果手机与手机互通,则需要去掉这一键值对。

3.34. 通话建立后,如何获取通话时长?

Callobj的 getCallDuration接口返回通话时长,格式为time_t类型。此外,sdk 还提供了cpuUseage 和 usedMemory 方法来获取cpu 和内存情况。

4. 多人会话相关问题

- 4.1. 多人会话都有哪几种业务类型?
- 1) 多人语音群聊(群聊模式): 会话建立后,任何成员都可以发言,并且可以 听到其他成员的发言,不需要抢麦。
- 2) 多人语音对讲(对讲机模式):会话建立后,所有成员默认为禁言状态,听不到彼此的语音,需要抢麦才可以发言。当一个成员抢麦成功后,可以发言,并且其他成员可以听到发言。此时,其他成员继续抢麦将不会成功,需要第一个成员释麦后,其他成员才可继续抢麦。
- 3) 多人两方语音(主持人模式):会话建立后,发起方是非禁言状态,视为主持人,其他成员为禁言状态,但可以听到主持人的发言。主持人给麦给某个成员,并且同时只能给一个成员拿到麦,然后该成员才可以发言,其他成员可以听到该成员的发言。如果要给麦到另一成员,需要先收回上一成员的麦

克,再进行下一次给麦。

- 4) 多人语音微直播(微直播模式): 会话建立后,发起方是非禁言状态,视为直播方,其他成员为禁言状态,可以听到直播方的发言。没有抢麦收麦。
- 5) 多人视频群聊: 同多人语音群聊,增加了视频图像。
- 6) 多人视频对讲: 同多人视频对讲, 增加了视频图像。
- 7) 多人两方视频: 同多人两方语音,增加了视频图像。
- 8) 多人视频微直播: 同多人语音微直播, 增加了视频图像。

4.2. 创建多人会话的流程是怎么样的?

创建者调用发起多人会话接口,之后会作为被叫收到平台的来电消息,进入-(int)onGroupCreate:(NSDictionary*)param

withNewCallObj: (CallObj*) newCallObj accObj: (AccObj*) accObj 回调中。收到来电后,创建者需要自动触发接听,而其他普通成员则可以手动接听,具体根据应用需求来自定义。只有创建者先自动接听,其他成员才能收到来电。

4.3. 创建多人会话,我想发送一些应用自定义消息怎么办?

可通过发起多人会话接口的 gvcname 参数传入,若包含多个自定义信息,可用冒号隔开一并传送,然后在多人来电回调中进行解析。

4.4. - (int) on Group Create: (NSDictionary*) param

withNewCallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj 和

-(int) onCallIncoming: (NSDictionary*) param

withNewCallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj 两个回调的区别是什么?

onGroupCreate 只有在多人会话来电的时候会进入,onCallIncoming 只有在点对点呼叫来电的时候会进入。并且参数有所不同,onGroupCreate 的回调参数 param 包括"callId"、"gvctype"、"gvcname"、"isgrpcreator",onCallIncoming 的回调参数 param 包括"call. type"、"call. er"、"ci"。

4.5. -(int)onGroupResponse:(NSDictionary*)result

grp0bj: (Cal10bj*) grp0bj

和

-(int)onNotifyMessage:(NSDictionary*)result

acc0bj:(Acc0bj*)acc0bj两个回调的区别是什么?

onGroupResponse 只有在终端主动发起多人业务后触发,业务包括:发起多 人会话、获取成员列表、邀请成员、提出成员、主动加入会议、关闭会议、操作 管 理 视 频 画 面 即 所 有 麦 克 调 用 -(int)groupCall:(int)action param:(NSDictionary*)param 接口的操作,都 会在这个回调中返回结果。返回的 result 内容为请求结果, 其中"action" 字 段区分了请求类型。点对点情况下是不会触发的。

onNotifyMessage 在点对点和多人情况下都有可能触发,触发条件可以是: 多人成员状态发生变化、多人成员异常掉线、进行获取会议列表操作、同一号码 在多终端类型登录、同一账号在不同设备登录被踢下线。

4.6. 收到多人来电后,如何知道是音频还是视频?

param 参数中的 KEY_GRP_TYPE 字段会返回会话类型,具体取值见 SDK_GROUP_TYPE 的定义。通过会话类型判断是音频还是视频,值<20 为语音会话,值>=20 为视频会话。

4.7. 多人语音会话时,为什么 callobj. CallMedia 值为 1,表示视频类型?

多人会话业务下,无论发起的是语音还是视频会话,平台返回的callobj. CallMedia始终为1。需要通过SDK_GROUP_TYPE来判断是语音还是视频,值<20为语音会话,值>=20为视频会话。

4.8. 建立多人会话后,回调返回 reason = "Member already exists in other meetings"是什么原因?

上一次会话没有正常结束,比如由于断网导致退出会议,因此平台认为该账

号仍处在会议中,等待几秒后平台刷新状态后再呼叫即可。

4.9. 建立多人会话后,如何区分创建者和普通成员?

接通多人会话后,在-(int)onNotifyMessage:(NSDictionary*)result acc0bj:(Acc0bj*)acc0bj回调中,第一次收到result消息时,调用获取成员列表接口,用获得的"role"来区分,0表示普通成员,1表示主持人。

也 可 以 在 -(int)onGroupCreate:(NSDictionary*)param withNewCallObj:(CallObj*)newCallObj accObj:(AccObj*)accObj 回调中,获取 param 中的 KEY_GRP_ISCREATOR 键值,0表示普通成员,1表示主持人。

4.10. 多人成员列表和会议列表有什么区别?

多人获取列表接口有两种:

- 1)会议列表,是指当前同一个 appid 内正在进行的会议。接口是-(int)getGroupList(NSDictionary*)param,结果返回至 onNotifyMessage。
- 2)成员列表,是指某个 callid 会议下的成员列表。接口是-(int)groupCall:(int)action param:(NSDictionary*)param,结果返回至onGroupResponse。

4.11. 建立多人会话后, SDK 会自动返回成员列表吗?

自己加入会议时,SDK 内部会自动获取一次成员列表,结果返回至 onNotifyMessage 回调,返回结构与主动调用获取成员列表接口获得的结果一致。 此后应用若需要刷新列表,则需要应用层自己调用获取成员列表接口。

5. 后台长连接保持与网络切换相关问题

5.1. 手机在 home 或锁屏状态下,如何保证能收到来电?

SDK 内部采用了长连接措施,保证应用不在前台运行时仍能保持登录状态并收到来电。应用层需要添加以下配置和代码来开启长连接机制:

1) 在 plist 文件中配置 required background modes 一项,加入
App plays audio or streams audio/video using AirPlay 和

App provides Voice over IP services.

- 2) 在 -(void)applicationDidEnterBackground: (UIApplication*)application中,使用
 - -(BOOL) setKeepAliveTimeout: (NSTimeInterval) timeout handler: (void (^) (void)) keepAliveHandler 函数来设置定时,作用是将应用托管给系统,每隔 timeout (设置为 600s) 时间唤醒一次应用,来 执 行 [mSDKObj onAppEnterBackground] 接 口 , SDK 的 onAppEnterBackground 接口内部会进行长连接保持。

注意,只有在 sdkobj和 accobj都初始化成功后,才可开启长连接,成功开启后,在程序的整个生命周期内有效,也就是在应用回到前台的情况下,依然保持每隔 600s 进行一次长连接。长连接的成功或失败结果会通过-(int)onRegisterResponse:(NSDictionary*)result acc0bj:(Acc0bj*)acc0bj回调返回。

收到来电消息时,应用可创建本地通知 makeNotification 来弹出来电通知。

5.2. 我在 home 或锁屏状态下,可以重连成功,但还是收不到来电是什么原因? iOS 8.0 之后的系统需要在应用启动时添加注册本地推送的代码,如下:

if ([UIApplication

instancesRespondToSelector:@selector(registerUserNotificationSettings
:)]&&[[[UIDevice currentDevice]systemVersion]floatValue]>=8.0)

[[UIApplication

{

sharedApplication

registerUserNotificationSettings:[UIUserNotificationSettings
settingsForTypes:UIUserNotificationTypeAlert|UIUserNotificationTypeBa
dge|UIUserNotificationTypeSound categories:nil]];

用户打开应用,选择允许通知后,可在"设置-通知",进入应用查看,此时"允许通知"应为开启状态,才能够接收来电通知。

5.3. 应用回到 home 或锁屏一段时间后,如果有来电通知,点击通知进入应用时崩溃,要怎么解决?

请在 - (void) on Application Will Enter Foreground: (UIApplication *) application 中延迟弹出来电界面。由于应用长时间退出前台后会进入挂起状态,因此需要把来电线程延时,等待唤醒应用。

- 5. 4. 视频通话过程中,按下锁屏键或 home 键,就没有声音了是什么原因? 请确认是否可以保持后台长连接,在保持长连接的情况下,按下锁屏键或 home 键,声音仍能正常发送和接收,只是停止视频捕获。
- 5.5. 如果长连接失败,我需要主动发起一次登录刷新操作吗?

在网络异常时(例如 503、408 错误等),请一定不要死循环调用任何 SDK 接口去尝试连接 RTC 平台,因为 SDK 内部已经在周期性的尝试,而且在网络恢复时会立即自动重连,应用只需要提供界面提示即可。

- 5. 6. 如何保证在网络恢复或切换的情况下自动重连? 请在
- (BOOL)application: (UIApplication *)application didFinishLaun chingWithOptions: (NSDictionary *)launchOptions

中调用

- (void) reachabilityNetWorkStatusChanged: (NSNotification*) note 函数,实现方法可参考 demo 源码。当网络断开时,调用[mSDK0bj onNetworkChanged]接口进行网络资源的释放,同时应用层要挂断当前的通话或来电。当网络恢复时,调用[mSDK0bj onAppEnterBackground]接口进行网络重连,此时可以恢复正常的登录状态。
- 5.7. 我发起呼叫后,长时间收不到回调信息,是怎么回事?

请检查网络情况,在调用 SDK 的接口后,监听接口一定会有结果返回。对于网络异常时的呼叫,最长需要 32 秒才会收到响应。

5.8. 通话过程中,如果一方网络断开,另一方需要多长时间感知?

通话双方中有一方因网络中断导致通话断开时,另一方最长经过 210 秒后会 触发连接中断事件,提示呼叫超时,错误码为 408。

5.9. 如何在网络状态不好的情况下提示信息?

在-(int)onNetworkStatus:(NSString*)videoInfo callObj:(CallObj*)callObj回调中,获取 desc 参数的"rb"、"sb"、"lost"的值,仅限于在视频通话状态下使用。

各值反映的网络状况如下:

- 1) sb>SB_LEVEL_1 && rtt<RTT_LEVEL_1 && recvBitrate>SB_LEVEL_1 时, 网络状况良好。
- 2) sendBitrate>SB_LEVEL_2 && rtt<RTT_LEVEL_2 && recvBitrate>SB_LEVEL_2 时,网络不稳定。
- 3) recvBitrate<SB_LEVEL_2 && sendBitrate>SB_LEVEL_2 时,对方网络很差。
- 4) 除此之外,本地网络很差。

其中,SB_LEVEL_1=99360,SB_LEVEL_2=40360,RTT_LEVEL_1=500,RTT_LEVEL_2=1000。