Chương 3

Con trò

Giáo viên


Đơn vị

: ThS. Trần Văn Thọ

: Bộ môn KTHT & MMT

3.1 Giới thiệu

- Con trỏ là gì?
 - Con trỏ thực chất là địa chỉ bộ nhớ
 - Nó chỉ ra vị trí lưu giữ một biến dữ liệu trong bộ nhớ chương trình



Mục đích con trỏ: thao tác và truy nhập biến thông qua địa chỉ của nó

3.2 Biến con trỏ


- Biến con trỏ: chứa địa chỉ của đối tượng cần trỏ đến
- Khai báo biến con trỏ
 - Cú pháp: <kiểu> * <tên biến>;
 - Ví dụ: khai báo biến con trỏ kiểu int, float, double
 - int *p; // p trỏ đến một biến kiểu int
 - float * pf; // pf trỏ đến một biến kiểu float
 - double* plf; // plf trỏ đến một biến kiểu double
- Khai báo nhiều con trỏ cùng một kiếu
 - int *p, * q, *u; // p, q, u là 3 con trỏ int

Gán địa chỉ cho biến con trỏ

 Cần trỏ đến biến nào, ta gán địa chỉ của biến cho con trỏ

 Có thể gán hai biến con trỏ với nhau hoặc gán 1 biểu thức cho con trỏ

```
int * p; p = q; // \text{ vì } q \text{ trỏ } \text{đến } b \Rightarrow \text{ cả } p \text{ và } q \text{ cùng } \text{trỏ } \text{đến } b
```



Truy nhập giá trị qua biến con trỏ

- Qua biến trỏ, có thể truy nhập giá trị của đối tượng được trỏ
- Cú pháp: *<bién trỏ>

 Như vậy, nếu p trỏ đến x thì *p có thể thay thế cho biến x trong các phép toán và lệnh

Kiểu void và con trỏ void

- Kiểu void là 1 kiểu dữ liệu đặc biệt, không chứa giá trị cụ thể → gọi là kiểu trống (hay kiểu rỗng)
 - KHÔNG dùng để khai báo dữ liệu
- Tuy nhiên, con trỏ kiểu void lại được sử dụng trong trường hợp tổng quát vì có thể nhận giá trị của các kiểu con trỏ khác
 - int *p; float * q; void * u;
 - u = p; u = q; // chấp nhận
 - p = q ; // SAI, chương trình dịch báo lỗi

3.3 Con trỏ mảng

 Có thể dùng con trỏ để truy nhập mảng dữ liệu 1 chiều


```
Cú pháp: <bién con trỏ> = <tên mảng>;
Ví dụ:
int A[4];
int *p = A; // Phép gán hợp lệ
```

- Sử dụng con trỏ để truy nhập giá trị phần tử mảng
 - p[0] ⇔ A[0]
 - p[1] ⇔ A[1]
 - •
 - p[3] ⇔ A[3]

Phép toán với kiểu con trỏ

- Có thể thực hiện phép + và phép với biến kiểu con trỏ
- Ví du

```
int A[10]; int *p = A; // p tro den A[0]
p + 1 tro den A[1]
p + 2 tro den A[2]
```




Chú ý khi sử dụng con trỏ

- Khi con trỏ chưa được khởi tạo, nên gán con trỏ bằng NULL, ví dụ int *p =NULL;
- Tránh thay đổi biến con trỏ ra ngoài vùng bộ nhớ được phép

```
int A[10]; int * p = A;

p += 11; / / con trỏ đã vượt ra khỏi mảng A

*p = 100 ;
```



Kỹ thuật tạo mảng động

- Mảng động là mảng dữ liệu được cấp phát bộ nhớ sau khi chương trình đã chạy
- Trái ngược với mảng tĩnh, kích thước của mảng động không được biết trước

```
int A[10]; // khai báo mảng tĩnh
// số phần tử là 10 đã biết trước
```

- Kỹ thuật tạo mảng động trên C++ dựa trên
 - Biến con trỏ
 - Toán tử cấp phát bộ nhớ : new
 - Toán tử giải phóng bộ nhớ: delete

Tạo mảng động bằng toán tử new-delete

- Cấp phát bộ nhớ bằng từ khóa new:
 - Cú pháp: new <kiểu dữ liệu>[<số phần tử>]
 - Kiểu dữ liệu: tên kiểu dữ liệu của phần tử trong mảng
 - Số phần tử: Số phần tử của mảng
 - Ví dụ:
 - int * bobby;
 - bobby = new int [5];
- Giải phóng vùng nhớ được cấp phát bằng từ khóa delete
 - Cú pháp: delete[] <tên mảng động>
 - Toán tử [] dùng để báo với hệ điều hành vùng nhớ đã được cấp phát không dùng cho 1 biến đơn.
 - Ví dụ:
 - Delete[] bobby;

Tác dụng của mảng động

- Sử dụng trong trường hợp số phần tử của mảng không biết trước hoặc không phải hằng số
- Mảng tĩnh chiếm giữ bộ nhớ cho đến khi chương trình kết thúc → không hiệu quả
- Mảng động linh hoạt hơn, khi nào không cần dùng đến có thể thu hồi lại vùng bộ nhớ đã cấp
- Vùng nhớ Heap dành cho cấp phát động lớn hơn nhiều vùng nhớ dành cho cấp phát tĩnh (Stack)

3.4 Con trỏ cấu trúc


- Cấu trúc là 1 kiểu dữ liệu → có kiểu con trỏ tương ứng
- Cú pháp: struct <tên cấu trúc> * <tên biến trỏ>;

```
Ví dụ:
struct phone_entry
{
    string name; // tên
    string address; // địa chỉ
    long home; // số đt cố định
    long mobile; // số đt di động
};
struct phone_entry entry = { "Tuan", "So 62 ngo 236",
    38529768, 1689383838 };
struct phone_entry* pent = &entry;//gán địa chỉ
```

 Truy nhập trường dữ liệu qua biến con trỏ: biến_trỏ->tên_trường

```
VD: pent->address
   pent->home
   pent->mobile
```

Minh họa con trỏ cấu trúc



```
struct phone_entry entry = { "Tuan",
   "So 62 Ngo 236", 38529768, 1689383838};

//gán địa chỉ
struc phone_entry* pent = &entry;

// in ten trong danh ba
Kết quả in ra:
Ten:Tuan
```

cout<<"Ten:"<<pent->name;

Tác dụng của con trỏ cấu trúc

- Thao tác với con trỏ cấu trúc tương tự như các kiểu con trỏ khác
 - Gán địa chỉ cho con trỏ
 - Cộng / trừ biến con trỏ với số nguyên
 - Khởi tạo giá trị con trỏ = NULL
 - Chú ý không để truy nhập vào vùng nhớ không được phép
- Tác dụng
 - Thao tác với dữ liệu một cách linh hoạt,
 - Sử dụng trong cấu trúc tự trỏ

Mảng con trỏ cấu trúc

- Sử dụng mảng cấu trúc có hạn chế gây lãng phí bộ nhớ khi chưa dùng hết các phần tử
- Kích thước của cấu trúc >> dữ liệu chuẩn → lãng phí nhiều bộ nhớ hơn
 - VD: struct phone entry entrylist[100];
 - Nếu chỉ dùng 10 phần tử, → lãng phí: 90 * 60 = 5400 trong bộ nhớ
- Một giải pháp: sử dụng mảng con trỏ cấu trúc
 - struct phone entry* pentrylist[100];

Sử dụng mảng con trỏ cấu trúc

- Khi thêm một phần tử : sử dụng cấp phát bộ nhớ động
 - Thêm phần tử thứ i
 - pentrylist[i] = new **struct** phone_entry
- Truy cập biến cấu trúc thông qua con trỏ
 - Nhập dữ liệu cho trường name


```
getline(cin,pentrylist[i]->name);
```

In dữ liệu cho trường name

```
cout<<"Ten:"<<pentrylist[i]->name;
```

Minh họa mảng cấu trúc

```
struct phone_entry entrylist[100]; // 100 phần tử cấu trúc // Nhap gia tri cho phan tu entrylist[0] ...
```



Minh họa sử dụng mảng con trỏ

```
struct phone entry * pentrylist[100]; // 100 con tro
//Cấp phát bộ nhớ cho phần tử đầu tiên
pentrylist[0] = new struct phone entry;
getline(cin, pentrylist[0] ->name);
getline(cin, pentrylist[0] ->address);
cin>>pentrylist[0]->home;
cin>>pentrylist[0]->mobile;
                                           4 bytes
                                                        pentrylist[99
           pentrylist[0]
Mảng con trỏ
                                 Bỏ trống chưa sử dụng đến
"Tuan"
"So 62 ngo 236"
                                          Bộ nhớ lãng phí:
                             60 bytes
38529768
                                          99 * 4 = 396 byte
1689383838
```

3.5 Con trỏ và lớp

- Chúng ta có thể sử dụng con trỏ là thuộc tính của một lớp hoặc sử dụng lớp làm kiểu con trỏ
- Lớp là 1 kiếu dữ liệu -> có kiếu con trỏ tương ứng

Truy nhập các thuộc tính và phương thức biến con trỏ:

```
Cú pháp: biến_trỏ->tên_thuộc_tính
VD: p->x
p->y
p->init()
```

3.5 Con trỏ và lớp

- Chú ý:
 - Sử dụng con trỏ this để tham chiếu đến chính đối tượng đang gọi.
 - Khi thuộc tính của lớp là con trỏ thì nên định nghĩa lại toán tử gán.

Ví dụ