¿QUÉ TE PEDIMOS QUE HAGAS?

Se pide:


1. Instalar un servidor FTP: ProFTPD (proftpd).

Actualizamos el sistema operativo con

- Apt-get update
- Apt-get upgrade

E instalamos ProFTPD:

Sudo apt-get install proftpd



Comprobación del servicio activo con sudo service proftpd status

- 2. Configurar el servidor ProFTPD con:
 - 1. El usuario virtual: direccion con permisos de escritura.

Primero creamos el directorio al que acceder con FTP

```
root@manu-VirtualBox:/home/manu# mkdir /var/ftp
root@manu-VirtualBox:/home/manu# mkdir /var/ftp/todo-empresa-tareadaw04
root@manu-VirtualBox:/home/manu#
```

Reescribo el directorio, falta un guión:

```
root@manu-VirtualBox:/var/ftp# mv todo-empresa-tareadaw04/ todo-empresa-tarea-daw04/
root@manu-VirtualBox:/var/ftp# ls
todo-empresa-tarea-daw04
```

Id ftp para conocer el nº de identificación del usuario del servicio ftp, observamos que es el 130

```
root@manu-VirtualBox:/home/manu# id ftp
uid=130(ftp) gid=65534(nogroup) groups=65534(nogroup)
root@manu-VirtualBox:/home/manu#
```


Y lo introducimos en el comando para crear un usuario virtual llamado "direccion" con el identificador de usuario 130, bajo el directorio creado previamente "/var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04", y sin acceso al shell del sistema en un sistema Linux o Unix, para evitar brechas de seguridad

sudo ftpasswd --passwd --name direccion --file /etc/passwd.usuarios.virtuales --uid 130 --home /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04 --shell /bin/false

```
root@manu-VirtualBox:/var/ftp# sudo ftpasswd --passwd --name direccion --file /etc/passwd .usuarios.virtuales --uid 130 --home /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04 --shell /bin/false ftpasswd: using alternate file: /etc/passwd.usuarios.virtuales ftpasswd: --passwd: missing --gid argument: default gid set to uid ftpasswd: creating passwd entry for user direccion ftpasswd: /bin/false is not among the valid system shells. Use of ftpasswd: "RequireValidShell off" may be required, and the PAM ftpasswd: module configuration may need to be adjusted.

Password:
Re-type password:
ftpasswd: entry created root@manu-VirtualBox:/var/ftp#
```

Con el comando **chown ftp /var/ftp -R** asignamos el propietario del directorio y sus contenidos en /var/ftp al usuario ftp de manera recursiva.



2. Un virtualhost basado en IP que permita el acceso, mediante ftp, al directorio del servidor ftp: todo-empresa-tarea-daw04

Editamos el archivo de configuración con nano /etc/proftpd/proftpd.conf

```
GNU nano 6.2 /etc/proftpd/proftpd.conf *

# # Uncomment this if you're brave.

# # Unask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs

# # (second parm) from being group and world writable.

# # Umask 022 022

# # <Limit READ WRITE>

# DenyAll

# /Limit>

# AllowAll

# # (/Limit>

# * (/Limit>

# * (/Limit>

# # Solurectory>

# # # (/Directory>

# # (/Anonymous>

# Include other custom configuration files

# !! Please note, that this statement will read /all/ file from this subdir,

# i.e. backup files created by your editor, too !!!

# Eventually create file patterns like this: /etc/proftpd/conf.d/*.conf


Include /etc/proftpd/conf.d/
```

Comprobamos la dirección ip de nuestro servidor con ifconfig, observamos que es la 10.0.2.15

```
root@manu-VirtualBox:/var/ftp# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::7d1a:4ba5:b7cd:c3f4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e7:de:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 566918 bytes 854949017 (854.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22851 bytes 1480193 (1.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 305 bytes 27576 (27.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 305 bytes 27576 (27.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Y editamos el archivo con gedit /etc/proftpd/virtuals.conf




Con este bloque de configuración defino:

- Un virtualhost FTP en la dirección IP 10.0.2.15 con un administrador de servidor, nombre del servidor, archivo de usuarios virtuales, directorio raíz predeterminada, deshabilitación de verificación de shell y permisos de sobrescritura habilitados.
 - 3. El cifrado TLS Explícito para asegurar la comunicación con empresatarea-daw04

sudo nano etc/proftpd.conf

y descomentamos la línea

include /etc/proftpd/tls.conf



Control + O, guardamos, intro, Control + X para cerrar.

Creamos las claves públicas y privadas:

proftpd-gencert

Y tras contentar las preguntar que dejaré en blanco, se habrá creado los ficheros del certificado:

```
++++
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
Use the following information in your ProFTPD configuration:
TLSRSACertificateFile
                              /etc/ssl/certs/proftpd.crt
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key
See /etc/proftpd/tls.conf for suggested TLS related configuration
items and include that file in your /etc/proftpd/proftpd.conf file.
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd#
```

Moveremos la clave privada de ProFTPD a un directorio específico, establecemos permisos restrictivos para la clave privada y el certificado, proporcionando seguridad en la configuración de TLS para el servidor FTP.

- mv /etc/ssl/private/proftpd.key /etc/ssl/
- chmod 0600 /etc/ssl/proftpd.key
- chmod 0644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt

```
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd# mv /etc/ssl/private/proftpd.key /etc/ssl/
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd# chmod 0600 /etc/ssl/proftpd.key
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd# chmod 0644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
```

Editamos el archivo de configuración tls con gedit /etc/proftpd/tls.conf y descomentamos


```
Open ~
          [+]
                                                                          \equiv
2 # Proftpd sample configuration for FTPS connections.
3 #
 4 # Note that FTPS impose some limitations in NAT traversing.
5 # See http://www.castaglia.org/proftpd/doc/contrib/ProFTPD-mini-HOWTO-TLS.html
6 # for more information.
7 #
   <IfModule mod_tls.c>
                                         /var/log/proftpd/tls.log
SSLv23
10
     TLSLog
11
     TLSProtocol
12
13
15
     TLSRSACertificateKeyFile
17
    # TLSCACertificateFile
18
    19
20
21
22
24
25
26
27
28
                                         required off
     TLSRenegotiate
29
30
   /IfModule>
31
```

3. Instalar el cliente FTP gráfico FileZilla (filezilla)

sudo apt install filezilla y compruebo su instalación:

```
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd# dpkg -l | grep filezilla
ii
                                               3.58.0-1ubuntu0.1
           Full-featured graphical FTP/FTPS/SFTP client
d64
                                               3.58.0-1ubuntu0.1
             -common
           Architecture independent files for
   lib
                -common
                                               0.36.0-2
           build high-performing platform-independent programs (translations)
ii
    lib
                24:amd64
                                               0.36.0-2
           build high-performing platform-independent programs (runtime lib)
d64
root@manu-VirtualBox:/etc/proftpd#
```

Pruebo a ejecutarlo escribiendo filezilla:





- 4. Configurar el servidor ProFTPD con:
 - 1. Una plantilla en el Gestor de Sitios de nombre EMPRESA que contenga la configuración pedida en el enunciado.

Clicamos en file -> Site Manager...

:	Username:	Password:	Port		Quickconnect	
Site Manager ×						
Select entry:				General	Advanced Transfer Settings Charse	et
My Sites				Protocol:	FTP - File Transfer Protocol	~)
				Host:		Port:
				Encryption:	Use explicit FTP over TLS if available	~
				Logon Type:	Normal	~
				User:		
				Password:		ou
				Background (color: None v	
	New site	New folder		Comments:		
	New Bookmark	Rename				
	Delete	Duplicate				
					Connect	OK Cancel
er/Local file	Directio Remote file	Size	e Priority Status			


New site, e introducimos de nombre "EMPRESA"





Introducimos la dirección IP, el puerto vacío establecerá el puerto por defecto, el 21,

El usuario dirección y que nos pregunte la contraseña cuando nos conectemos.



Podemos usar el has de la contraseña para conectarnos alternativamente de una manera más segura: \$1\$hWAhBiVy\$uQOS7Q2LTQcqmbMchX1OJ1