

ISA – Monitorovanie DHCP komunikácie

Timotej Bučka xbucka00

17.11.2023

Obsah

1.	Úvod do problematiky	. 3
2.	Teoretická stránka projektu	. 3
	2.1. Stavba DHCP paketu	. 3
3.	Implementačná stránka projektu	. 4
	3.1. Spustenie programu	. 4
	3.2. Popis funkcionality a fungovania programu dhcp-stats	. 4
	3.2.1. Sledovanie DHCP komunikácie	. 4
	3.2.2. packetCallback	. 5
	3.2.3. Trieda IPPrefix	. 6
	3.3. Príklad výstupu programu	. 7
1	Literatúra	Ω

1. Úvod do problematiky

Cieľom projektu bolo vytvoriť program pre získavanie štatistiky o vyťažení žiadaných sieťových prefixov. Štatistiky sa zameriavajú na počet alokovaných adries a ich percentuálnu početnosť v porovnaní s celkovým počtom adries pre istý IP prefix. Program pri prekročení zaplnenia prefixu nad 50% možných adries informuje užívateľa o tomto fakte. Táto informácia sa zaeviduje: 1. na výstup aplikácie 2. do súboru systémových logov. Pre monitorovanie stavu zaplnenia je väčšinou využívaný DHCP server, no v tomto projekte sa pre počítanie štatistík zaplnenia monitoruje DHCP komunikácia serveru a klienta. Táto komunikácie môže byť čítaná zo súboru resp. priamo počúvať na určitom sieťovom rozhraní.

2. Teoretická stránka projektu

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je klient/server ktorý slúži na pridávanie IP adries DHCP klientom. Ako transportný protokol je v DHCP používaný BOOTP (Bootstrap Protocol).¹ BOOTP využíva UDP (User Datagram Protocol) ako transportný protokol², pričom UDP na transport využíva IP (Internet Protocol).³ Na najnižšej vrstve sa využíva Ethernet.⁴ Každý DHCP paket obsahuje Ethernet, IP a UDP hlavičku. V DHCP sú správy posielané medzi klientom a serverom. Typy DHCP správ sú nasledujúce⁵:

- DHCPDISCOVER Správa klienta pre nájdenie DHCP servera
- DHCPOFFER Odpoveď serveru na DHCPDISCOVER s konfiguračnými parametrami
- DHCPREQUEST Správa klienta, ktorá požaduje parametre od servera alebo predlžuje dobu "lease time"
- DHCPACK Správa servera potvrdzujúca klientsku požiadavku obsahujúca potvrdenú IP adresu
- DHCPNAK Negatívna odpoveď servera na požiadavku
- DHCPDECLINE Správa klienta indikujúca, že IP adresa je už používaná
- DHCPRELEASE Správa klienta indikujúca zbavenie sa IP adresy pridelenej danému klientovi
- DHCPINFORM Správa klienta žiadajúca si parametre lokálnej konfigurácie.

2.1. Stavba DHCP paketu⁶

V projekte sa ráta so štruktúrou DHCP paketu takou aká je definovaná v štandarde rfc2131.

² [1]

¹ [6]

³ [2]

⁴ [3] ⁵ [4]

⁶ [5]

3. Implementačná stránka projektu

3.1. Spustenie programu

Projekt je implementovaný v jazyku C++. Pre vytvorenie spustiteľného programu je nutné v adresári priečinka, kde sa nachádzajú súbory zdrojového kódu programu spustiť príkaz make. Po zavolaní príkazu make sa v priečinku vytvorí spustiteľný súbor dhcp-stats.

Príklad spustenia programu:

./dhcp-stats -i eth0 192.155.12.0/24

Argumenty programu:

- -i <interface-name> Program bude zachytávať DHCP komunikáciu z daného rozhrania.
 V prípade zadania nesprávneho/neznámeho rozhrania. Program končí s návratovou hodnotou 1 (INVALID_PROGRAM_ARGS) a chybovú hlášku vypíše na štandardný chybový výstup.
- r <file-name> Program bude čítať DHCP komunikáciu z daného súboru. V prípade zadania nesprávneho typu súboru alebo neznámeho súboru skončí program návratovou hodnotou 1 (INVALID_PROGRAM_ARGS) a chybovú hlášku vypíše na štandardný chybový výstup.
- **h** a **--help** Program vypíše na štandardný výstup nápovedu a končí vykonávanie.
- Každý ďalší argument programu je braný ako IP prefix.
 Každý IP prefix je formátu: \d+\.\d+\.\d+\.\d+\.\d+\.\d+\.\d\frac{1,2}. V prípade zadania nesprávneho prefixu program končí s návratovou hodnotou 2 (INVALID_PREFIX).
 V prípade nezadania žiadneho prefixu program končí s návratovou hodnotou 1 (INVALID_PROGRAM_ARGS).

Pre spustenie programu je nutné volať program výlučne s jedným z $-\mathbf{r}$ a $-\mathbf{i}$. Každý ďalší spôsob bude viesť na ukončenie programu s návratovou hodnotou 1 (INVALID_PROGRAM_ARGS).

3.2. Popis funkcionality a fungovania programu dhcp-stats

Po spracovaní argumentov začína program čítať DHCP komunikáciu. Pri čítaní zo súboru je výstupná štatistika vypísaná na štandardný výstup a v prípade korektného behu programu program končí úspešne. V prípade monitorovania sieťového rozhrania sa štatistika vypisuje a aktualizuje pomocou funkcií knižnice ncurses.h. V prípade presiahnutia 50% zaplnenia jedného z IP prefixov zadaného užívateľom sa vypíše správa do súboru systémových logov v tvare: dhcp-stats[xxxx]: prefix 192.168.1.0/28 exceeded 50% of allocations . Na konci programu je uvoľnená pamäť zdrojov a uzavreté predtým otvorené periférie.

3.2.1. Sledovanie DHCP komunikácie

Na sledovanie DHCP komunikácie sú využité funkcie knižnice **pcap.h**. Pri súbore dochádza k inicializácii pomocou príkazu:

```
descr = pcap_open_offline(g_args.fileName.c_str(), errbuf);
Pri sledovaní sieťového rozhrania:
```

```
descr = pcap_open_live(g_args.interface.c_str(), BUFSIZ, 0, -1, errbuf);
```

Pri funkcii pcap_open_live je 3. parameter 0 čo znamená, že program odchytáva len tú komunikáciu, ktorá je určená zariadeniu na ktorom je spustený (zhodná MAC adresa). 4. parameter indikuje čakaciu dobu na paket. V prípade -1 čaká pokiaľ nejaký paket nebude odchytený.

Keďže DHCP využíva BOOTP, odchytávanie komunikácie sa deje na portoch 67 a 68.⁷ V programe sú na to využité nasledovné volania:

```
pcap_compile(descr, &fp, "udp port 67 or udp port 68", 0, PCAP_NETMASK_UNKNOWN)
```

- vytvorí BPF (Berkeley Packet Filter) program (fp) z filter výrazu bez optimalizácie.

pcap_setfilter(descr, &fp)

priradenie filtra

Na samotné zachytávanie paketov v cykle je volaná funkcia:

```
pcap loop(descr, 0, packetCallback, NULL);
```

- argument 0 indikuje zachytávanie paketov pokiaľ nevznikne chyba pri behu alebo v prípade že je beh explicitne ukončený
- packetCallback je funkcia ktorá je zavolaná nad každým odchytením paketom.

3.2.2. packetCallback

```
void packetCallback(u_char *args, const struct pcap_pkthdr *pkthdr, const u_char
*packet);
```

Po príchode paketu do tejto funkcie, je smerník **packet** upravený nasledovne:

packet += 14 + 20 + 8;

- Odsadenie o 14 bajtov znamená preskočenie Ethernet hlavičky
- Odsadenie o ďalších 20 bajtov znamená preskočenie IPv4 hlavičky
- Odsadenie o ďalších 8 bajtov znamená preskočenie UDP hlavičky

Pre získanie adresy pridelenej serverom (yiaddr časť DHCP packetu) je potrebné odsadiť smerník packet o ďalších 16 bajtov⁸:

```
const uint8_t *yiaddr_ptr = packet + 16;
uint32_t ip = 0;
memcpy(&ip, yiaddr_ptr, 4);
ip = ntohl(ip);
```

⁷ [6]

⁸ [5]

Pre zistenie typu DHCP správy je nutné prechod cez časť options DHCP paketu⁸:

```
bool is_ack = false;
const uint8_t *option_ptr = packet + 240;

while (*option_ptr != 255) {
    const uint8_t *option_len_ptr = option_ptr + 1;
    if (*option_len_ptr == 0) {
        option_ptr += 2;
        continue;
    }

    const uint8_t *option_data_ptr = option_ptr + 2;

    if (*option_ptr == 53 && *option_data_ptr == 5) {
        is_ack = true;
        break;
    }

    option_ptr += *option_len_ptr + 2; // +2 to skip option_length bit and
start after option_data bits
}
```

V prípade nájdenia option-u č. 53 – DHCP Message Type, ktorý má hodnotu 5 – ACK, je možné vyhlásiť daný paket za paket typu DHCP_ACK a teda danú IP adresu zarátať do štatistík.

V prípade, ak však už bola daná IP adresa niekedy počas behu programu zarátaná do štatistík prefixu, do štatistík sa po druhý krát nepridá.

3.2.3. Trieda IPPrefix

Trieda **IPPrefix** reprezentuje IP prefix a je uchováva potrebné údaje o zaplnení, maximálny počet adries, broadcast adresu, masku prefixu a iné.

Prevod IP adresy z typu **string** to typu **uint32_t**:

```
int ret = inet_pton(AF_INET, this->address.c_str(), &(this->bitAddress));
if (ret != 1) {
        throw INVALID_PREFIX; // address is not valid
}
this->bitAddress = ntohl(this->bitAddress); // get address in correct order
```

Výpočet počtu adries prefixu:

```
this->allocated = (1 << (IP4_ADDR_LEN - this->maskNumber)) - 2; // -2 because of network and broadcast
```

- IP4_ADDR_LEN je definované ako 32

Vytvorenie masky prefixu:

```
this->bitMask = (1 << this->maskNumber) - 1;
this->bitMask <<= (IP4_ADDR_LEN - this->maskNumber); // shift to left
```

- pre prefix s číslom masky 28 je do premennej **bitMask** typu **uint32_t** uložená hodnota 1111111111111111111111111110000.

Pri kontrole príslušnosti IP adresy pod daný prefix dochádza k využívanie atribútov objektov triedy IPPrefix:

3.3. Príklad výstupu programu

```
./dhcp-stats -r pcap_files/dhcp-ack-last.pcapng 192.168.1.0/28 192.168.1.0/27 192.168.1.0/22 IP-Prefix Max-hosts Allocated Utilization Over50% 192.168.1.0/28 14 10% YES 192.168.1.0/27 30 20 66.7% YES 192.168.1.0/22 1022 20 1.96% NO
```

4. Literatúra

- [1] Wireshark, "BOOTP," [Online]. Available: https://wiki.wireshark.org/BOOTP#protocol-dependencies. [Accessed 17 November 2023].
- [2] Wireshark, "User_Datagram_Protocol," [Online]. Available: https://wiki.wireshark.org/User_Datagram_Protocol#protocol-dependencies. [Accessed 17 November 2023].
- [3] Wireshark, "Internet_Protocol," [Online]. Available: https://wiki.wireshark.org/Internet_Protocol#protocol-dependencies. [Accessed November 17 2023].
- [4] paloaltonetworks, "DHCP Messages," [Online]. Available: https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/networking/dhcp/dhcp-messages. [Accessed 17 November 2023].
- [5] R. Droms and T. Lemon, "Dynamic Host Configuration Protocol," 1997. [Online]. Available: https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt. [Accessed 17 November 2023].
- [6] Wireshark, "DHCP," [Online]. Available: https://wiki.wireshark.org/DHCP. [Accessed 17 November 2023].