Лекция 1

IPC

1.1 Общее

- Есть много разных IPC Inter Process Communication
- Examples: pipes in shell, sockets, System V shared memory, signals, mutexes
- ІРС дает какой-то способ взаимодействия
- ІРС нужно выбирать с умом, зная требования к взаимодействию
- Демоны (daemons) служебные процессы, которые долго живут и не перезагружаются (обслуживают что-то)

1.2 Классификация

1.2.1 Synchronization

- Eventfd
- Futexes
- Record locks
- File locks
- Mutexes
- Condition variables
- Barriers
- Read-write locks




Рис. 1.1: Synchronization

1.2.2 Communication

- Pipes
- FIFOs
- Pseudoterminals
- Sockets
 - Stream vs Datagram (vs Seq.packet)
 - UNIX vs Internet domain
- POSIX message queues
- POSIX shared memory

- System V message queues
- System V shared memory
- System V semaphores
- Shared memory mappings
 - File vs Anonymous
- Cross-memory attach
 - $proc_vm_readv()$
 - proc_vm_writev()




Рис. 1.2: Communication

1.2.3 Signals

• Standard, Realtime

1.3 Сигналы

1.3.1 Общее

- Сигналы характеризуются числом
- \$ kill -SIGSTOP [number of process] послать сигнал процессу
- Сигналы выставляются процессу

Примеры:

- **SIGSEGV** segmentation violation
- SIGBUS генерируется в связи с проблемами маппинга виртуальной памяти на диск TODO Is it true?
- **SIGINT** interrupt (Ctrl + C)
- SIGILL illegal instruction
- SIGUSR1, SIGUSR2 отдаются на использование программисту
- SIGSTOP процесс перестает шедулироваться (грубо говоря замораживается)
- SIGCONT процесс начинает шедулироваться TODO Is it true?
- ullet SIGTERM попросить процесс завершиться

SIGKILL и SIGSTOP — нельзя ни перехватить, ни игнорировать

1.3.2 Пример №1

Что произойдет?

signal1.cpp

```
#include <assert.h>
int main(int argc, const char *argv[]) {
   assert(0);
}
```

У сигнала может быть три разных поведения: игнорирование, дефолтное, свой обработчик

1.3.3 Пример №2

Как послать сигнал самому себе?

signal2.cpp

```
#include <signal.h>
int main(int argc, const char *argv[]) {
   raise(SIGNAL);
}
```

1.3.4 Пример №3

Пишем свой обработчик сигнала

signal3.cpp

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

static void sigint_handler(int signo) {
    printf("SIGINT caught\n");
}

int main() {
    signal(SIGINT, sigint_handler);

for(;;) {
       sleep(1);
    }
}
```

Hажимаем Ctrl+C, ловим сигнал

1.3.5 Пример №4

Сигнал обрабатывается по границе выполняемой инструкции

signal4.cpp

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

static void sigint_handler(int signo) {
    printf("SIGINT caught\n");
}

int main() {
    signal(SIGINT, sigint_handler);

    for(;;) {
        sleep(10000);
        printf("hm\n");
    }
}
```

Генерация сигнала прерывает функцию *sleep()*

1.3.6 Пример №5

signal5.cpp

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
static unsigned counter = 0;
static void sigint_handler(int signo) {
   counter += 100500;
   printf("SIGINT caught\n");
}
static void non_reentrant_func() {
   for (;;) {
       const unsigned prev_counter = counter;
       ++counter;
       assert(prev_counter + 1 == counter);
}
int main() {
   signal(SIGINT, sigint_handler);
   non_reentrant_func();
}
```

Мы не имеем права звать из обработчика сигналов нереентерабельные функции $(malloc(), printf(), \dots)$

1.3.7 Пример №6

signal6.cpp

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

static sig_atomic_t sigint_flag;

static void sigint_handler(int signo) {
    sigint_flag = 1;
}

int main() {
    signal(SIGINT, sigint_handler);

    for(;;) {
        if (sigint_flag) {
            printf("SIGINT caught\n");
            sigint_flag = 0;
        }
        sleep(1);
    }
}
```

 sig_atomic_t — define для TODO?

1.3.8 Пример №7

signal 7.cpp

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

static sig_atomic_t sigint_flag;

static void sigint_handler(int signo) {
   if (signo == SIGINT) {
       sigint_flag = 1;
       printf("SIGINT caught\n");
       raise(SIGUSR1);
       printf("SIGUSR1 sent\n");
   } else {
       assert(signo == SIGUSR1);
       printf("SIGUSR1 caught\n");
   }
}
```

```
int main() {
    signal(SIGINT, sig_handler);
    signal(SIGUSR1, sig_handler);

    for(;;) {
        if (sigint_flag) {
            printf("SIGINT caught\n");
            sigint_flag = 0;
        }
        sleep(1);
    }
}
```

Если сигнал возникнет в обработчике сигнала, то он обработается

1.3.9 Пример №8

ТООО Пример с ассемблером

1.3.10 Дополнительно

- Можно взять обработчик сигнала для **SIGIGN**, и поставить его также на обработку какого-нибудь другого
- У интерфейса сигналов много проблем, поэтому появился *advanced* интерфейс **\$ man sigaction**

Можно доставать из него информацию о проблеме (например, для ${f SIGSEGV}$ — адрес памяти, которая защищена)

- TODO Гадание по **CR2** как в Матрице
- ullet Если сигнал возник во время системного вызова, то он возвращается с кодом ошибки **EINTR**

SA RESTART — чтобы продолжить

1.4 Pipes

- Примитив ІРС
- Данные на одном конце получаются ровно в том порядке, в котором они передаются с другого конца
- *pipe()* системный вызов для создания **\$ man pipe**
- *dup* создание копии файлового дескриптора **\$ man dup**
- **pipe** == byte stream buffer in kernel
- Гарантия атомарности упирается в константу (размер буфера)
- Механизм ІРС не дает гарантий границ сообщений
- Если никто не пишет в **pipe**, то тот, кто читает из него блокируется (поток исполнения)
- Есть неблокирующие файловые дескрипторы (вместо блокировки возвращают код ошибки)
- Globbing подмножество регулярок (по маске получает что-то из файловой системы)

1.4.1 Buffer

- \bullet stdout буферизированный, stderr нет
- Буферизация в данном случае, исключительно свойство библиотеки **libc** (системные вызовы не такие)

Пример №1

pipe1.cpp

```
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main() {
   for (int i = 0; i < 100500; ++i) {
      std::cout << 'X';
      usleep(1E5);
   }
}</pre>
```

Программа пишет, но ничего не выводится

Пример №2

pipe2.cpp

```
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main() {
   for (int i = 0; i < 100500; ++i) {
      std::cout << 'X' << sdt::endl;
      usleep(1E5);
   }
}</pre>
```

std::endl flushs output

Пример №3

pipe3.cpp

```
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main() {
   for (int i = 0; i < 100500; ++i) {
      std::cerr << 'X';
      usleep(1E5);
   }
}</pre>
```

Не буферизированный

1.4.2 Redirect

- Редиректы позволяют рассортировать вывод (\$./a.out 2>err)
- Shell обрабатывает перенаправления последовательно
 - ./a.out 1>out 2>&1 (В конце перенаправление обоих в файл)
 - \$./a.out 2>&1 1>out (Сначала и первый, и второй указывают на терминал, позже первый указывает на файл, в конце stderr привязан к терминалу, а stdout к файлу)
- ullet Вся информация \$ man sh
- \$ man 3 open
- ullet sat /etc/passwd | tee /tmp/out одновременно выводим на экран и в файл

Пример

pipe4.cpp

```
#include <iostream>
int main() {
    for (int i = 0; i < 100500; ++i) {
        std::cout << 'X';
    }
    for (int i = 0; i < 100500; ++i) {
        std::cerr << 'Y';
    }
}</pre>
```

Выводы склеены

1.5 FIFO

Именованный pipe — \$ mkfifo

1.6 SystemV

TODO More

- Гарантирует то, что если вы записали сообщение, то его получат в том же размере
- Semaphores like mutexes
- IPC Keys just ints (ftok())
- *msgget()*
- Проблема семафоров слишком богатый интерфейс (можно сделать массив из семафоров, работать с ним параллельно)
- Симметричны в отношении к очередям ТООО?

systemv.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstddef>
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <unistd.h>
int main() {
   const std::size_t size = 10 * 4096;
   const auto shmid = shmget(IPC_PRIVATE, size, IPC_CREAT | IPC_EXCL);
   assert(shmid != -1);
   auto address = shmat(shmid, nullptr, 0);
   if (address == (void*) -1) {
       std::cerr << "Cannot attach shared memory: " << strerror(errno) <<</pre>
           std::endl;
   }
   assert(address != (void*) -1);
   std::cout << "Shared memory attached at: " << address << std::endl;</pre>
   pause();
}
```

1.7 Sockets

TODO More

- \$ man 2 socket
- \$ man 7 ip
- \$ man 2 connect
- Есть разные протоколы (транспортные, сетевые и т.д.)

Уровни (TODO модели оси?):

Userspace:

- L7 APPLICATION (HTTP, MTproto, QUIC, etc)
- L6, L5 SESSION, REPRESENTATION

Чистая абстракция, способ поделить протокол на части, чтобы его проще было понимать

Kernelspace:

- L4 TRANSPORT (TCP, UDP, SCTP, etc)
- L3 NETWORK (IPv4, IPv6, IPX)
- $L2 \frac{TODO}{?}$ (802.3, 802.11)
- L1 PHYSICAL

 ${f QUIC}$ — новомодный транспортный протокол. Находится на последнем уровне для обратной совместимости.

1.8 Литература

- The Linux Programming Interface (практически все описано)
- Ссылка на презентацию от автора книги