

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа 1

По курсу: «Операционные системы»

Функции обработчика прерывания от системного таймера

Выполнил: Мороз Д.В., Студент гр. ИУ7-53Б

Функции обработчика прерывания от системного таймера

- 1. B Windows
 - 1.1. По тику
 - 1.1.1. Инкремент счётчика системного времени
 - 1.1.2. Декремент счетчиков отложенных задач
 - 1.1.3. Декремент остатка кванта текущего потока
 - 1.1.4. Добавление процесса в очередь DPC
 - 1.2. По главному тику
 - 1.2.1. Инициализация диспетчера настройки баланса
 - 1.2.2. Пробуждение некоторых системных процессов
 - 1.3.По кванту
 - 1.3.1. Инициализация диспетчеризации потоков
- 2. B UNIX/LINUX
 - 2.1. По тику
 - 2.1.1. Ведение учета использования процессора
 - 2.1.2. Инкремент таймеров системы
 - 2.1.3. Декремент счетчика времени до отправления на выполнение отложенных вызовов
 - 2.2. По главному тику
 - 2.2.1. добавление в очередь на выполнение функций, относящихся к работе планировщика-диспетчера
 - 2.2.2. Декремент времени, оставшегося до отправления SIGALARM или SIGPROF или SIGVTALARM

2.3.По кванту

- 2.3.1. Если израсходован выделенный квант процессорного времени, посылка текущему процессу сигнала SIGXCPU
- 2.3.2. Пробуждение некоторых системных процессов

В Windows длительность интервала таймера зависит от аппаратной платформы и определяется HAL, а не ядром. Например, этот интервал на большинстве однопроцессорных x86 систем составляет 10 мс, а на большинстве многопроцессорных x86 систем — около 15 мс.

В UNIX продолжительность тика обычно составляет 10 мс. Во многих реализациях частота таймера хранится в специальной константе HZ, определенной в файле param.h.

Пересчет динамических приоритетов

Windows

Ядро Windows не имеет центрального потока планирования. Вместо этого, когда поток не может больше выполняться, он сам вызывает планировщик, чтобы увидеть, не освободился ли в результате его действий поток с более высоким приоритетом планирования, который готов к выполнению. Если это так, то происходит переключение потоков. Поскольку Windows является полностью вытесняющей, то есть переключение потоков может произойти в любой момент, а не только в конце кванта текущего потока.

Планирование вызывается при следующих условиях:

- 1. Выполняющийся поток блокируется на семафоре, мьютексе, событии, вводе/выводе и т. д.
- 2. Поток подает сигнал об объекте

3. Истекает квант времени потока

В Windows 32 уровня приоритета: от 0 до 31: шестнадцать уровней реального времени (от 16 до 31), шестнадцать изменяющихся уровней (от 0 до 15), из которых уровень 0 зарезервирован для потока обнуления страниц.

Уровни приоритета потоков назначаются исходя из двух разных позиций: одной от Windows API и другой от ядра Windows. Сначала Windows API систематизирует процессы по классу приоритета, который им присваивается при создании: Реального времени — Real-time (4), Высокий — High (3), Выше обычного — Above Normal (7), Обычный — Normal (2), Ниже обычного — Below Normal (5) и Простоя — Idle (1).

Затем назначается относительный приоритет отдельных потоков внутри этих процессов. Здесь номера представляют изменение приоритета, применяющееся к базовому приоритету процесса: Критичный по времени — Time-critical (15), Наивысший — Highest (2), Выше обычного — Abovenormal (1), Обычный — Normal (0), Ниже обычного — Below-normal (–1), Самый низший — Lowest (–2) и Простоя — Idle (–15).

Базовый алгоритм планирования делает поиск по массиву от приоритета 31 до приоритета 0. Как только будет найден непустой список, поток выбирается сверху списка и выполняется в течение одного кванта. Если квант истекает, то поток переводится в конец очереди своего уровня приоритета и следующим выбирается верхний поток списка. Если готовых потоков нет, то процессор переходит в состояние ожидания, то есть переводится в состояние более низкого энергопотребления и ждет прерывания.

Потоки приложений обычно выполняются с приоритетами 1–15. Как правило, пользовательские приложения и службы запускаются с обычным базовым приоритетом (normal), поэтому их исходный поток чаще всего выполняется с уровнем приоритета 8.

Повышение приоритета вступает в действие немедленно и может вызвать изменения в планировании процессора. Однако если поток использует весь свой следующий квант, то он теряет один уровень приоритета и перемещается вниз на одну очередь в массиве приоритетов. Если же он использует второй полный квант, то он перемещается вниз еще на один уровень, и так до тех пор, пока не дойдет до своего базового уровня (где и останется до следующего повышения). Повышение приоритета потока в Windows применяется только для потоков с приоритетом динамического диапазона (0-15). Но каким бы ни было приращение, приоритет потока никогда не будет больше 15. Таким образом, если к потоку с приоритетом 14 применить динамическое повышение на 5 у ровней, т о его приоритет станет равным только 15 (если приоритет потока равен 15, то повысить его нельзя).

Приоритет потока повышается:

- Когда операция ввода-вывода завершается и освобождает находящийся в состоянии ожидания поток, то его приоритет повышается (чтобы он мог опять быстро запуститься и начать новую операцию ввода-вывода).
- Если поток ждал на семафоре, мьютексе или другом событии, то при его освобождении он получает повышение приоритета на два уровня, если находится в фоновом процессе, и на один уровень во всех остальных случаях.
- Если поток графического интерфейса пользователя просыпается по причине наличия ввода от пользователя, то он также получает повышение.
- Если поток, готовый к выполнению, задерживается из-за нехватки процессорного времени.

Для обеспечения поддержки мультизадачности системы, когда исполняется код режима ядра, Windows использует приоритеты прерываний IRQL. Ядро определяет стандартный набор IRQL для программных прерываний, а HAL увязывает IRQL с номерами аппаратных прерываний. Потоки обычно запускаются на уровне IRQL0 или на уровне IRQL1. Код пользовательского режима всегда запускается на пассивном уровне.

Прерывания обслуживаются В порядке ИХ приоритета. При возникновении прерывания с высоким приоритетом процессор сохраняет информацию состоянии прерванного потока И активизирует сопоставленный с данным прерыванием диспетчер ловушки. Последний повышает IRQL и вызывает процедуру обслуживания прерывания (ISR). После выполнения ISR диспетчер прерывания понижает IRQL процессора до исходного уровня и загружает сохраненные ранее данные о состоянии машины. Когда ядро понижает IRQL, могут начать обрабатываться ранее замаскированные прерывания с более низким приоритетом.

UNIX/LINUX

В фазе "пользователь" приоритет процесса имеет 2 составляющие: пользовательскую и системную. Значения этих составляющих задают поля дескриптора процесса р пісе и р сри. Начальное значение пользовательской **NZERO** (=20).составляющей равно константе Пользовательская составляющая может быть изменена системным вызовом nice с аргументом, определяющим величину изменения поля р nice в пределах от 0 до NZERO для непривилегированного процесса и от -NZERO до +NZERO для привилегированного. Начальное значение системной составляющей в фазе пользователь равно 0. Ее изменение зависит от времени использования процессора. Для формирования системной составляющей приоритета используются прерывания от аппаратного таймера. Каждое прерывание по

таймеру увеличивает значение поля р_cpu на 1. Результирующий приоритет процесса в фазе «пользаватель» определяется по формуле: p_pri = (p_nice – NZERO) + (p_cpu/16) + P_USER, где P_USER - константа, по умолчанию равная 50.

Планировщик всегда выбирает процесс с наивысшим приоритетом. Приоритет процесса не является фиксированным и динамически изменяется системой в зависимости от использования вычислительных ресурсов, времени ожидания запуска и текущего состояния процесса. Если процесс готов к запуску и имеет наивысший приоритет, планировщик приостановит выполнение текущего процесса (с более низким приоритетом), даже если последний не "выработал" свой временной квант.

Приоритет процесса/потока задается любым целым числом, лежащим в диапазоне от 0 до 139, то есть существует 140 уровней приоритета(для обычных потоков и потоков реального времени). Чем меньше такое число, тем выше приоритет. В Unix приоритеты от 0 до 49 зарезервированы для ядра, следовательно, прикладные процессы могут обладать приоритетом в диапазоне 50–139.

В UNIX структура proc содержит следующие поля, относящиеся к приоритетам:

p_pri	Текущий приоритет планирования	Используется для хранения временного приоритета для выполнения в режиме ядра.
p_usrpri	Приоритет режима задачи	Используется для хранения приоритета, который будет назначен процессу при возврате в режим задачи.
p_cpu	Результат последнего измерения использования процессора	Содержит величину результата последнего сделанного измерения использования процессора процессом. Инициализируется нулем.
p_nice	Фактор nice, устанавливаемый пользователем	(в диапазоне от 0 до 39 со значением 20 по умолчанию) Увеличение значения приводит к уменьшению приоритета.