


第20章 DLL的高级操作技术

上一章介绍了DLL链接的基本方法,并且重点说明了隐含链接的技术,这是 DLL链接的最常用的形式。虽然对于大多数应用程序来说,只要了解上一章介绍的知识就足够了,但是还可以使用DLL进行更多的工作。本章将要介绍与 DLL相关的各种操作方法。大多数应用程序不一定需要这些方法,但是它们是非常有用的,所以应该对它们有所了解。

20.1 DLL模块的显式加载和符号链接

如果线程需要调用DLL模块中的函数,那么DLL的文件映像必须映射到调用线程的进程地



创造DLL:

- 1) 建立带有输出原型/结构/符号的头文件。
- 2) 建立实现输出函数/变量的 C/C++源文件。
- 3) 编译器为每个 C/C++源文件生成 .obj模块。
- 4) 链接程序将生成DLL的 .obi模块链接起来。
- 5) 如果至少输出一个函数/变量,那么链接程序也生成.lib文件。

创造EXE:

- 6) 建立带有输入原型/结构/符号的头文件(视情况而定)。
- 7) 建立不引用输入函数/变量的 C/C++源文件。
- 8) 编译器为每个 C/C++源文件生成 .obj源文件。
- 9) 链接程序将各个 .obj模块链接起来,生成 .exe文件。
- 注: DLL的lib文件是不需要的,因为并不直接引用输出符号。.exe 文件不包含输入表。

运行应用程序:

10) 加载程序为 .exe 创建模块地址空进程的主线程开始执行;应用程序启动运行。

显式加载DLL:

11) 一个线程调用LoadLibrary (Ex)函数,将DLL加载到进程的地址空间这时线程可以调用GetProcAddress以便间接引用DLL的输出符号。



址空间中。可以用两种方法进行这项操作。第一种方法是让应用程序的源代码只引用 DLL中包含的符号。这样,当应用程序启动运行时,加载程序就能够隐含加载(和链接)需要的 DLL。

第二种方法是在应用程序运行时让应用程序显式加载需要的 DLL并且显式链接到需要的输出符号。换句话说,当应用程序运行时,它里面的线程能够决定它是否要调用 DLL中的函数。该线程可以将DLL显式加载到进程的地址空间,获得 DLL中包含的函数的虚拟内存地址,然后使用该内存地址调用该函数。这种方法的优点是一切操作都是在应用程序运行时进行的。

图20-1显示了一个应用程序是如何显式地加载 DLL并且链接到它里面的符号的。

20.1.1 显式加载DLL模块

无论何时,进程中的线程都可以决定将一个 DLL映射到进程的地址空间,方法是调用下面 两个函数中的一个:

HINSTANCE LoadLibrary(PCTSTR pszDLLPathName);

HINSTANCE LoadLibraryEx(
 PCTSTR pszDLLPathName,
 HANDLE hFile,
 DWORD dwFlags);

这两个函数均用于找出用户系统上的文件映像(使用上一章中介绍的搜索算法),并设法将DLL的文件映像映射到调用进程的地址空间中。两个函数返回的 HINSTANCE值用于标识文件映像映射到的虚拟内存地址。如果 DLL不能被映射到进程的地址空间,则返回 NULL。若要了解关于错误的详细信息,可以调用 GetLastError.

你会注意到,LoadLibraryEx函数配有两个辅助参数,即hFile和dwFlags。参数hFile保留供将来使用,现在必须是 NULL。对于参数 dwFlags,必须将它设置为 0,或者设置为DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES、LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE和LOAD_WITH_ALTERED SEARCH PATH等标志的一个组合。

1. DON T RESOLVE DLL REFERENCES

DON T_RESOLVE_DLL_REFERENCES标志用于告诉系统将 DLL映射到调用进程的地址空间中。通常情况下,当DLL被映射到进程的地址空间中时,系统要调用 DLL中的一个特殊函数,即 DllMain(本章后面介绍)。该函数用于对 DLL进行初始化。 DON T_RESOLVE_DLL REFERENCES标志使系统不必调用 DllMain函数就能映射文件映像。

此外,DLL能够输入另一个DLL中包含的函数。当系统将一个DLL映射到进程的地址空间中时,它也要查看该 DLL是否需要其他的 DLL,并且自动加载这些 DLL。当 DON T_RESOLVE_DLL_REFERENCES标志被设定时,系统并不自动将其他的DLL加载到进程的地址空间中。

2. LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE

LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE标志与DON T_RESOLVE_DLL_REFERENCES标志相类似,因为系统只是将DLL映射到进程的地址空间中,就像它是数据文件一样。系统并不花费额外的时间来准备执行文件中的任何代码。例如,当一个DLL被映射到进程的地址空间中时,系统要查看DLL中的某些信息,以确定应该将哪些页面保护属性赋予文件的不同的节。如果设定了LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE标志,系统将以它要执行文件中的代码时的同样方式来设置页面保护属性。

由于下面几个原因,该标志是非常有用的。首先,如果有一个 DLL(它只包含资源,但不



包含函数),那么可以设定这个标志,使 DLL的文件映像能够映射到进程的地址空间中。然后可以在调用加载资源的函数时,使用 LoadLibraryEx函数返回的HINSTANCE值。通常情况下,加载一个.exe文件,就能够启动一个新进程,但是也可以使用 LoadLibraryEx函数将.exe文件的映像映射到进程的地址空间中。借助映射的 .exe文件的HINSTANCE值,就能够访问文件中的资源。由于.exe文件没有DllMain函数,因此,当调用LoadLibraryEx来加载一个.exe文件时,必须设定LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE标志。

3. LOAD WITH ALTERED SEARCH PATH

LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH标志用于改变 LoadLibraryEx用来查找特定的 DLL文件时使用的搜索算法。通常情况下 , LoadLibraryEx按照第19章讲述的顺序进行文件的 搜索。但是 , 如果设定了LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH标志 , 那么LoadLibraryEx 函数就按照下面的顺序来搜索文件:

- 1) pszDLLPathName参数中设定的目录。
- 2) 进程的当前目录。
- 3) Windows的系统目录。
- 4) Windows目录。
- 5) PATH环境变量中列出的目录。

20.1.2 显式卸载DLL模块

当进程中的线程不再需要 DLL中的引用符号时,可以从进程的地址空间中显式卸载 DLL,方法是调用下面的函数:

BOOL FreeLibrary(HINSTANCE hinstD11):

必须传递 HINSTANCE值,以便标识要卸载的 DLL。该值是较早的时候调用 LoadLibrary(Ex)而返回的值。

也可以通过调用下面的函数从进程的地址空间中卸载 DLL:

```
VOID FreeLibraryAndExitThread(
HINSTANCE hinstDll,
DWORD dwExitCode);
该函数是在Kernel32.dll中实现的,如下所示:

VOID FreeLibraryAndExitThread(HINSTANCE hinstDll, DWORD dwExitCode) {
FreeLibrary(hinstDll);
ExitThread(dwExitCode);
}
```

初看起来,这并不是个非常高明的代码,你可能不明白,为什么 Microsoft要创建 FreeLibraryAndExitThread这个函数。其原因与下面的情况有关:假定你要编写一个DLL,当它被初次映射到进程的地址空间中时,该DLL就创建一个线程。当该线程完成它的操作时,它通过调用FreeLibrary函数,从进程的地址空间中卸载该DLL,并且终止运行,然后立即调用ExitThread。

但是,如果线程分开调用 FreeLibrary和ExitThread,就会出现一个严重的问题。这个问题是调用FreeLibrary会立即从进程的地址空间中卸载 DLL。当调用的 FreeLibrary返回时,包含对 ExitThread调用的代码就不再可以使用,因此线程将无法执行任何代码。这将导致访问违规,同时整个进程终止运行。

但是,如果线程调用FreeLibraryAndExitThread,该函数调用FreeLibrary,使DLL立即被卸



载。下一个执行的指令是在Kernel32.dll中,而不是在刚刚被卸载的DLL中。这意味着该线程能够继续执行,并且可以调用ExitThread。ExitThread使该线程终止运行并且不返回。

一般来说,并没有很大的必要去调用 FreeLibraryAndExitThread函数。我曾经使用过一次,因为我执行了一个非常特殊的任务。另外,我为 Microsoft Windows 3.1编写了一个代码,它并没有提供这个函数。因此我高兴地看到 Microsoft将这个函数增加到了较新的 Windows 版本中。

在实际环境中,LoadLibrary和LoadLibraryEx这两个函数用于对与特定的库相关的进程使用计数进行递增,FreeLibrary和FreeLibraryAndExitThread这两个函数则用于对库的每个进程的使用计数进行递减。例如,当第一次调用LoadLibrary函数来加载DLL时,系统将DLL的文件映像映射到调用进程的地址空间中,并将DLL的使用计数设置为1。如果同一个进程中的线程后来调用LoadLibrary来加载同一个DLL文件映像,系统并不第二次将DLL映像文件映射到进程的地址空间中,它只是将与该进程的DLL相关的使用计数递增1。

为了从进程的地址空间中卸载DLL文件映像,进程中的线程必须两次调用FreeLibrary函数。第一次调用只是将DLL的使用计数递减为1,第二次调用则将DLL的使用计数递减为0。当系统发现DLL的使用计数递减为0时,它就从进程的地址空间中卸载 DLL的文件映像。试图调用DLL中的函数的任何线程都会产生访问违规,因为特定地址上的代码不再被映射到进程的地址空间中。

系统为每个进程维护了一个 DLL的使用计数,也就是说,如果进程 A中的一个线程调用下面的函数,然后进程 B中的一个线程调用相同的函数,那么 MyLib.dll将被映射到两个进程的地址空间中,这样,进程 A和进程 B的DLL使用计数都将是 1。

HINSTANCE hinstDll = LoadLibrary("MyLib.dll"):

如果进程 B中的线程后来调用下面的函数,那么进程 B的DLL使用计数将变成 0,并且该 DLL将从进程 B的地址空间中卸载。但是,进程 A的地址空间中的 DLL映射不会受到影响,进程 A的DLL使用计数仍然是 1。

FreeLibrary(hinstDll);

如果调用GetModuleHandle函数,线程就能够确定DLL是否已经被映射到进程的地址空间中: HINSTANCE GetModuleHandle(PCTSTR pszModuleName);

例如,只有当MyLib.dll尚未被映射到进程的地址空间中时,下面这个代码才能加载该文件:

```
HINSTANCE hinstDll = GetModuleHandle("MyLib"); // DLL extension assumed
if (hinstDll == NULL) {
   hinstDll = LoadLibrary("MyLib"); // DLL extension assumed
}
```

如果只有 DLL的HINSTANCE值,那么可以调用 GetModuleFileName函数,确定 DLL (或.exe)的全路径名:

```
DWORD GetModuleFileName(
HINSTANCE hinstModule,
PTSTR pszPathName,
DWORD cchPath);
```

第一个参数是DLL(或.exe)的HINSTANCE。第二个参数pszPathName是该函数将文件映像的全路径名放入的缓存的地址。第三参数cchPath用于设定缓存的大小(以字符为计量单位)。

20.1.3 显式链接到一个输出符号

一旦DLL模块被显式加载,线程就必须获取它要引用的符号的地址,方法是调用下面的函数:



```
FARPROC GetProcAddress(
HINSTANCE hinstDll,
PCSTR pszSymbolName);
```

²ÎÊý hinstDIÊǵ÷ÁÃoadLibrary(Ex)òGetModuleHand¹Œŷ¶ø·µ»ØµÄ£¬ËüÓÃÓÚÉ趨°ü°¬·û
°ÅµÄDLLµÄ¾ä±ú¡£²ÎÊýszSymbolNamæÉÒÔ²ÉÓÃÁ½ÖÖÐÎʽ¡£µÚÒ»ÖÖÐÛÊÁŶÊŶÂŶÊØÒ·û ®µÄ
µØÖ·£¬Ëü°ü°¬ÁËÄãÏëÒªÆäµØÖ·µÄ·û°ÅµÄÃû×Ö£°

```
FARPROC pfn = GetProcAddress(hinstD11, "SomeFuncInD11");
```

×¢Ò⣬²ÎÊýpszSymbolNamıÄÔ-ÐÍÊÇCSTƬ¶ø²»ÊÇCTSTÆĐÕâÒâζ×ÅGetProcAddress
°ÊýÖ»½ÓÊÜNSI×Ö-û ®£¬¾ö²»ÄÜWnicodexÖ-û ® «µÝ¸ø¸Ã°Êý£¬ÒòΪ±àÒëÆÁ÷½Ó³ÌĐò×ÜÊǽ«
-û°ÅÃû×÷ΪANSI×Ö-û ® æ´¢ÔĎLLµÄÊä³ö½ÚÖĐ¡£

²ÎÊý pszSymbolNamæµÚ¶þÖÖÐÎʽÓÃÓÚÖ¸Ã÷ÄãÏëÒªÆäµØÖ·µÄ·ûºÅµÄĐòºÅ£º
FARPROC pfn = GetProcAddress(hinstD11, MAKEINTRESOURCE(2));

ÕâÖÖÓ÷"¼ÙÉèÄãÖªµÀÄãĐèÒªµÄ·û¶ÅÄ£Ú±½°³ÌĐò¸³ÓèÁËĐòºÅÖね¡£Í¬Ñù£¬ÎÒÒªÔÙ´ÎÇ¿ µ÷£-Microsoftdz£·´¶ÔʹÓÃĐòºÅ£¬Òò´ËÄã²»»á¾-³£¿ĢI⁄d£ProcAddrep為Õâ¸öÓ÷¨¡£

ÕâÁ½ÖÖ-½-"¶¼Äܹ»Ìṩ°üºĐΦÚÖеıØÒª-ûºÅµÄµØÖ-¡£Ħ◘tLÄ£¿éµÄÊä³ö½ÚÖĐ²»´æÔÚ ÄãĐèÒªµÄ-ûºÅ鈕etProcAddre¾á·µ»ØNULL£¬±íʾÔËĐĐʧ°Ü¡£

Ó¦¸ÃÖªμÀ£¬μ÷ΦÆtProcAddrepÄμÚÒ»ÖÖ·½·"±ÈμÚ¶bÖÖ·½·"ÒåÂý£¬ÒòlªÏμĺ³±ØĐē½øĐĐxÖ·û

(®μıȽÏ£¬²¢ÇÒÒªËÑË÷´«μÝμÄ·û°ÅÃûxÖ·û ®¡£¶ÔÓÚμÚ¶bÖÖ·½·"À′Ë죬Èç¹û′«μÝμÄĐò°ÅÉĐÎ′±»·Ö

Å䏸ÈlºlÊä³öμݯÊý£¬ÄÇÃGetProcAddre¾áνá·μ»ØÒ»¸ö·ŊULLÖμ¡£Õâ¸ö·μ»ØÖ콫»áʹÄãμÄ

Ó¦ÓóÌĐò′ílôμØÈÏlªÄãÒѾ-ÓμÓĐÒ»¸öÓĐЧμÄμØÖ·£¬¶øÊμ¼ÊÉÏÄã²¢²»ÓμÓĐÕâÑùμÄμØÖ·¡£Èç¹ûÊÔĺ½μ÷ÓøÃμØÖ·£¬¿Ï¶"»áμ¼ÖÂÏβ³ÌÒý·¢Ò»¸ö·ÃÎÊÎ¥¹æ¡£ÎÒÔÚÔçÆMírÓðÂMæà³Ìʱ£¬²¢²»ÍêÈ«Àí
½âÕâ¸öĐĐΪÌØĐÔ£¬Òò′˶à′γöÏÖÕâÑùμÄ′ílô¡£ËùÒÔÒ»¶"ÒªĐ¡ĐÄ£"Õâ¸öĐĐΪÌØĐÔÊÇÓ¦¸Ã±ÜÃâʹÓÃ
Đò°Å¶øÊ¹Ó÷û°ÅÃûμÄÁſÒ»¸öÔ¬Òò£©

20.2 DLL掫øÈëµãº-Êý

```
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDll, DWORD fdwReason, PVOID fImpLoad) {

switch (fdwReason) {

case DLL_PROCESS_ATTACH:

// The DLL is being mapped into the process's address space.

break;

case DLL_THREAD_ATTACH:

// A thread is being created.

break;

case DLL_THREAD_DETACH:

// A thread is exiting cleanly.

break;
```





²ÎÊý fdwReasoôÃÓÚÖ¸Ã÷ϵͳΪʲôµ÷ÓøÃºÊý¡£¸Ã²ÎÊý¿ÉÒÔ'ÇÃÖµÖеÄÒ»¸ö¡£**Qã** ÖµÊÇ£DLL_PROCESS_ATTACĦDLL_PROCESS_DETACĦDLL_THREAD_ATTACHÒ DLL_THREAD_DETACH£ÕâЩֵ½ «ÔÚÏÂÃæ½éÉÜ¡£

×¢Òâ ±ØĐë¼Ç׌LLʹÓÆDIIMainºĒýÀ ¶ÔËüÃǽøĐĐ³õ'ÞĒÆãμÄDIIMainºĒýÖ ĎĐDZ£¬Í¬Ò»¸öμØÖ·¿Õ¼äÖĐμÄŒÄĒÆÄÜÉÐÌÖÖÐĐËüÃΦJIMainºĒý¡£ÕâÒâζ×ÅËüÃÇÉÐÌÖĞ'»⁻£¬Òò ΈÄãÓ¦¸Ã±ÜÃâμ÷Óà ÓÆBÄËÖÐÊäÈëμĺĒý¡£ ŒÍ⣬ÄãÓ¦¸Ã±ÜÃŒIIÓMainÄÚ²¿μ÷ÓÃoadLibrary(Eڳ) FreeLibrarŸĒý£¬ÒòΪÕâĐ©°Ēý»áĐÎʽÒ»¸öÒÀÀμĐÔÑ-»·¡£

Platform SDklÄμμΕ죬ÄãμÄllMainº-ÊýÖ»Ó¦¸Ã½øĐĐÒ»Đ©¼òμ¥μijõ'»-£¬±ÈÈçÉèÖÃ ±¾μØ′æ′¢Æ÷£¾tÃĎ½éÉ₽£©½"ÄÚºE¶ÔÏóºÍ′ò¿ªÎļþμÈ¡£Ä㻹±ØĐë±ÜÃâμͿ•ŚρϜ¢ Shelļ¢ODBCj¢COMj¢RPCÍÌx½ÓxÖº-Êý£"¼′μ÷ÓÃÕâĐ©º-ÊýμĶ£βŷð®ËüÃÇμÄ DLLÒ²ĐíÉĐÎ′³õ'»-£¬»òÕßÕâĐ©º-Êý¿ÉÄÜÔÚÄÚť¿μæððÆbrary(E½)Êý£¬ÕâͬÑù»á ĐγÉÒ»¸öÒÀÀμĐÔÑ-»·¡£

ÁíÍ⣬Èç¹û´´½¨È«¾ÖĐÔμÄ»ò¾²ÌGμĶÔÏó£¬ÄÇôÓ¦¸Ã×¢Òâ¿ÉÄÜ´æÔÚͬÑùμÄÎÊÌ⣬ ÒòΪÔÚÄãμ÷ΦΜMain⁰¯ÊýμÄͬʱ£¬ÕâĐ©¶ÔÏόμĹ¹Ôì°ĒýºÍÎö¹¹¹°¯ÊýÒ²»á±»μ÷Óá£

20.2.1 DLL_PROCESS_ATTACHÍ"Öª

μ±DLL±»³õ´ÎÓ³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖÐʱ£¬Ïμͳ½«μĐÓÃμÃDIIMainº¯Êý£¬¸øËü´«μÝ
²ÎÊý fdwReasomÄÖDLL_PROCESS_ATTACHÐÖ»ÓÐμÐŁLμÄĨļþÓ³Ïñ³õ´Î±»Ó³Éäʱ£¬²Å»á³ö ÏÖÕâÖÖÇé¿Ēχ£üÏß³ÌÔÚ⁰óÀ ΪÒѾ-Ó³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼ÃѾΦμÄÓÃoadLibrary(E℀)Ēý£¬ÄÇô²Ùx÷ÏμͳÖ»ÊÇμÝĎĠLμÄʹÓüÆÊý£¬Ëü²¢²»ÔÙĴſÓÃ_PROCESS_ATTACHÄÖμÀ′μ÷ÓÃ DLLμÄDIIMainº¯Êý¡£

챴¦Àí DLL_PROCESS_ATTACʱ£ÐLLÓ¦¸ÃÖ΄ĐĐLLÖĐμİĒýÒªÇóμÄÈκÎÓë½ø³Ì¡à¹ØμÄ
³õ'»⁻¡£ÀýÈç£ĐLL¿ÉÄܰü°¬ĐèҪʹÓÃËüÃÇ×Ô¼°μĶÑÕ»£¨ÔÚ½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐ΄′½¨£©μİĒý¡;
ͨ¹ýÔÚ′¦Àí DLL_PROCESS_ATTACÆÖªÊ±μ÷ÓÆdeapCreaŧæÊý£¬¸ÃDLLμÄDIIMainºĒý¾ÍÄÜ
¹»´´½¨Õâ¸ö¶ÑÕ»¡£ÒѾ-´´½¨μĶÑÕ»μľä±ú¿ÉÒΦ±£ÆĎĴÓĐȨÃÎÊμÄÒ»¸öÈ«¾Ö±äÁ¿ÖС£
μ±DIIMainʿ¦ÀíÒ»¸ö DLL_PROCESS_ATTACÆÖªÊ±£¬DIIMainµÄ·μ»ØÖμÄܹ»Ö¸ÆELμijõ



'»¯ÊÇ·ñÒѾ-È¡µÃ³É¹¦¡£Èç¹û¶PÔapCreaţæÄµ÷ÓÃÈ¡µÃÁ˳ɹ¦ÐHMainÓ¦¸Ã·µ»ØTRUE¡£Èç¹û¶ÑŐ»²»ÄÜ´´½¨£¬ËüÓ¦¸Ã·µ»ÆÅLSE¡£Èç¹ûfdwReasoʹÓõÄÊÇÆäËûµÄÖµÐH¼Ĺ_PROCESS_DETAÇĦDLL_THREAD_ATTACHÍDLL_THREAD_DETACHͬÄÇÃ′ϵͳ½«ºöÂÔDIIMain·µ»ØµÄÖµ¡£

μ±È»£¬Ϊμί³ÖĐμÄÓĐĐ©Ϊ̱߳ØĐē¸ºÔðΦŒΜΦainº¯ÊýÖĐμÄ΄úÂë¡£μ±Ò»¸öĐÂÏß³Ì΄΄½¨Ê±£¬Ïμ
ĺ³½«·ÖÅä½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼ä£¬È»9ీ½ÅżþÓ³ĨñºĺËùÓĐĐèÒªDÄLÎļþÓ³ĨňÓ³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·
¿Õ¼äÖĐ¡£È»ºὁËü´´½¨½ø³ÌμÄÖ÷Ị̈߳¬²¢Ê¹ÓøÃÏß³Ìμ÷ÓÃĎ҈ُöμÄ΄øÓÐLL_PROCESS_
ATTACH ÖμμÄDIIMainº¯Êý¡£μ±ÒѾ-Ó³ÉäμÄËτῶΦж¼¶Ôĺ¨ÖªĐÅÏ¢×÷³öÏìÓ¦ºό£¬Ïμĺ³½«Ê¹½ø³Ì
μÄÖ÷Ï߳̿ªÊ¼Ö´ĐĐ¿ÉÖ´ĐĐÄ£ÇÅÇÄ +ÔËĐĐÆÚÆô¶¯´úÂ룬È»°óÖ´ĐĐ¿ÉÖ´ĐĐÄ£¿éμĽøÈëμã°¯Êý
£¨ mainţ¢ wmainţ¢ WinMain»òwWinMain£@Èç¹û DLLμÄÈΰÎÒ»¸öDIIMain⁰¯Êý·μ»ØFALSE£¬Ö¸Ã÷
³õ'»¯Ã»ÓĐÈ¡μóɹ¦£¬Ïμĺ³±ãÖÖÖ¹Õû¸ö½ø³ÌμÄÔËĐĐ£¬´ÓËüμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐɾ³ýËùÓĐĨļþÓ³Ĭñ£¬¸ø
Óû§ÏÔʾÒ»¸öÏûÏ¢¿ò£¬ËμÃ÷½ø³ÌÎÞ·¨Æô¶¯ÔËΦĐpæωs 200ΦÄÕâ¸öÏûÏ¢¿òÈ∮¼20-Æùʾ£¬
ÔÙÏÂÃæÊΦndows 9&JÄÏûÏ¢¿ò£¬″ûĺ½20-3€®





ͼ20-2 Windows 200ÏÂÏÔʾµÄÏûÏ¢¿ò

ͼ20-3 Windows 9BAÏÔʾµÄÏûÏ¢¿ò

ÏÂÃæÈÃÎÒÃÇÀ΄¿ÖÐĻL±»ÏÔʽ¼ÓÔØÊ±μÄÇé¿ö¡£μ±½ø³ÌÖÐμÄÒ»¸öÏßðqudÓÃrary(Ex) ʱ£¬Ïμͳ»áÕÒ³öÌØ¶"μÄDLL£¬²¢½«ËüÓ³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ¸¿Õ¼äÖС£È»°ó£¬ÏμͳʹÓÃμ÷ÓÃ LoadLibrary(Ex)ÄỊ̈߳¬μ÷ÓÃDLLμÄ΄øÓÐLL_PROCESS_ATATCH ÖμμÄDIIMain⁰¯Êý¡£μ±DLL μÄDIIMain⁰¯Êý′¦ÀÍÁËÍ"ÖªÏùÏ¢⁰ó£¬Ïμͳ±ãÔÊÐÍμ÷ÓÃμÄLoadLibrary(E℀)Ēý∙μ»Ø£¬Í¬Ê±¸ÃÏß³Ì 얮½³£Ò»Ñù¼ÌĐø½øĐĐ′¦ÀÍ¡£Ďţ¶Main⁰¯Êý∙μ»ØFALSE£¬Ö¸Ã÷³õ'»¯Ã»ÓĐÈ¡μóɹ¦£¬ÄÇôÏμ ͳ¾ÍxÔ¶¯′Ó½ø³ÌμÄμØÖ¸¿Õ¼äÖĐжÔØÄĴļþÓ³Ĭñ£¬¶ø¶ÔadLibrary(Ex)Äμ÷ÓÃÔò∙μΜØJLL¡£

20.2.2 DLL PROCESS DETACHÍ"Öª

DLL Ό½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖб»Đ¶ÔØÊ±£¬Ïμͳ½½kμμÂÃIIMainºÊý£¬¸øËü´«μÝdwReason μÄÖDLL_PROCESS_DETAQÞμ±DLL ʿIÀÍÕâ¸öÖμʱ£¬ËüÓ¦¸ÃÖ ĐĐÈκÎÓë½ø³ÌÏà¹ØμÄÇå³ý²Ù x÷¡£ÀýÈç£ÐLL¿ÉÒÔμ÷ÁÃapDestrơÿÊýÀ′³·ÏûËüÔÚDLL_PROCESS_DETAÁHÖªÆÚ¼ä´´½¨μĶÑŐ»¡£x¢Ò⣬ÈØŪMainºÊý½ÓÊÕΦ½L_PROCESS_DETAÁH֪ʱ·μ»ØFALSE£¬ÄÇÃ′DIIMain¾Í²»ÊÇÓÆLL_PROCESS_DETAÁHÖªμ÷ÓÃμÄ¡£Èç¹ûÒòΪ½ø³ÌÖÕÖ¹ÔËĐĐΦΔʱ»Đ¶ÔØ£¬ÄÇôμ÷ÉÆĀtProceŚĒýμÄÏ߳̽«¸ºÔŏÖ′ÐÐIIMainºÊýμÄ′úÂëj£ÔÚŐý³£Çé¿öÏ£¬ÕâÊÇÓ¦ÓóÌĐòμÄÖ÷Ï̡߳£μ±ÄãμĽøÈëμãºÊý·μ»ØμŒ++ÔËÐĐÆÚ¿âμÄÆô¶⁻′úÂëʱ£¬¸ÃÆô¶⁻′úÂ뽫ÏÔʽμ÷ÓÆxitProceŚĒÝ£¬ÖÖÖ¹½ø³ÌμÄÔËÐС£

Èç¹ûÒòΪ½ø³ÌÖĐμÄÏß³Ìμ÷ÓÃreeLibraryòFreeLibraryAndExitThreðaðíy¶ø½·ΦLLжÔØ£¬ÄÇÃ΄μ÷Óð-ÊýμÄΪ߳̽«¸°ÔðÖ ΦΦΜαίη°-ÊýμÄ΄úÂë;£Èç¹ûʹÓÃreeLibrarৡ¬ÄÇôÒªμÈμΜαίη °-ÊýÍê³É¶ÔDLL_PROCESS_DETAÓTÖªμÄÖ´Đа󣬸ÃÏ̲߳Å´Ó¶ðreeLibrarŷ⁻ÊýμÄμ÷ÓÃÖĐ·μ»Ø¡£


×¢Òâ£ĐLLÄܹ»×èÖ¹½ø³ÌÖÕÖ¹ÔËĐĐ¡£ÀýÈΦ҈ЍΜæin½ÓÊÕΦ‰L_PROCESS_DETAŒH ֪ʱ£¬Ëü¾Í»á½øÈëÒ»¸öÎÞÏÞÑ-»·¡£Ö»ÓĐμĐÃ₺¸¶ð¼ÒÑÍê³É¶ΦĴLL_PROCESS_DETAŒHÖª



μÄ´¦Àíʱ£¬²Ùx÷Ïμͳ²Å»áÖÕÖ¹¸Ã½ø³ÌμÄÔËĐĐ¡£


x¢Òâ Èç¹ûÒòîªïμĺ³ÖĐμÄij¸öÏß³Ìμ÷ÓÃÁËerminateProce¶æÊ¹½ø³ÌÖÕÖ¹ÔËÐĐ£¬ÄÇÃ′Ïμ ĺ³½«²»μ÷ÓÃ′øÓÐDLL_PROCESS_DETACÖÞμμÄDLLμÄDIIMainº¯Êý¡£ÕâÒâζxÅÓ³Éäμ½ ½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐμÄŒÛL¶¼Ã»ÓĐ»ú»áÔÚ½ø³ÌÖÕÖ¹ÔËÐĐ֮ǰÖ′ÐĐÈκÎÇå³ý²Ùx÷¡£Õâ ¿ÉÄÜμ¼ÖÂÊý¾ÝμĶªÊ§¡£Ö»ÓĐÔÚÆÈ²»μÃÒÑμÄÇé¿öÏÆĦŧÅÅÄdJÊPÓÆc€SĒý¡£

ĺ¼20-ďÔʾÁËΪβ³Ìμ÷ÓÃadLibrarţ£±Ö´ĐĐμIJÙ×÷²½Öè¡**2**Ū¼ĠÔʾÁËΪβ³Ìμ÷ÓÃreeLibrary °¯ÊýʱÖ´ĐĐμIJÙ×÷²½Öè¡£



ͼ20-4 Ïβ³Ìµ÷ÓÃLoadLibrar⋭±ÏµÍ³Ö´ÐеIJÙ×÷²½Öè





ͼ20-5 Ï̵߳÷ÓÃFreeLibrar\$£±ÏµÍ³Ö´ÐеIJÙ×÷²½Öè

20.2.3 DLL THREAD ATTACHÍ"Öª

μ±ÔÚÒ»¸ö½ø³ÌÖĐ´´½¨Ïß³Ìʱ£¬ÏμͳÒª²é¿´μ±Ç°Ó³Éäμ½¸Ã½ø³ÌμÄμØÖ٠¿Õ¾äÖΦμÄĦÄØÞ Ó³Ïñ£¬²¢μ÷ÓÃÿ¸öĨļþÓ³ÏñμÄ´øØŒL_THREAD_ATTACHÖμμÄDIIMainº¯Êý¡£Õâ¿ÉÒÔ¸æËßËù ÓĐμÄLLÖ´ĐĐÿ¸öÏß³Ìμijõ'»¯²Ù×÷¡£Đ´´½¨μÄÏ̸߳ºÔðÖ´ÐŒLμÄËùÓÐIIMainº¯ÊýÖĐμÄ´ú Âë¡£Ö»ÓĐμ±ËùÓÐμͼÓĐ»ú»á′¦Àí¸Ã֪ͨʱ£¬Ïμͳ²ÅÔÊÐíĐÂÏ߳̿ªÊ¼Ö´ĐĐËüμÄḬ̈߳Ēý¡£

μ±Ò»¸öĐÂLL±»Ó³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐʱ£¬Èç¹û¸Ã½ø³ÌÄÚÒѾ-ÓĐÈô¸É¸öÏß³ÌÕýÔÚÔËĐĐ£ÄÇÃ΄Ïμĺ³½«²»ÎªÏÖÓĐμÄÏß³Ìμ÷ÓÃ΄ØΦŒL_THREAD_ATTACHÖμμÄDL μÄDIIMainºĒý¡£Ö»ÓĐ μ±ĐÂÏß³Ì΄΄½"ʱDLL±»Ó³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐ£¬Ëü²ÅμΦΦÃ΄<u>ø</u>ΦŒREAD_ATTACHÖμμÄ DLLμÄDIIMainºĒý¡£

ÁÍÍâҪעÒ⣬Ïμͳ²¢²»Îª½ø³ÌμÄÖ÷Ïß³Ìμ÷ÓÃ′øÓÐLL_THREAD_ATTACHÖμμÄÈΰÎ DIIMain°¯Êý¡£½ø³Ì³õ´ÎÆô¶¯Ê±Ó³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖÐμÄŒÎÛξù½ÓÊÕLL_ PROCESS_ATTACĤÖ³£¬¶ø²»ÊΦLL_THREAD_ATTACĤÖ³¡£

20.2.4 DLL_THREAD_DETACHÍ"Öª

ÈÃΪβ³ÌÖÕÖ¹ÔËÐĐμÄÊxÑ¡٠½·¨ÊÇʹËüμÄΪβ³Ì°¯Êý·μ»Ø¡£ÕâʹμÃΪμͳ¿ÉÒ**θμ**ijΦMreaÅ ́³٠



Ĭû¸ÃÏ̡߳£ ExitThreaੴÊý¸æËßϵĺ³£¬¸ÃÏß³ÌÏËÒªÖÕÖ¹ÔËĐĐ£¬µ«ÊÇϵͳ²¢²»Á¢¼′½«Ëü³·Ïû¡£Ïà
 ∴ £¬ËüҪȡ³ö Õâ¸ö ¼′½«±»³. Ïû µÄÏß ³Ì £¬²¢ ÈÃËüµ÷ÓÃÒѾ-Ó³ÉäµÄD L L µÄËùÓÐø ÓÐ
 DLL_THREAD_DETACH ÖµµÄDIIMainºÊý¡£Õâ¸öͨÖª¸æËßËùÓĐĮÄLÖ´ĐĐÿ¸öÏ̵߳ÄÇå³ý²Ù
 x÷¡£ÀýÈç£ÐLL°æ±¾µÄVC++ÔËĐĐÆÚ¿âÄܹ»ÊÍ·ÅËüÓÃÓÚ¹ÜÀí¶àÏß³ÌÓ!ÓóÌĐòµÄÊý¾Ý¿é¡£
 x¢Òâ£ÐLLÄܹ»·ÀÖ¹Ïß³ÌÖÕÖ¹ÔËĐĐ¡£ÀýÈç£ÐµIHMainºÊý½ÓÊÕµMLL_THREAD_
 DETACH֪ͨʱ£¬Ëü¾ÍÄܹ»½øÈëÒ»¸öÎÞÏÞÑ-»·¡£Ö»ÓеĐÃIJ¸ÔѾ-Íê³É¶ÔLL_THREAD_
 DETACHͨÖªµÄ¹ÀÍʱ£¬²Ùx÷ϵͳ²Å»áÖÕÖ¹Ï̵߳ÄÔËĐĐ¡£

×¢Òâ Èç¹ûÒòîªÏμͳÖĐμÄÏß³Ìμ÷ÓÃTerminateThreðtŒŷ¶øÊ¹¸ÃÏß³ÌÖÕÖ¹ÔËĐĐ£¬ÄÇôÏμ
ͳ½«²»μ÷ÓÃ΄øŒĐLL_THREAD_DETACŀÖμμÆDLLμÄËùÓÐIIMainº¯Êý¡£ÕâÒâζ×ÅÓ³
Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐμÄÈκÎŒŪλ,¶¼Ã»ÓĐ»ú»áÔÚÏß³ÌÖÕÖ¹ÔËĐĐ֮ǰÖ´ÐĐÈκÎÇå³ý
²Ùx÷¡£Õâ¿ÉÄÜμ¼ÖÂÊý¾ÝμĶªĤS¡ÆÓäateProcesì®Ñù£¬Ö»ÓĐÔÚÆÈ²»μÃÒÑμÄʱºò£¬²Å
¿ÉÒÔʹŒĨrminateThreðtæýï£

Èç¹ûμ±DLL±»³·ÏûʱÈÔÈ»ÓĐÏß³ÌÔÚÔËĐĐ£¬ÄÇô¾ĺ²»ÎªÈκĨÏß³Ìμ÷ÓÃʹ⁄ĐÓÞ_THREAD_ DETACHÖμμÄDIIMain¡£¿ÉÒÔÔÚ½ΦĐĐ_THREAD_DETACĦÄ´¦ÀÍʱ²é¿´Õâ¸öÇé¿ö£¬ÕâÑù¾ĺÄܹ»Ö´ĐбØÒ³μÄÇå³ý²Ù×÷¡£

ÉÏÊö¹æÔò¿ÉÄÜμ¼Ö·¢ÉúÏÂÃæÕâΦŒÇøðÌΦĐμÄÒ»¸öÏß³Ìμ÷ΦÃadLibrarÀ΄¼ÓΦΦLLʱ£¬
Ïμͳ¾Í»áμ÷ÓÃ′ØÓÐLL_PROCESS_ATTACÖHμμÄDLLμÄDIIMainºĒý£¨×¢Ò⣬ûÓĐΪ¸ÃÏ̷߳¢
ËÍDLL_THREAD_ATTACHTÖª£Ģ£½Ó×Å£¬¸ºÔð¼ΦΦΦΦμÄÏß³ÌÍ˳ö£¬′Ó¶øμ¼ÖÆLLμÄDIIMain
ºĒý±»ÔÙ´Îμ÷Óã¬Õâ´Îμ÷ÓÃʱ′ØΦĐ_THREAD_DETACHÖμμ£×¢Òâ£ĐLLμÃμ½ÍTÖªË죬¸ÃÏß
³Ì½«±»³·Ïů£¬¾¡¹ÜËü′ÓÎ ĈĞμŒLL_THREAD_ATTACHμÄÕâ¸öÍTÖª£¬Õâ¸öÍTÖª¸æË߸ÿâËμÏß³Ì
ÒѾ-¸½¼Ó¡£ÓÉÓÚÕâ¸öÔ-Òò£¬μ±Ö′ĐĐÈκÌÌØ¶"μÄÏß³ÌÇå³ý²Ù×÷ʱ£¬±ØĐë·Ç³£Đ¡ĐÄ¡£²»¹ý′ó¶àÊý³Ì
ĐòÔÚ±àĐ´Ê±¾Í¹æ¶"μĖΦÃdLibrarµÄÏß³ÌÓëμ÷ÓÆreeLibranyÄÏß³ÌÊÇͬÒ»¸öÏ̡߳£

20.2.5 ˳Đòµ÷ÓÃIIMain

Ïμĺ³ÊÇ˳Đòμ÷ÓΦ̃LLμÄDIIMainº¯ÊýμÄ¡£ÎªÁËÀí½âÕâÑù×öμÄÒâÒ壬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÏÂÃæÕâÑùÒ»¸ö
»·¾³¡£¼ÙÉèÒ»¸ö½ø³ÌÓĐÁ½¸öỊ̈߳¬ÏβΦPĺÏß³Ì B¡£¸Ã½ø³Ì»¹ÓĐÒ»¸ΦLL£¬³ÆÎªSomeDLL.dᡌ¬
Ëü±»Ó³Éäμ½ÁËËüμÄμØÖ·¿Õ¼äÖС£Á½¸öÏ̶߳¼χᠿæateΦÃreâæý£¬ÒÔ±ãÔÙ΄΄½¨Á½¸öỊ̈߳¬
¼΄Ïß³Ì CºĺÏß³Ì D¡£

μ±Ϊβ³Ì Αμ÷ÓÆcreateThreadd´´´½¨Ϊβ³Ì Cʱ£¬Ϊμĺ³μ÷ÓôøÓÐLL_THREAD_ATTACHÖμμÄ SomeDLL.dμÄDIIMainº¯Êý¡£μ±Ϊβ³Ì CÖ΄ĐΦIIMainº¯ÊýÖĐμÄ΄úÂëʱ£¬ΪβΒὰμ÷ÓÆcreateThread º¯ÊýÀ´´´´½¨Ϊβ³Ì D¡£ÕâʱΪμĺ³±ØĐëÔÙ´Îμ÷ÓôøΦΦL_THREAD_ATTACHÖμμÄDIIMainº¯Êý£¬Õâ 'ÎÊÇÈÃΪβ³Ì D Ö´ĐĐ´úÂë¡£μ«ÊÇ£¬Ϊμĺ³ÊÇ˳Đòμ-ΦΦΜMain⁰¯ÊýμÄ£¬Òò´ËΪμĺ³»áÔÝÍ£Ϊβ³Ì DµÄÔË ĐĐ£¬Ö±μ½ΪβθÌĺê³É¶ÔDIIMain⁰¯ÊýÖĐμÄ΄úÂëμÄ΄¦Àí²¢ÇÒ·μ»ØÎªÖ¹¡£

μ±Ϊβ³Ì CÍê³É DIIMainμÄ´¦Àíºó£¬Ëü¾Í¿ªÊ¼Ö´ĐĐËüμÄΪβ³Ìº⁻Êý¡£ÕâʱΪμͳ»½ĐÑ**Ï**Β҈҈¾¬ÈÃËü ′¦Àí DIIMainÖĐμÄ´úÂë¡£μ±Ëü·μ»ØÊ±£¬ΪβΒۥ²Ê¼´¦ÀíËüμÄΪβ³Ìº⁻Êý¡£

ĺ¨³£Çé¿öÏ£¬¸ù±¾²»»á¿¼ÂÇMWMainµÄÕâ¸ö˳Đò²Ù×÷ÌØĐÔ¡£ÎÒÔø¾-Óöµ½¹ýÒ»¸öÈË£¬ËûµÄ ′úÂëÖĐÓĐÒÞQBMain˳Đò²Ù×÷´øÀ´µÄ´íÎó¡£Ëû´´½¨µÄ´úÂëÀàËÆÏÂÃæµÄÑù×Ó£⁰



ÎÒÃÇ» "Á˰ü, jöĐ¡Ê±²Å·¢ÏÖÕâ, ö´úÂëÖĐ´æÔÚμÄÎÊÌâ¡£ÄãÄܹ»¿´³öÕâ, öÎÊÌâÂŒMMpain ÊÕμ½D L L _ P R O C E S S _ AT TA C ÍH ֪ʱ£¬Ò», ö ĐÂÏß ¾ ¼ ΄΄ ½ "ÁË¡£ Ïμ ͳ ±ØĐëÓÃ DLL_THREAD_ATTACHuÄÖμÔÙ ´Îµ÷ΦÃIMainº¯Êý¡£µ«ÊÇ£¬ĐÂÏ̱߳»ÔÝÍ£ÔËĐĐ£¬ÒòΪµ¼ÖÂ DLL_PROCESS_ATTAC±»·¢ËÍ jø DIIMainº¯ÊýμÄÏß³ÌÉĐÎ ´Íê³É '¦Àí²Ù×÷¡£ÎÊÌâÊǵ÷ÓÃ WaitForSingleObjecĒý¶ø²úÉúμÄ¡£Õâ¸öº¯Êýʹµ±Ç°ÕýÔÚÔËĐĐμÄÏß³ÌÔÝÍ£ÔËĐĐ£¬Ö±μ½ĐÂÏß³ÌÖÕ Ö¹ÔËĐĐ¡£µ«ÊÇĐÂÏß³Ì ´ÓÎ ´µÃμ½»ú»áÔËĐĐ£¬¸ü²»ÒªËµÖÕÖ¹ÔËĐĐ£¬ÒòΪËü´¦ÓÚÔÝÍ£x´Ì¬£¬µÈ´ýµ±Ç° Ĭß³ÌÍ˳ö DIIMain⁰¯Êý¡£ÕâÀïĨÒÃǵõ½µÄÊǸöËÀËøÌõ¼þ¡£Á½¸öÏ߳̽«ÓÀÔ¶´¦ÓÚÔÝÍ£x´Ì¬¡£ µ±ÎÒ¸Õ¸Õ¿ªÊ¼¿¼ÂÇÈç°Î½â¾öÕâ¸öÎÊÌâµÄʱ°ò£¬ÎÒÐÏĠÁĦËeThreadLibraryCâIĒsý£°

DisableThreadLibraryCaJæËßϵͳ˵£¬Äã²»Ïë½ᡚLL_THREAD_ATTACHÍ
DLL_THREAD_DETACH́Öª·¢Ë͸øÌض°µÄ DLLµÄDIIMainº⁻Êý¡£ÎÒÈÏΪÕâÑù×öÊÇÓеÀÀíµÄ£¬Èç¹ûÎÒÃǸæËßϵͳ²»Òª¹⁄⊅ŁLͨÖª·¢Ë͸ø DLL£¬ÄÇô¾Í²»»á·¢ËÍËÀËøÌõ¼þ¡£µ«Êǵ±ÎÒ²âÊÔ½â¾ö·½°¸Ê±£¬ÎҰܿ췢ÏÖËü½â¾ö²»ÁËÎÊÌâ¡£Çë¿´ÏÂÃæµÄ´úÂ룺



ſ¨¹ý½øÒ»²½μÄÑĐ¾¿£¬ÎÒÖÕÓÚ·¢ÏÖÁËÎÊÌâ¡£μ±½ø³Ì±»´´½¨Ê±£¬ÏμͳÒ²´´½¨Ö»¸ö»¥³â¶ÔÏó¡£Ã¿
¸ö½ø³Ì¶¼ÓĐËüxÔ¼°μÄ»¥³â¶ÔÏó£¬Ò²¾ÍÊÇËμ¶à¸ö½ø³Ì²¢²»¹²Ĭí»¥³â¶ÔÏó¡£μ±Ïß³Ìμ÷ÓÃÓ³Éäμ½½ø³Ì
μÄμØÖ·¿Õ¾äÖĐμÄμÄDIIMainº¯Êýʱ£¬Õâ¸ö»¥³â¶ÔÏó¸ºÔð¶Ô½ø³ÌμÄËùÓĐÏß³ÌÊμʩͬ²½¡£
μ±CreateThreðæý±»μ÷ÓÃʱ£¬ÏμͳÊxÏÈ´´½¨Ïß³ÌμÄÄں˶ÔÏó⁰ÍÏß³ÌμĶÑÕ»¡£È»ºóËüÔÚÄÚ
²¿μ÷ÓÃVaitForSingleObjeæÊý£¬´«μݽø³ÌμÄ»¥³â¶ÔÏóμľä±ú¡£Ò»μ©ĐÂÏß³ÌÓμÓиû¥³â¶ÔÏó£¬
Ïμͳ¾ÍÈÃĐÂÏß³ÌÓÃDLL_THREAD_ATTACHμÄÖμμ÷ÓÃÃД¸ΦLμÄDIIMainº¯Êý¡£Ö»ÓĐÔÚÕâ¸öʱ
⁰ò£¬Ïμͳ²Åμ÷ÓÃReleaseMutæxÊͷŶÔ½ø³ÌμÄ»¥³â¶ÔÏóμÄËùÓĐȨ¡£ÓÉÓÚÏμͳ²ÉÓÃÕâÖÖ-½Ê½À´ÔË
ĐĐ£¬Òò´ËÌͼÓ¶ФàableThreadLibraryCælÄqu÷Ó㬲¢²»»á·ÀÖ¹Ï̱߳»ÔÝÍ£ÔËĐĐ¡£·ÀÖ¹Ï̱߳»ÔÝ
Í£ÔËĐĐμÄΨÒ»°ì·¨ÊÇÖØĐÂÉè¼ÆÕⲿ·ÖÔ´´úÂëÆVæÊtæÃrSingleObjeæt»áÔÚÈκÎDLLµÄ
DIIMainº¯ÊýÖб»μ÷Óá£

20.2.6 DIIMainÓ@C/C++ÔËĐĐÆÚ¿â

ÔÚÉÏÃæ½éÉÖμÄMainºĒýÖУÒ¼ÙÉèÄãʹÓMÃcrosofμÄVisual C++±àÒëÆ÷À΄΄΄½¨ÄãĐÄL¡£
μ±±àĐ´Ò»¸ΦLLʱ£¬ÄãĐèÒªμÃΦι⁄&++ÔËĐĐÆÚ¿âμÄijĐ©³õ'°ïÖú¡£ÀýÈ磬Èç¹ûÄፚਿί‰ημÄ
º¬Ò»¸öÈ«¾Ö±äÁ¿£¬¶øÕâ¸öÈ«¾Ö±äÁċæβà¸äμÄÊμÀý¡£ÔÚÄã˳ÀûμΦΜÔν(lainºĒýÖĐʹÓÃÕâ¸ö
È«¾Ö±äÁ¿Ö®Ç°£¬¸Ã±äÁ¿±ØĐëμ÷ÓÃËüμĹ¹ÔìºĒý¡ĐÃãʶÔ)ŒĐÆÚ¿ÞÞμÄÆô¶⁻′úÂëÀ´Íê³É
μÄ¡£

μ±ÄãÁ΄½ÓÄã**D**ÄLʱ£¬Á′½Ó³ÌĐò½kLμĽøÈëμã°ĒýǶÈë²úÉ**Ϣ**ÄLÎļþÓ³Ïñ¡£¿ÉÒÔʹÓÃ Á′½Ó³ÌĐòμÄENTRY ¿^a¹ØÀ´Éè¶"¸Ã°ĒýμÄμØÖ·¡£°´ÕÕĬÈÏÉèÖã¬μ±**Ê⁄Iю́**ÃosofμÄÁ´½Ó³ÌĐò²¢



ÇÒÉè¶DLL¿ª¹ØÊ±£¬Á′½Ó³ÌĐò¼ÙÉè½ØÈëµãº¯Ê<u>ý³ŒĨ</u>MainCRTStartųඬ¸Ãº¯Êý°üº¬ÔÚC/C++ ÔËĐĐÆÚµÄ¿âÎļþÖĐ£¬²¢ÇÒÔ**Ď**ÄãDZĒÓ±»¾²Ì¬Á′½Óµ½ÄãµÄļþµÄÓ³ÏñÖĐ£¨¼´Ê¹ÄãʹÓÃ DLL°æ±¾µÄ/C++ÔËĐĐÆÚ¿â£¬¸Ãº¯ÊýÒ²ÊǾ²Ì¬Á′½ÓµÄ£©

μ±ÄãμÆDLLÎļþÓ³Ïñ±»Ó³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¾äÖÐʱ£¬ÏμͳÊμ¼ÊÉ<u>ÏÊΦΩμΜ.Θ́</u>MÃCRT
Startuβ˙Êý£¬¶ø²»ÊÇμ÷ΦŒMMaimº¯Êý¡£ _DIIMainCRTStartuΦĒϸºÔð¶ÔC/C++ÔËĐĐÆÚ¿â½øĐĐ³õ '»¯£¬²¢ÇÒÈ·±£ÔΦIIMainCRTStartuΦÕμBLL_PROCESS_ATTACÍF֪ʱ´´½¨ÈκĨÈ«¾Ö»ò
¾²Ì¬C++¶ÔÏó¡£μ±Ö´ĐĐÈΰĈ/C++ÔËĐĐÆÚ³õ'»¯Ê±ĐHMainCRTStartuΦĒý½«μ÷ÓÃÄãμÄ
DIIMaimº¯Êý¡£

μ±DLLÊÕμΦLL_PROCESS_DETAĆĬH֪ʱ£¬Ïμĺ³ÔÙ´Îμ÷ÓÃ_DIIMainCRTStartΦβÊý¡£Õâ
´Î¸Ã°Ēýμ÷ÓÃÄäμΦIIMain°Ēý£¬μ±DIIMainμ»ØÊ±£¬DIIMainCRTStartΦβÍϪ DLLÖÐμÄÈκÎÈ«
¾Ö»ò¾²ÌG++¶ÔÏóμ÷ÓÃÎö¹¹ºŌÊý¡£μ±_DIIMainCRTStartΦβÕμΦLL_THREAD_ATTACHÍ֪ʱ£¬
_DIIMainCRTStartΦβÊý²¢²»Ö´ÐĐÈκÎÌØÊâμÄ´¦Àí²Ùx÷¡£μ«ÊǶÔΦŒLL_THREAD_DETACHĂ´
Ëμ£-C/C++ÔËĐĐÆÚ½«ÊÍ·ÅÏßਐἰμΦὰatౙÚ´æ¿é£¨Èç¹û´æÔÚÕãÑùμÄÄÚ´æ¿μΦμμκ ΕΦΦΘÍÖ³£Çé¿ö
Ï£¬Õâ¸ὰtiddatౙÚ´æ¿éÊDz»Ó¦¸Ã´æÔÚμĂ£¬ÒòΪ±àĐ´ÕýÈ·μÄΪ̰߳ŌÊý½«·μ»Øμ½ÄÚ²¿μ÷ÓÃ
_endthreadæÄC/C++ÔËĐĐÆÚμμÄreadstart®Æý£¨μÚ6ÕÂÒѾ-½éÉÜŒI©°ÔðÔÚÏß³ÌÊÔͼμ÷ÓÃ
ExitThrea֮ǰÊÍ·ÅÄÚ´æ¿éj£

È»¶ø£¬ĖÃÎÒÃǿӻ¿ÓãÑùÒ»ÖÖÇé¿Þæs‰áá£ÞÃD′μÄÓ¦ÓóÌĐòμ÷ΦÃLÖĐÓÃ/C+±àĐ′μİĒý¡£ÔÚÕãÖÖÇé¿öÏŘ£ascæb¦ÓóÌĐò′′½″ÁËÒ»¸öÏ߳죬²¢ÇÒ²»Ê¹QÃeginthreadæòò´EÏß³ì¶ÔC/C++ÔËĐĐÆÚ¿âμÄÇé¿öÒ»ÎÞËùÖ³¡£ÕâʱÏſβ³ÌμĖΦÃμÄÒ»¸ö°¯Êý£¬¸Ã°¯ÊýÓÖμ÷ÓÃÒ»¸öÖËĐĐÆÚ°¯Êý;£μ±ÄãÔÙ′ε÷ÓøÃ°¯ÊýÆ9ËĐĐÆÚ°¯Êýγ¸ÃÏß³ì′′½″Ö»¸töddatæÌÚ′æ¿é£¬²¢ÇÒÔÚ ′′½″¹ý³ÌÖĐ½«ËüÓëÏ̹߳ØÁªÆðÀ′¡£ÕâÒâζæåscæb¦ÓóÌĐòÄܹ»′′½″³É¹¦μØμ÷ÓÃÔËĐĐÆÚ°¯ÊýμÄÏ̡߳£μ±ÓÃPascæbð-ÚpÄḬ̈߳Ēý·μ»ØÊ±£ÆxitThread»µ÷ÓÃj£/C++ÔËĐĐÆÚ¿ÞÌμÄÊÕμ½DLL_THREAD_DETACHÖ³£¬²¢ÊÍ·Å tiddatæĬÚ′æ¿é£¬ÕãÑù¾Í²»»á³öÏÖÈΰĨÄÚ′æĐ¹Â©¡£ÕâȷʵÊǸö·Ç³£³öÉ«μÄ˼·¡£

ǰÃæ½²¹ý£¬²»±Ø**ĎÚ**LÔ´´úÂëÖĐÊμ**ïÖ**IIMainº¯Êý¡£Èç¹ûÄã²¢²»ÓμÓĐ×Ô¼¶ÄMainº¯Êý£¬ ¿ÉÒÔʹΦÃC++ÔËĐĐÆÚ¿**ðμM**Ainº¯ÊýμÄÊμÏÖ´úÂ룬ËüÀàËÆÏÂÃæμÄĐÎʽ£¨Èç¹û¾²Ì¬Á´½Óμ½ C/C++ÔËĐĐÆÚ¿âμÆ9°£©

```
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDll, DWORD fdwReason, PVOID fImpLoad) {

if (fdwReason == DLL_PROCESS_ATTACH)

   DisableThreadLibraryCalls(hinstDll);

return(TRUE);
```

μ±Á΄½Ó³ÌĐòÁ΄½ΦĹLʱ£¬Èç¹ûÁ΄½Ó³ÌĐòÎÞ·¨ÕÒÞ½LμÄobĴļÞÖÐμÄİlMainº¯Êý£¬ÄÇÃ′Ëü¾ÍÁ΄½Φ/C++ÔËĐĐÆÚ¿ÐμÄMainº¯ÊýμÄÊμÏÖ΄úÂë¡£Èç¹ûÄãûÓĐÌṩ×Ô½ΦμÄMainº¯Êý£¬C/C++ÔËĐĐÆÚ¿â¾ĺÕýÈ·μØ¼ÙÉèÄððkĎĹÞĦREAD_ATTACHÍ DLL_THREAD_DETACHÍ Ö¹¡£ÎªÁËÌá¸ß´´½¯⁰ͳ·ÏûÏß³ÌμÄĐÔÄÜ£¬Ôòμ÷ÓÃDisableThreadLibraryCælĨÊsý¡£

20.3 ÑÓ³Ù¼Ó**Ô**Ø

Microsoft Visual C++ 6.Òά¹©ÁËÒ»¸ö³öÉ«μÄĐÂÌØĐÔ£¬ËüÄÜD೬ÊţμIJÙ×÷±äμøü¼ÓÈÝ Òס£Õâ¸öÌØĐÔ³ÆĵªÑÓ³Ù¼ΦΦΦΕÑÓ³Ù¼ÓÔΦΨÄLÊǸöÒþº¬Á′½ÓΦÄL£¬ËüÊμ¼ÊÉÏÒªμÈμ½ ÄãμÄ´úÂëÊÔͼÒΦΦĀLÖаü°¬μÄÒ»¸ö·û°Åʱ²Å½øĐĐ¼ÓÔØ¡£ÑÓ³ÙΦΦΦÃÁĐÇé¿öÏÂÊÇ



非常有用的:

- 如果你的应用程序使用若干个 DLL,那么它的初始化时间就比较长,因为加载程序要将 所有需要的 DLL映射到进程的地址空间中。解决这个问题的方法之一是在进程运行的时 候分开加载各个 DLL。延迟加载的 DLL能够更容易地完成这样的加载。
- 如果调用代码中的一个新函数,然后试图在老版本的系统上运行你的应用程序,而该系统中没有该函数,那么加载程序就会报告一个错误,并且不允许该应用程序运行。你需要一种方法让你的应用程序运行,然后,如果(在运行时)发现该应用程序在老的系统上运行,那么你将不调用遗漏的函数。例如,一个应用程序在 Windows 2000上运行时想要使用PSAPI函数,而在Windows 98上运行想要使用ToolHelp函数(比如Process32Next)。当该应用程序初始化时,它调用 GetVersionEx函数来确定主操作系统,并正确地调用相应的其他函数。如果试图在 Windows 98上运行该应用程序,就会导致加载程序显示一条错误消息,因为 Windows 98上并不存在 PSAPI.dll模块。同样,延迟加载的 DLL能够使你非常容易地解决这个问题。

我花费了相当多的时间来检验Visual C++ 6.0中的延迟加载DLL特性,必须承认,Microsoft在实现这个特性方面做了非常出色的工作。它提供了许多特性,并且在Windows 98 和Windows 2000上运行得都很好。

下面让我们从比较容易的操作开始介绍,也就是使延迟加载 DLL能够运行。首先,你象平常那样创建一个DLL。也要象平常那样创建一个可执行模块,但是必须修改两个链接程序开关,并且重新链接可执行模块。下面是需要添加的两个链接程序开关:

/Lib:DelayImp.lib

/DelayLoad:MyDll.dll

Lib开关告诉链接程序将一个特殊的函数 --delayLoadHelper嵌入你的可执行模块。第二个开关将下列事情告诉链接程序:

- 从可执行模块的输入节中删除 MyDII.dll,这样,当进程被初始化时,操作系统的加载程序就不会显式加载DLL。
- 将新的Delay Import (延迟输入)节(称为.didata)嵌入可执行模块,以指明哪些函数正在从MyDll.dll输入。
- 通过转移到对--delayLoadHelper函数的调用,转换到对延迟加载函数的调用。

当应用程序运行时,对延迟加载函数的调用实际上是对 --delayLoadHelper函数的调用。该函数引用特殊的Delay Import节,并且知道调用LoadLibrary之后再调用GetProcAddress。一旦获得延迟加载函数的地址,--delayLoadHelper就要安排好对该函数的调用,这样,将来的调用就会直接转向对延迟加载函数的调用。注意,当第一次调用同一个 DLL中的其他函数时,必须对它们做好安排。另外,可以多次设定 /delayLoad链接程序的开关,为想要延迟加载的每个DLL设定一次开关。

好了,整个操作过程就这么简单。但是还应该考虑另外两个问题。通常情况下,当操作系统的加载程序加载可执行模块时,它将设法加载必要的 DLL。如果一个DLL无法加载,那么加载程序就会显示一条错误消息。如果是延迟加载的 DLL,那么在进行初始化时将不检查是否存在DLL。如果调用延迟加载函数时无法找到该 DLL,--delayLoadHelper函数就会引发一个软件异常条件。可以使用结构化异常处理(SEH)方法来跟踪该异常条件。如果不跟踪该异常条件,那么你的进程就会终止运行(SEH将在第23、24和25章中介绍)。

当--delayLoadHelper确实找到你的DLL,但是要调用的函数不在该DLL中时,将会出现另



Ò»¸öÎÊÌâ¡£±ÈÈ磬Èç¹û¼ÓÔØ³ÌĐòÕÒµ½Ò»¸ĐÀϵƱ¾£¬¾Í»á·¢ÉúÕâÖÖÇé¿ö¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿ö Ï£¬--delayLoadHelp�f»áÒý·¢Ò»¸öÈí¼þÒì³£Ìõ¼þ£¬¶ÔÕâ¸öÈí¼þÒì³£ìõ¼þµÄ′¦Àí·½·¨ÓëÉÏÃæÏà ͬ¡£ÏÂÒ»½Ú½éÉܵÄʾÀýÓ¦ÓóÌĐòïÔʾÁËÈçºĨÕýÈЭŒÆ£ÂĔÒÔ±ã′¦ÀíÕâĐ©´íÎó¡£

Äã»á·¢ÏÖ´úÂëÖÐÓÐÐí¶àÆäËûÔªËØ£¬ÕâÐ**©ÐPË**ØÎØäÀíºÁÎÞ¹ØÏµ¡£µ«ÊÇÕâĐ©ÔªËØÓë ÄãʹÓÃÑÓ³Ù¼Ó**Ô**ØØµÃ±¿ÉÒÔʹÓõĸ¨ÖúÌØĐÔÓĐ¹Ø¡£ÏÂÃæ½«Òª½éÉÜÕâĐ©ÌØĐÔ¡£Èç¹ûÄ㲻ʹÓøü ¶àµÄ¸ß¼¶ÌØĐÔ£¬¿ÉÒÔɾ³ýÕâĐ©¶îÍâµÄ´úÂë¡£

鍀ãËù¼û£⁄isual C++¿ª·¢Đ¡x鶨ÒåÁËÁ½¸öÈí¼þÒì³£Ìõ¼þ′úÂë£√½βρException
(ERROR_SEVERITY_ERRQÆRROR_MOD_NOT_FOUNĎ)VcppExceptio£© ERROR_
SEVERITY_ERROÆERROR_PROC_NOT_FOUM®ÕâĐ©′úÂë·Ö±ðÓÃÓÚϸñÄ£¿éûÓĐ
ÕÒμ½°Í°¯ÊýûÓĐÕÒμ½¡£ÎÒμÄÒì³£¹ýÂËðæfáyLoadDIIExceptionFilœÃÓÚ²éÕÒÕâÁ½¸öÒì³£′ú
Âë¡£Èç¹ûÁ½¸ö′úÂ붼ûÓĐÕÒμ½£¬¹ýÂ˰¯Êý½¾ΦΕØTION_CONTINUE_SEARŒHÕâÓëÈÎ
°Î³öÉ«μĹýÂ˰¯Êý·μ»ØμÄÖμÊÇÒ»ÑùμÄ£°¶ÔÓÚÄã²»Ö³μÀÈç°Î′¦ÀíμÄÒì³£′úÂ룬Çë²»ÒªЁæÒâɾ³ý£©
μ«ÊÇÈç¹ûÕâÁ½¸ö′úÂëÖĐμÄÒ»¸öÒѾ-ÕÒμ½£ЫÄQÃóadHelpੴÊý½«ÌṩÒ»¸öÖ¸Ïò°ü°¬Ä³Đ©
¸¨ÖúĐÅÏ¢μÄDelayLoadInf¼á¹¹μÄÖ¸Õë¡£ÔÚsual C++μÄDelayImp.ÎļþÖУDelayLoadInf¼á¹¹
¶¨ÒåΪÏÂÃæμÄĐÎʽ£°

```
typedef struct DelayLoadInfo {
   DWORD
                               // Size of structure
                  cb;
   PCImgDelayDescr pidd;
                              // Raw data (everything is there)
   FARPROC *
                   ppfn;
                               // Points to address of function to load
   LPCSTR
                   szDll:
                               // Name of dll
   DelayLoadProc
                   dlp;
                               // Name or ordinal of procedure
   HMODULE
                   hmodCur;
                               // hInstance of loaded library
   FARPROC
                   pfnCur:
                               // Actual function that will be called
   DWORD
                  dwLastError;// Error received
} DelayLoadInfo, * PDelayLoadInfo;
```

Õâ¸öÊý¾Ý½á¹¹ÊÇÓŒElayLoadHelpੴÊýÀ´·ÖÅä°Í³õ'»⁻μÄ¡£Ôڸð⁻Êý°′²½Öè¶⁻̬¼ÓÔØ DLL²¢ÇÒ»ñμñ»μ÷Óð⁻ÊýμÄμØÖ·μĹý³ÌÖĐ£¬Ëü½«ÌîĐ´¸Ã½á¹¹μĸ÷¸ö³É**∁ՖΕ₽∁**¾á¹¹μÄÄÚ²¿£¬³ÉÔ±szDIЮ¸ĨòÄãÒª¼ÓÔÆŅÄLμÄÃû×Ö£¬ÏëÒª²é¿´μݯÊýÔòÔÚ³ÉIΦС£ÓÉÓÚ¿ÉÒÔ°´Đò⁰Å»òÃû×ÖÀˆ²é¿´¸÷¸ö°¯Êý£¬Òò´EdIp³ÉÔ±ÀàËÆÏÂÃæμÄÑù×Ó£⁰

```
typedef struct DelayLoadProc {
   BOOL fImportByName;
   union {
      LPCSTR szProcName;
      DWORD dwOrdinal;
   };
} DelayLoadProc;
```

Èç¹ûDLLÒѾ-¼ÓÔØ³É¹¦£¬μ«ÊÇËü²»°ü°¬±ØÒªμݯÊý£¬Ò²¿ÉÒÔ²ħơĩð£Ô±£¬ÒÔÁ˽â
DLL±»¼ÓÔØμ½μÄÄÚ′æμØÖ·¡£Ò²¿ÉÒÔ²ðơ½£ŠÔ£rrơ£¬ÒÔÁ˽âÊÇʲÃ′′ſĺóμ¼ÖÂÁËÒì³£Ìŏ¼þμÄ
Òý·¢¡£²»¹ý¶ÔÓÚÒì³£¹ýÂ˰¯ÊýÀ′Ë죬ÕâÊDz»±ØÒªμÄ£¬ÒòĴªÒì³£′úÂëÄܹ»¸æËßÄ㾿¾¹·¢ÉúÁËʲÃ′
ÎÊÌâ¡£³ÉÔ±pfnCurü°¬ÁËĐèÒªμݯÊýμÄμØÖ·¡£ÔÚ¹ýÂ˰¯ÊýÖÐËü×ÜÊŊÇÖÃĹª£¬ÒòĴª-delayLoadHelpððr·¨ÕÒμ½¸Ã°¯ÊýμÄμØÖ·¡£

ÔÚÆäÓàμijÉÔ±ÖÞÞÞÃÓÚÈ·¶¨°æ±¾μωdÖ¸ÏòǶÈëÄ£¿éÖаü°¬ÑÓ³Ù¼ÓΦΦΔΦβÄËÊýμĽÚ£¬ppfnÊǰÊýÕÒμ½Ê±£¬°ÊýμÄμØÖ·Ó¦¸Ã·ÅÈëμÄμØÖ·¡£xî°óÁ½¸ö¾ÉΦ±±®yLoadHelp®ÊýÄÚ²¿Ê¹Óá£ËüÃÇÓĐ×ų¬¸ß¼¶μÄÓÃ;£¬ÏÖÔÚ»¹Ã»ÓбØÒª¹Û²ì»òÕßÁ˽âÕâÁ½¸ö³ÉÔ±j£



到现在为止,已经讲述了如何使用延迟加载的 DLL和正确解决错误条件的基本方法。但是 Microsoft的延迟加载 DLL的实现代码超出了迄今为止我已讲述的内容范围。比如,你的应用程序能够卸载延迟加载的 DLL。假如你的应用程序需要一个特殊的 DLL来打印一个文档,那么这个DLL就非常适合作为一个延迟加载的 DLL,因为大部分时间它是不用的。不过,如果用户选择了 Print命令,你就可以调用该 DLL中的一个函数,然后它就能够自动进行 DLL的加载。这确实很好,但是,当文档打印后,用户可能不会立即打印另一个文档,因此可以卸载这个 DLL,释放系统的资源。如果用户决定打印另一个文档,那么 DLL就可以根据用户的要求再次加载。

若要卸载延迟加载的DLL,必须执行两项操作。首先,当创建可执行文件时,必须设定另一个链接程序开关(/delay:unload)。其次,必须修改源代码,并且在你想要卸载 DLL时调用--FUnloadDelayLoadedDLL函数:

BOOL __FUnloadDelayLoadedDLL(PCSTR szD11);

/Delay:unload链接程序开关告诉链接程序将另一个节放入文件中。该节包含了你清除已经调用的函数时需要的信息,这样它们就可以再次调用 --delayLoadHelper函数。当调用 -- FUnloadDelayLoadedDll时,你将想要卸载的延迟加载的 DLL的名字传递给它。该函数进入文件中的未卸载节,并清除DLL的所有函数地址,然后--FUnloadDelayLoadedDll调用FreeLibrary,以便卸载该DLL。

下面要指出一些重要的问题。首先,千万不要自己调用 FreeLibrary来卸载DLL,否则函数的地址将不会被清除,这样,当下次试图调用 DLL中的函数时,就会导致访问违规。第二,当调用--FUnloadDelayLoadedDll时,传递的DLL名字不应该包含路径,名字中的字母必须与你将DLL名字传递给 /DelayLoad链接程序开关时使用的字母大小写相同,否则, --FUnload DelayLoadedDll的调用将会失败。第三,如果永远不打算卸载延迟加载的 DLL,那么请不要设定/Delay:unload链接程序开关,并且你的可执行文件的长度应该比较小。最后,如果你不从用/Delay:unload开关创建的模块中调用 --FUnloadDelayLoadedDll,那么什么也不会发生, --FUnloadDelayLoadedDll什么操作也不执行,它将返回FALSE。

延迟加载的DLL具备的另一个特性是,按照默认设置,调用的函数可以与一些内存地址相链接,在这些内存地址上,系统认为函数将位于一个进程的地址中(本章后面将介绍链接的问题)。由于创建可链接的延迟加载的 DLL节会使你的可执行文件变得比较大,因此链接程序也支持一个/Delay:nobind开关。因为人们通常都喜欢进行链接,因此大多数应用程序不应该使用这个链接开关。

延迟加载的DLL的最后一个特性是供高级用户使用的,它真正显示了 Microsoft的注意力之所在。当 --delayLoadHelper函数执行时,它可以调用你提供的挂钩函数。这些函数将接收 --delayLoadHelper函数的进度通知和错误通知。此外,这些函数可以重载 DLL如何加载的方法以及如何获取函数的虚拟内存地址的方法。

若要获得通知或重载的行为特性,必须对你的源代码做两件事情。首先必须编写类似清单 20-1所示的DliHook函数那样的挂钩函数。DliHook框架函数并不影响--delayLoadHelper函数的运行。若要改变它的行为特性,可启动 DliHook函数,然后根据需要对它进行修改。接着将函数的地址告诉--delayLoadHelper。

在DelayImp.lib静态链接库中,定义了两个全局变量,即 --pfnDliNotifyHook和--pfnDliFailureHook。这两个变量均属于pfnDliHook类型:



鍀ãËù¼û£¬ÕâÊǸöÊý¾ÝÀàĐĺμİÊý£¬**ÓðilÒquÄ**K°ÊýμÄÔ-ĐĺÏàÆ¥Åä¡£**Ô**JélayImp.lifÄ
¼þÖУ¬Á½¸ö±äÁ¿±»³õ'ΦŪÊL£¬Ëü¸æËßdelayLoadHelpðrÒªμ÷ÓÃÈĵ°Î¹Ò¹³0°Êý¡£ÈôҪʹ
ÄãμİÊý±»μ÷Ó㬱ØĐ뽫ÕâÁ½¸ö°ÊýÖĐμÄÒ»¸öÉèÖÃΪ¹Ò¹³0°ÊýμÄμØÖ·¡£ÔÚÎÒμÄ′úÂëÖĐ£¬ÎÒÖ»Êǽ«ĨÂÃæÁ½ĐĐ′úÂëÌí¼Óμ½È«¾Ö×÷ÓÃÓò£°

鍀ãËù¼û£-delayLoadHelpêμ¼ÊÉÏÊÇÓëÁ½¸ö»Øμ÷°ĒýÒ»μÀÔËĐĐμÄ¡£Ëüμ÷ÓÃÒ»¸ö°ĒýÒԱ㠱"¸æÍ"Ö³£¬μ÷ÓÃÁíÒ»¸ö°ĒýÀ´±"¸æÊ§°ÜÇé¿ö¡£ÓÉÓÚÕâÁ½¸ö°ĒýμÄÔ-ĐÍÊÇÏàͬμÄ£¬¶øμÚÒ»¸ö²ÎÊý dliNotify¸æËßγʲôμ÷ÓÃÕâ¸ö°Ēý£¬Òò´ËÎÒ×ÜÊÇÍ"½"μ¥¸ö°¯Êý²¢½«Á½¸ö±äÁ¿ÉèÖÃγÖ¸ÏòÎÒ μÄÒ»¸ö°Ēý£¬Ê¹ÎÒμŤx÷±äμüòμ¥Ò»Đ©¡£


Visual C++ 6.@ÄÑÓ³Ù¼ÓĐÂŒµÄĐÂÌØĐԷdz£³öÉ«£¬Đí¶à±à³ÌÈËÔ±¼¸Äêǰ¾ÍÏ£ÍûʹÓÃÕâ¸òÌØĐÔ¡£¿ÉÒÔÏËÏñĐí¶àÓ¦ÓóÌĐò£¨ÓÈÆŒĜĢsofµÄÓ¦ÓóÌĐò£©¶¼½«³ä·ÖÀûÓÃÕâ¸öÌØĐÔ¡£

DelayLoadAppʾÀýÓ¦ÓóÌĐò

Çåμ¥20-1ÖĐÁĐ³öμÄelayLoadApᠹŀÓóÌĐò£° 20 DelayLoadApp.exæ©ïÔʾÁËÔÚ³ä·ÖÀûÓÃ ÑÓ³Ù¼ÓĎIŹLʱÓ¦¸Ã×öμÄËùÓĐ¹¤x÷j£ÎªÁËÑÝʾμÄĐèÒª£¬±ØĐëʹÓÃÒ»¸♂¾Φμ¥μÄΨμÄ ´úÂë λÓÚ20-DelayLoadLiĿ¼ÖĐj£

ÓÉÓÚ¸ÃÓ¦ÓóÌĐò¼ÓÔΦΦΕ̈́PelayLoadLiq±Ä£¿é£¬Òò´Ëμ±ÔËĐиÃÓ¦ÓóÌĐòʱ£¬¼ÓÔØ³ÌĐò
²»±Ø½«¸ÃÄ£¿éÓ³Éäμ½½ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐ¡£ÔÚ¸ÃÓ¦ÓóÌĐòÖĐ£¬ÎĠΜαŒŪμωŁĠÃd&ŒÊý¡£
¸Ã°ÊýÖ»ÊÇÓÃÀ΄ÏÔʾÒ»¸öÏüÏ¢¿ò£¬Í¨ÖªÊÇ·ñÓĐÒ»¸öÄ£¿é¼ÓÔØμ½Á˽ø³ÌμÄμØÖ·¿Õ¼äÖĐ¡£μ±¸ÃÓ¦C³ÌĐò³õ´ÎÆô¶¯ÔËĐĐʱ҈£20 DelayLoadLiq±Ä£¿éÉĐĨ′¼ÓÔØ£¬Òò´Ë³öÏΖΰ́УŒùʾμÄÏüÏ¢¿òj£

È»ºó¸ÃÓ¦ÓóÌĐòμ÷ÓÃΦΦLÊäÈëμÄÒ»¸öº°Êý£¬ÕâʹμÃdelayLoadHelpēĒýÄܹ»×Ô¶¯¼ÓÔØ ¸ÃDLL¡£μ±¸Ã°°Êý·μ»ØÊ±£¬±ã³öÏÖÍ2⁄20-7ËùʾμÄÏûÏ¢¿ò¡£



C:\Documents\Adv\Win\CD\x86\De...\

Module "20 DelayLoadLib" is loaded.

ͼ20-6 DelayLoadAp¦ØÊ¾;20 DelayLoadLiþ± Ä£¿éÉÐÎ′¼ÓÔØ

ͼ20-7 DelayLoadApïjÔʾ¡20 DelayLoadLiþ± Ä£¿éÒѾ-¼ÓÔØ

μ±Õâ¸öÏûÏ¢¿ò¹Ø±ÕʱĐŁLÖĐμÄÁíÒ»¸öº¯Êý±»μ÷Óá£ÓÉÓڸú¯ÊýÊÇÔÚĐÒÇĐ£¬Òò´Ë ¸ÃDLL²»±ØÔٴμÓÔØμ½¸ÃμØÖ·¿Õ¼äÖĐÈ¥£¬²»¹ý¸ÃĐº¯ÊýμÄμØÖ·±»×ª»»²¢μ÷Óá£

$$\begin{split} \tilde{O}a\hat{E}\pm & \text{EFUnloadDelayLoadedD} \hat{\mathbb{C}}\dot{\mathbb{E}}\acute{y}\pm \text{$^{\circ}$}\tilde{O}a\hat{\mathbb{C}}+\hat{\mathbb{C}}\dot{\mathbb{C}}^{\circ}\hat{\mathbb{C}}^{$$

 $\label{eq:continuous} \dot{\mathbb{E}}\varsigma^1\hat{\mathbf{u}}\dot{\mathsf{O}} \\ \text{``$QDE3} \dot{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}}^{-3} \dot{\mathbb{E}}\dot{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}}^{-3} \hat{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}}^{-3} \hat{\mathbf{u}} \hat{\mathbf{u}}^{-3} \hat{\mathbf{u}$



清单20-1 DelayLoadApp示例应用程序



DelayLoadApp.cpp

/******	**************
fodule:	DelayLoadApp.cpp Copyright (c) 2000 Jeffrey Richter ************************************
#include	"\CmnHdr.h" /* See Appendix A. */ <windowsx.h> <tchar.h></tchar.h></windowsx.h>
///////	
#include #include	<pre><delayimp.h> // For error handling & advanced features "\20-DelayLoadLib\DelayLoadLib.h" // My DLL function prototypes</delayimp.h></pre>
,,,,,,,,,	



```
// Wrap all calls to delay-load DLL functions inside SEH
  __try {
     int x = 0:
     // If you're in the debugger, try the new Debug.Modules menu item to
     // see that the DLL is not loaded prior to executing the line below
     IsModuleLoaded(g_szDelayLoadModuleName);
     x = fnLib(); // Attempt to call delay-load function
     // Use Debug.Modules to see that the DLL is now loaded
     IsModuleLoaded(g_szDelayLoadModuleName);
     x = fnLib2(); // Attempt to call delay-load function
     // Unload the delay-loaded DLL
     // NOTE: Name must exactly match /DelayLoad:(DllName)
     __FUnloadDelayLoadedDLL("20 DelayLoadLib.dll");
     // Use Debug.Modules to see that the DLL is now unloaded
     IsModuleLoaded(g_szDelayLoadModuleName);
     x = fnLib(); // Attempt to call delay-load function
     // Use Debug.Modules to see that the DLL is loaded again
     IsModuleLoaded(g_szDelayLoadModuleName);
  __except (DelayLoadDllExceptionFilter(GetExceptionInformation())) {
     // Nothing to do in here, thread continues to run normally
  // More code can go here...
  return(0);
}
```

int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE hinstExe, HINSTANCE, PTSTR pszCmdLine, int) {

LONG WINAPI DelayLoadDllExceptionFilter(PEXCEPTION_POINTERS pep) {



```
// Assume we recognize this exception
   LONG 1Disposition = EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER:
   // If this is a Delay-load problem. ExceptionInformation[0] points
   // to a DelayLoadInfo structure that has detailed error info
   PDelayLoadInfo pdli =
      PDelayLoadInfo(pep->ExceptionRecord->ExceptionInformation[0]);
   // Create a buffer where we construct error messages
   char sz[500] = \{ 0 \}:
   switch (pep->ExceptionRecord->ExceptionCode) {
   case VcppException(ERROR_SEVERITY_ERROR, ERROR_MOD_NOT_FOUND):
     // The DLL module was not found at run time
     wsprintfA(sz, "Dll not found: %s", pdli->szDll);
     break:
   case VcppException(ERROR_SEVERITY_ERROR, ERROR_PROC_NOT_FOUND):
     // The DLL module was found, but it doesn't contain the function
     if (pdli->dlp.fImportByName) {
        wsprintfA(sz, "Function %s was not found in %s",
           pdli->dlp.szProcName, pdli->szDll);
        wsprintfA(sz, "Function ordinal %d was not found in %s",
           pdli->dlp.dwOrdinal, pdli->szDll);
     }
     break:
   default:
     // We don't recognize this exception
     1Disposition = EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
     break:
  }
  if (lDisposition == EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
     // We recognized this error and constructed a message, show it
     chMB(sz):
  }
  return(lDisposition);
}
// Skeleton DliHook function that does nothing interesting
FARPROC WINAPI DliHook(unsigned dliNotify, PDelayLoadInfo pdli) {
  FARPROC fp = NULL; // Default return value
  // NOTE: The members of the DelayLoadInfo structure pointed
  // to by pdli shows the results of progress made so far.
  switch (dliNotify) {
  case dliStartProcessing:
     // Called when __delayLoadHelper attempts to find a DLL/function
```



```
// Return 0 to have normal behavior or nonzero to override
     // everything (you will still get dliNoteEndProcessing)
     break:
  case dliNotePreLoadLibrary:
     // Called just before LoadLibrary
     // Return NULL to have __delayLoadHelper call LoadLibary
     // or you can call LoadLibrary yourself and return the HMODULE
     fp = (FARPROC) (HMODULE) NULL;
     break;
  case dliFailLoadLib:
     // Called if LoadLibrary fails
     // Again, you can call LoadLibary yourself here and return an HMODULE
     // If you return NULL, __delayLoadHelper raises the
     // ERROR_MOD_NOT_FOUND exception
     fp = (FARPROC) (HMODULE) NULL:
    break:
  case dliNotePreGetProcAddress:
    // Called just before GetProcAddress
    // Return NULL to have __delayLoadHelper call GetProcAddress
    // or you can call GetProcAddress yourself and return the address
    fp = (FARPROC) NULL;
    break:
  case dliFailGetProc:
    // Called if GetProcAddress fails
    // You can call GetProcAddress yourself here and return an address
    // If you return NULL, __delayLoadHelper raises the
    // ERROR_PROC_NOT_FOUND exception
    fp = (FARPROC) NULL;
    break:
  case dliNoteEndProcessing:
     // A simple notification that __delayLoadHelper is done
     // You can examine the members of the DelayLoadInfo structure
     // pointed to by pdli and raise an exception if you desire
     break:
  }
  return(fp);
}
// Tell __delayLoadHelper to call my hook function
PfnDliHook __pfnDliNotifyHook = DliHook;
PfnDliHook __pfnDliFailureHook = DliHook;
```



```
/***********************
Module: DelayLoadLib.cpp
Notices: Copyright (c) 2000 Jeffrey Richter
#include "..\CmnHdr.h"
             /* See Appendix A. */
#include <Windowsx.h>
#include <tchar.h>
#define DELAYLOADLIBAPI extern "C" __declspec(dllexport)
#include "DelayLoadLib.h"
int fnLib() {
 return(321);
}
int fnLib2() {
 return(123);
}
DelayLoadLib.h
/****************************
Module: DelayLoadLib.h
Notices: Copyright (c) 2000 Jeffrey Richter
**************************
#ifndef DELAYLOADLIBAPI
#define DELAYLOADLIBAPI extern "C" __declspec(dllimport)
#endif
DELAYLOADLIBAPI int fnLib();
DELAYLOADLIBAPI int fnLib2();
```



20.4 函数转发器

函数转发器是DLL的输出节中的一个项目,用于将对一个函数的调用转至另一个 DLL中的另一个函数。例如,如果在 Windows 2000 的Kernel32.dll上运行 Visual C++的DumpBin实用程序,那么将看到类似下面的一部分输出:

C:\winnt\system32>DumpBin -Exports Kernel32.dll (some output omitted) HeapAlloc (forwarded to NTDLL.RtlAllocateHeap) 360 167 361 168 HeapCompact (000128D9) 362 169 HeapCreate (000126EF) 363 16A HeapCreateTagsW (0001279E) 364 16B HeapDestroy (00012750) HeapExtend (00012773) 365 16C HeapFree (forwarded to NTDLL.Rt1FreeHeap) 366 16D 367 16E HeapLock (000128ED) 368 16F HeapQueryTagW (000127B8) HeapReAlloc (forwarded to NTDLL.RtlReAllocateHeap) 369 170 HeapSize (forwarded to NTDLL.RtlSizeHeap) 370 171 (remainder of output omitted)

这个输出显示了4个转发函数。每当你的应用程序调用HeapAlloc、HeapFree、HeapReAlloc或HeapSize时,你的可执行模块就会自动与Kernel32.dll相链接。当激活你的可执行模块时,加载程序就加载 Kernel32.dll并看到转发的函数实际上包含在 NTDLL.dll中。然后它也加载NTDLL.dll。当你的可执行模块调用 HeapAlloc时,它实际上调用的是 NTDLL.dll中的RtlAllocateHeap函数。系统中的任何地方都不存在HeapAlloc函数。

如果调用下面的函数,GetProcAddress就会查看Kernel32的输出节,发现HeapAlloc是个转发函数,然后按递归方式调用 GetProcAddress函数,查找NTDLL.dll的输出节中的RtlAllocateHeap。

GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "HeapAlloc");

也可以利用DLL模块中的函数转发器。最容易的方法是像下面这样使用一个 pragma指令:

```
// Function forwarders to functions in DllWork
#pragma comment(linker, "/export:SomeFunc=DllWork.SomeOtherFunc")
```

这个pragma告诉链接程序,被编译的 DLL应该输出一个名叫 SomeFunc的函数。但是 SomeFunc函数的实现实际上位于另一个名叫 SomeOtherFunc的函数中,该函数包含在称为 DllWork.dll的模块中。必须为你想要转发的每个函数创建一个单独的 pragma代码行。

20.5 已知的DLL

操作系统提供的某些DLL得到了特殊的处理。这些DLL称为已知的DLL。它们与其他DLL基本相同,但是操作系统总是在同一个目录中查找它们,以便对它们进行加载操作。在注册表中有下面的关键字:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\KnownDLLs
```

在我的计算机上使用RegEdit.exe实用程序时显示的是如图20-8所示的对话框。




图20-8 使用 RegEdit .exe实用程序时显示的子关键字对话框

如你所见,这个关键字包含一组值的名字,这些名字是某些 DLL的名字。每个值名字都有一个数据值,该值恰好与带有.dll文件扩展名的值名字相同(不过,情况并非完全如此,我将在下面的例子中加以说明)。当LoadLibrary或LoadLibraryEx被调用时,这些函数首先查看是否传递了包含.dll扩展名的DLL名字。如果没有传递,那么它们将使用通常的搜索规则来搜索 DLL。

如果确实设定了 .dll扩展名,那么这些函数将删除扩展名,然后搜索注册表关键字 KnownDLL,以便确定它是否包含匹配的值名字。如果没有找到匹配的名字,便使用通常的搜索规则。但是,如果找到了匹配的值名字,系统将查找相关的值数据,并设法使用值数据来加载DLL。系统也开始在注册表中的 DllDirectory值数据指明的目录中搜索 DLL。按照默认设置,Windows 2000上的DllDirectory值的数据是%SystemRoot%\System32。

为了更好地说明情况,假设将下面的值添加给注册表关键字 KnownDLL:

Value name: SomeLib

Value data: SomeOtherLib.dll

当调用下面的函数时,系统将使用通常的搜索规则来查找该文件:

LoadLibrary("SomeLib");

但是,如果调用下面的函数,系统将会发现有一个匹配的值名字(记住,当系统检查注册表的值名字时,它将删除扩展名.dll)。

LoadLibrary("SomeLib.dll");

这时,系统设法加载称为 SomeOtherLib.dll的文件,而不是加载 SomeLib.dll。它首先在%SystemRoot%\System32目录中查找SomeOtherLib.dll。如果它在该目录中找到了文件,它就加载该文件。如果文件不在该目录中, LoadLibrary(Ex)运行失败并返回 NULL,同时,对 GetLastError的调用将返回2(ERROR_FILE_NOT_FOUND)。

20.6 DLL转移



当Windows刚刚开发成功时,RAM和磁盘空间是非常宝贵的。因此Windows在设计时总是尽可能多地安排资源的共享,以节省宝贵的存储器资源。为了达到这个目的, Microsoft建议,多个应用程序共享的任何模块,如 C/C++运行期库和Microsoft基础类(MFC)DLL等,应该放入Windows的系统目录中。这样,系统就能够方便地找到共享文件。

随着时间的推移,这变成一个非常严重的问题,因为安装程序会用旧文件或尚未完全实现向后兼容的新文件来改写该目录中的文件。这将使用户的其他应用程序无法正确地运行。今天,硬盘的容量已经非常大,并且很便宜, RAM的容量也相当富裕,价格也便宜了一些。因此, Microsoft改变了原先的开发策略,非常支持你将应用程序的所有文件放入它们自己的目录中,而不要去碰Windows的系统目录中的任何东西。这样,你的应用程序就不会损坏别的应用程序,别的应用程序也不会损坏你的应用程序。

为了给你提供相应的帮助,Microsoft给Windows 2000增加了一个DLL转移特性。这个特性能够强制操作系统的加载程序首先从你的应用程序目录中加载文件模块。只有当加载程序无法在应用程序目录中找到该文件时,它才搜索其他目录。

为了强制加载程序总是首先查找应用程序的目录,要做的工作就是在应用程序的目录中放入一个文件。该文件的内容可以忽略,但是该文件必须称为 AppName.local。

例如,如果有一个可执行文件的名字是 SuperApp.exe,那么转移文件必须称为SuperApp.exe.local。

在系统内部,LoadLibrary(Ex)已经被修改,以便查看是否存在该文件。如果应用程序的目录中存在该文件,该目录中的模块就已经被加载。如果应用程序的目录中不存在这个模块,LoadLibrary(Ex)将正常运行。

对于已经注册的COM对象来说,这个特性是非常有用的。它使应用程序能够将它的 COM 对象DLL放入自己的目录,这样,注册了相同COM对象的其他应用程序就无法干扰你的操作。

20.7 改变模块的位置

每个可执行模块和DLL模块都有一个首选的基地址,用于标识模块应该映射到的进程地址空间中的理想内存地址。当创建一个可执行模块时,链接程序将该模块的首选基地址设置为0x00400000。如果是DLL模块,链接程序设置的首选基地址是0x10000000。使用Visual Studio的DumpBin实用程序(带有/Headers开关),可以看到一个映像的首选基地址。下面是使用DumpBin来转储它自己的头文件信息的例子:

C:\>DUMPBIN /headers dumpbin.exe

Microsoft (R) COFF Binary File Dumper Version 6.00.8168 Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.

Dump of file dumpbin.exe

PE signature found

File Type: EXECUTABLE IMAGE

FILE HEADER VALUES

14C machine (i386)
3 number of sections
3588004A time date stamp Wed Jun 17 10:43:38 1998
0 file pointer to symbol table

0 number of symbols
E0 size of optional header



```
10F characteristics
                   Relocations stripped
                   Executable
                   Line numbers stripped
                   Symbols stripped
                   32 bit word machine
OPTIONAL HEADER VALUES
            10B magic #
            6.00 linker version
            1000 size of code
            2000 size of initialized data
               0 size of uninitialized data
            1320 RVA of entry point
            1000 base of code
            2000 base of data
          400000 image base
                                    <-- Module's preferred base address
            1000 section alignment
           1000 file alignment
           4.00 operating system version
           0.00 image version
           4.00 subsystem version
               0 Win32 version
           4000 size of image
           1000 size of headers
           127E2 checksum
               3 subsystem (Windows CUI)
               0 DLL characteristics
          100000 size of stack reserve
           1000 size of stack commit
```

当这个可执行模块被调用时,操作系统加载程序为新进程创建一个虚拟地址。然后该加载程序将可执行模块映射到内存地址0x00400000,并将DLL模块映射到0x10000000。为什么这个首选基地址这么重要呢?让我们看一看下面的代码:

换句话说,编译器和链接程序创建的机器代码实际上是在变量 g_x 的地址0x00414540中硬编码的代码。该地址位于机器代码中,用于标识变量在进程的地址空间中的绝对位置。但是,当并且仅当可执行模块加载到它的首选基地址0x00400000中时,这个内存地址才是正确的。

如果在一个DLL模块中我们拥有与上面完全相同的代码,那将会如何呢?在这种情况下, 编译器和链接程序将生成类似下面的机器代码:

```
MOV [0x10014540]. 5
```

同样,注意DLL的变量g_z的虚拟内存地址是在磁盘驱动器上的DLL文件映像中硬编码的代码。而且,如果该DLL确实是在它的首选基地址上加载的,那么这个内存地址是绝对正确的。



现在假设你设计的应用程序需要两个 DLL。按照默认设置,链接程序将 .exe模块的首选基地址设置为 0x00400000,同时,链接程序将两个 DLL模块的首选基地址均设置为 0x10000000。如果想要运行 .exe模块,那么加载程序便创建该虚拟地址空间,并将 .exe模块映射到内存地址 0x00400000中。然后加载程序将第一个 DLL映射到内存地址 0x10000000中。但是,当加载程序试图将第二个 DLL映射到进程的地址空间中去时,它将无法把它映射到该模块的首选基地址中,必须改变该 DLL模块的位置,将它放到别的什么地方。

改变可执行(或DLL)模块的位置是个非常可怕的过程,应该采取措施避免这样的操作。 为什么要避免这样的操作呢?假设加载程序将第二个DLL的地址改到0x20000000。这时,将变量gx的值改为5的代码应该是:

MOV [0x20014540], 5

但是文件映像中的代码却类似下面的样子:

MOV [0x10014540], 5

如果文件映像的代码被允许执行,那么第一个DLL模块中大约有4个字节的值将被值5改写。这是不能允许的。加载程序必须修改这个代码。当链接程序创建你的模块时,它将把一个移位节嵌入产生的文件中。这一节包含一个字节位移的列表。每个字节位移用于标识一个机器代码指令使用的内存地址。如果加载程序能够将一个模块映射到它的首选基地址中,那么系统将永远不会访问模块的移位节。这当然是我们所希望的——你永远不希望使用移位节。

另一方面,如果该模块不能映射到它的首选基地址中,加载程序便打开模块的移位节,并 对所有项目重复执行该操作。对于找到的每个项目,加载程序将转至包含要修改机器代码指令 的存储器页面。然后它抓取机器指令当前正在使用的内存地址,并将模块的首选基地址与模块 实际映射到的地址之间的差与该地址相加。

因此,在上面的例子中,第二个 DLL被映射到 0x20000000,但是它的首选基地址是 0x10000000。它产生的差是 0x10000000,然后这个差与机器代码指令的地址相加,产生的结果 如下:

MOV [0x20014540], 5

现在,第二个DLL中的代码将能够正确地引用它的变量g x。

当模块不能映射到它的首选基地址中去时,将会出现下面两个主要问题:

- 加载程序必须重复经过移位节,并且要修改模块的许多代码。这会影响到系统的运行速度,并且会增加应用程序的初始化时间。
- 当加载程序将数据写入模块的代码页面时,系统的写入时拷贝(copy-on-write) 机制将强制这些页面被系统的页文件拷贝。

上面的第二个问题确实会产生非常不良的作用。它意味着模块的代码页面不再能够从该磁盘上的模块文件映像中删除和重新加载。相反,这些页面将在需要时从系统的页文件中来回倒腾。这也会影响系统的运行速度。但是,还有更为糟糕的事情。由于页文件拷贝了模块的所有代码页面,因此系统只有较少的存储器可供系统中的所有进程来运行。这就限制了用户的电子表格、文字处理文档、CAD图形和位图的大小。

另外,可以创建一个不包含移位节的可执行模块或 DLL模块。当创建该模块时,你可以将 /FIXED开关传递给链接程序。使用这个开关,能够使模块变得比较小一些,但是这意味着模块不能被改变位置。如果模块不能加载到它的首选基地址,那么它就根本无法加载。如果加载程序必须改变模块的位置,但是却不存在用于该模块的移位节,那么加载程序就会撤消整个进程,并且向用户显示一条"进程异常终止"的消息。



对于只包含资源的DLL来说,这是个问题。只包含资源的DLL中是没有代码的,因此,使用/FIXED开关来链接该DLL是很有意义的。但是,如果只有资源的DLL不能加载到它的首选基地址,那么该模块就根本不能加载。这很奇怪。为了解决这个问题,链接程序允许你用嵌入头文件中的信息来创建一个模块,以指明该模块不包含移位信息,因为不需要这样的信息。Windows 2000加载程序可以使用这个头文件信息,并且允许加载只包含资源的DLL,而不会降低系统的运行速度或者损害页文件的空间。

若要创建不需要进行任何移位的文件映像,请使用/SUBSYSTEM:WINDOWS,5.0开关,或者使用/SUBSYSTEM:CONSOLE,5.0开关,但是不要设定/FIXED开关。如果链接程序确定模块中没有什么东西需要进行移位设置,那么它就从模块中删除移位节,并且关闭头文件中的专用IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED标志。当Windows 2000加载该模块时,它知道该模块可以移位(因为IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED标志是关闭的),但是该模块没有移位(因为不存在移位节)。请注意,这是 Windows 2000加载程序的一个新特性,它说明了/SUBSYSTEM开关的结尾处为什么需要带有5.0。

现在你已经知道首选基地址的重要性了。所以,如果你有多个模块需要加载到单个地址空间中,必须为每个模块设置不同的首选基地址。 Microsoft Visual Studio的Project Settings(项目设置)对话框使得这项操作变得非常容易。你只需要选定 Link(链接)选项卡,再选定Output(输出)类别。在Base Address(基地址)域中(该域默认为空),可以输入一个数字。在图20-9中,我将我的DLL模块的基地址设置为0x20000000。




图20-9 Project Settings 对话框

另外,始终都应该从高位内存地址开始加载 DLL,然后逐步向下加载到低位内存地址,以减少地址空间中出现的碎片。

注意 ÊxÑ¡»ùµØÖ·±ØÐë'ÖÕ´Ó·ÖÅäÁ£¶È±ß½ç¿ªÊ¼¡£ÔÚÆù½ñΪÖ¹µÄËùÓÐÆ½Ì¨ÉÏ£¬ÏµÍ³µÄ ·ÖÅäÁ£¶ÈÊĢ KB¡£½«À´Õâ¸ö·ÖÅäÁ£¶È¿ÉÄÜ·¢Éú±ä»¯¡袅魇ÂÒѾ-¶Ô·ÖÅäÁ£¶È½øÐÐÁË ÏêϸµÄ½éÉÜ¡£

好了,现在已经对所有的内容做了介绍。但是,如果将许多模块加载到单个地址空间中,情况将会如何呢?如果有一种非常容易的方法,可以为所有的模块设置很好的首选基地址,那就好了。幸运的是,这种方法确实有。

Visual Studio配有一个实用程序,称为Rebase.exe。如果运行不带任何命令行参数的Rebase



程序,会得到下面的使用信息:

```
usage:
REBASE [switches]
       [-R image-root [-G filename] [-O filename] [-N filename]]
       image-names...
      One of -b and -i switches are mandatory.
      [-a] Used with -x. extract All debug info into .dbg file
       [-b InitialBase] specify initial base address
       [-c coffbase_filename] generate coffbase.txt
           -C includes filename extensions, -c does not
       [-d] top down rebase
       [-f] Strip relocs after rebasing the image
      [-i coffbase_filename] get base addresses from coffbase_filename
      [-] logFilePath] write image bases to log file.
      [-p] Used with -x. Remove private debug info when extracting
      [-q] minimal output
      [-s] just sum image range
      [-u symbol_dir] Update debug info in .DBG along this path
      [-v] verbose output
      [-x symbol_dir] extract debug info into separate .DBG file first
      [-z] allow system file rebasing
      [-?] display this message
      [-R image_root] set image root for use by -G, -O, -N
      [-G filename] group images together in address space
      [-O filename] overlay images in address space
      [-N filename] leave images at their origional address
          -G, -O, -N, may occur multiple times. File "filename"
          contains a list of files (relative to "image-root")
```

Platform SDK文档对Rebase实用程序进行了介绍,因此在这里就不再对它详细说明了。不过要补充的一点是,这个实用程序并没有什么奇特之处。从内部来说,它只是分别为每个指定的文件调用ReBaseImage函数:

```
BOOL ReBaseImage(
  PSTR CurrentImageName,
                              // Pathname of file to be rebased
  PSTR SymbolPath.
                            // Symbol file path so debug info
                              // is accurate
  BOOL fRebase.
                              // TRUE to actually do the work; FALSE
                              // to pretend
  BOOL fRebaseSysFileOk.
                              // FALSE to not rebase system images
  BOOL fGoingDown.
                              // TRUE to rebase the image below
                              // an address
  ULONG CheckImageSize.
                              // Maximum size that image can grow to
  ULONG* pOldImageSize.
                              // Receives original image size
  ULONG* pOldImageBase,
                              // Receives original image base address
  ULONG* pNewImageSize.
                            // Receives new image size
  ULONG* pNewImageBase,
                              // Receives new image base address
  ULONG TimeStamp);
                              // New timestamp for image
```

当你执行Rebase程序,为它传递一组映象文件名时,它将执行下列操作:

- 1) 它能够仿真创建一个进程的地址空间。
- 2) 它打开通常被加载到该地址空间中的所有模块。



- 3) 它仿真改变各个模块在仿真地址空间中的位置,这样,各个模块就不会重叠。
- 4) 对于已经移位的模块,它会分析该模块的移位节,并修改磁盘上的模块文件中的代码。
- 5) 它会更新每个移位模块的头文件,以反映新的首选基地址。

Rebase是个非常出色的工具,建议尽可能使用这个工具。应该在接近你的应用程序模块创建周期结束时运行这个实用程序,直到所有模块创建完成。另外,如果使用 Rebase实用程序,可以忽略 Project Settings对话框中的基地址的设置。链接程序将为 DLL提供一个基地址 0x10000000,但是Rebase会修改这个地址。

顺便要指出的是,决不应该改变操作系统配备的任何模块的地址。 Microsoft在销售 Windows操作系统之前,在操作系统提供的所有文件上运行了 Rebase程序,因此,如果将它们映射到单个地址空间中,所有的操作系统模块都不会重叠。

我给第4章中介绍的ProcessInfo.exe应用程序添加了一个特殊的性质。这个工具显示了一个列表,里面包括进程的地址空间中存在的所有模块。在 BaseAddr列的下面,会看到模块加载到的虚拟内存地址。在 BaseAddr列的右边,是 ImagAddr列。通常这个列是空的,这表示模块加

载到了它的首选基地址中。你希望看到所有 模块都是这样。但是如果出现带有括号的另 一个地址,就表示该模块没有加载到它的首 选基地址中,这一列中的数字表示从模块的 磁盘文件的头文件信息中读取的该模块的首 选基地址。

下面是正在查看 Acrord32.exe进程的 ProcessInfo.exe工具。注意,有些模块确实 加载到了它们的首选基地址中,有些模块则 没有。你还会发现所有模块的首选基地址都是0x100000000,表示它们是DLL模块,并且 这些模块的创建者并没有考虑改变地址的问题(见图20-10)。




图20-10 Process Information 窗□

20.8 绑定模块

模块的移位是非常重要的,它能够大大提高整个系统的运行性能。但是,还可以使用许多别的办法来提高它的性能。比如说,可以改变应用程序的所有模块的位置。让我们回忆一下第19章中关于加载程序如何查看所有输入符号的地址的情况。加载程序将符号的虚拟地址写入可执行模块的输入节中。这样就可以参考输入的符号,以便到达正确的内存位置。

让我们进一步考虑一下这个问题。如果加载程序将输入符号的虚拟地址写入 .exe模块的输入节,那么拷贝输入节的这些页面将被写入虚拟地址。由于这些页面是写入时拷贝的页面,因此这些页面将被页文件拷贝。这样我们就遇到了一个与改变模块的位置相类似的问题,即映像文件的各个部分将与系统的页文件之间来回倒腾,而不是在必要时将它们删除或者从文件的磁盘映像中重新读取。另外,加载程序必须对(所有模块的)所有输入符号的地址进行转换,这是很费时间的。

可以将模块绑定起来,使应用程序能够更快的进行初始化,并且使用较少的存储器。绑定一个模块时,可以为该模块的输入节配备所有输入符号的虚拟地址。为了缩短初始化的时间和使用较少的存储器,当然必须在加载模块之前进行这项操作。



Visual Studio配有另一个实用程序,名字是Bind.exe,当运行这个不带任何命令行参数的程序时,它将输出下面的信息:

```
usage: BIND [switches] image-names...

[-?] display this message

[-c] no caching of import dlls

[-o] disable new import descriptors

[-p dll search path]

[-s Symbol directory] update any associated .DBG file

[-u] update the image

[-v] verbose output

[-x image name] exclude this image from binding

[-y] allow binding on images located above 2G
```

Bind (绑定) 实用程序在 Platform SDK文档中作了描述,这里就不再详细介绍了。但是与 Rebase一样,这个实用程序也不是不可思议的程序。从内部来说,它为每个指定的文件重复调用BindImageEx函数:

```
BOOL BindImageEx(
DWORD dwFlags, // Flags giving fine control over the function
PSTR pszImageName, // Pathname of file to be bound
PSTR pszDllPath, // Search path used for locating image files
PSTR pszSymbolPath, // Search path used to keep debug info accurate
PIMAGEHLP_STATUS_ROUTINE StatusRoutine); // Callback function
```

最后一个参数StatusRoutine是一个回调函数的地址, BindImageEx定期调用这个函数,这样就能够监控连接进程。下面是该函数的原型:

```
BOOL WINAPI StatusRoutine(
```

```
IMAGEHLP_STATUS_REASON Reason, // Module/procedure not found, etc.
PSTR pszImageName, // Pathname of file being bound
PSTR pszDllName, // Pathname of DLL
ULONG_PTR VA, // Computed virtual address
ULONG_PTR Parameter); // Additional info depending on Reason
```

当执行Bind程序,传递给它一个映像文件名时,它将执行下列操作:

- 1) 打开指定映像文件的输入节。
- 2) 对于输入节中列出的每个DLL,它打开该DLL文件,查看它的头文件以确定它的首选基地址。
 - 3) 查看DLL的输出节中的每个输入符号。
- 4) 取出符号的RVA,并将模块的首选基地址与它相加。将可能产生的输入符号的虚拟地址写入映像文件的输入节中。
- 5) 将某些辅助信息添加到映像文件的输入节中。这些信息包括映像文件绑定到的所有 DLL 模块的名字和这些模块的时戳。

在第19章中,我们使用DumpBin实用程序来查看Calc.exe的输入节的内容。该输出信息的底部显示了第5个步骤中添加的已链接输入信息。下面是输出信息的有关部分:

```
Header contains the following bound import information:
Bound to SHELL32.dll [36E449E0] Mon Mar 08 14:06:24 1999
Bound to MSVCRT.dll [36BB8379] Fri Feb 05 15:49:13 1999
Bound to ADVAPI32.dll [36E449E1] Mon Mar 08 14:06:25 1999
Bound to KERNEL32.dll [36DDAD55] Wed Mar 03 13:44:53 1999
Bound to GDI32.dll [36E449E0] Mon Mar 08 14:06:24 1999
Bound to USER32.dll [36E449E0] Mon Mar 08 14:06:24 1999
```



可以看到Calc.exe连接到了哪些模块,方括号中的数字表示 Microsoft是在何时创建每个 DLL模块的。这个32位的时戳值在方括号的后面展开了,并以人们能够识别的字符串显示出来。

在执行整个进程期间, Bind程序做了两个重要的假设:

- 当进程初始化时,需要的DLL实际上加载到了它们的首选基地址中。可以使用前面介绍的Rebase实用程序来确保这一点。
- 自从绑定操作执行以来,DLL的输出节中引用的符号的位置一直没有改变。加载程序通过将每个DLL的时戳与上面第5个步骤中保存的时戳进行核对来核实这个情况。

当然,如果加载程序确定上面的两个假设中有一个是假的,那么 Bind就没有执行上面所说的有用的操作,加载程序必须通过人工来修改可执行模块的输入节,就像它通常所做的那样。但是,如果加载程序发现模块已经连接,需要的 DLL已经加载到它们的首选基地址中,而且时戳也匹配,那么它实际上已经无事可做。它不必改变任何模块的位置,也不必查看任何输入函数的虚拟地址。该应用程序只管启动运行就是了。

此外,它不需要来自系统的页文件的任何存储器。这太好了,我们简直拥有世界上最出色的系统。目前销售的商用应用程序许多都不具备相应的移位和绑定特性。

好了,现在你已经知道应该将应用程序配有的所有模块连接起来。但是应该在什么时候进行模块的连接呢?如果你在你的公司连接这些模块,可以将它们与你已经安装的系统 DLL绑定起来,而这些系统DLL并不一定是用户已经安装的。由于不知道用户运行的是 Windows 98还是Windows NT,或者是Windows 2000,也不知道这些操作系统是否已经安装了服务软件包,因此应该将绑定操作作为应用程序的安装操作的一部分来进行。

当然,如果用户能够对 Windows 98和Windows 2000进行双重引导,那么绑定的模块可能对这两个操作系统之一来说是不正确的。另外,如果用户在Windows 2000下安装你的应用程序,然后又升级到你的服务软件包,那么模块的绑定也是不正确的。在这些情况下,你和用户都可能无能为力。 Microsoft应该在销售操作系统时配备一个实用程序,使得操作系统升级后能够自动重新绑定每个模块。不过,现在还不存在这样的实用程序。