气相 的分子图像

理想气体: 分子看作任气

常温帝压下 妄尽气体还似于

分子三個天 相互作用

理想气体

$$PV = NRT$$
 $P_{\hat{x}} - \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} + T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V}$
11s

从近似是了的函数 0

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} \qquad \frac{(\partial \hat{F}_{X}\hat{F}_{Y})}{(\partial \hat{F}_{X}\hat{F}_{Y})} \qquad PV = nRT$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$$
 $A = U - TS = UU) - nRT h62$

= NRT
$$\left(\frac{\partial (hb)}{\partial V}\right)_T = NRT \left(\frac{\partial (hV)}{\partial V}\right)_T = \frac{nRT}{V}$$

统计力导模型

$$P = N_A m (V_2, A_B)^2 \frac{n}{V} = \frac{n RT}{V}$$

能量均匀原理:对于任何一个能量二阶项,其摩尔平均能量等于 2'RT

手动、铑动: 自于自由该都只有一个能量二阶项 (动能)

振动:每个自由度有一个动级领知一个势能领

有一定局限性

范德华气体状态 5程

$$P = \frac{nRT}{V - \beta n} - \alpha \left(\frac{n}{V}\right)^2$$

位力气体状态方程

$$p = \frac{RT}{V_m} \left[A + B \frac{1}{V_m} + C \left(\frac{1}{V_m} \right)^2 + \cdots \right]$$

一个气体的最高可液化温度,新为该输作的气-液临界温度,对户的最低压强 则为临界压强

气体的化子势

理想气体 $\mu = \mu^0 + RThP$ (P单位为 bar)

T给定, Lu: 标准状态下给定 理想气体的化字势

定际气作 P→ 5=7P 送底系数

气体速度 也叫 有效压强

军一组与理想气体的化与势等于其结定军件下的摩尔吉布斯自由能

$$G = n G_m \qquad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} = n \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} + G_m \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}$$

= Gm

凝聚态

给应T.p. 改变 图/液态温度 所需 配量 远大于气态

液左的热石

酒东热塘底滩

气体 夜体

科 ── 素振动 每个自由该对 (元 贡献 翻信

对G.m贡献 12

儿能量角度看, 液态分气态的 根本不同, 就在于势处对 液态 () 的额外贡献

$$C_{p,m,\tilde{R}} = \left(\frac{\partial H_{m,\tilde{R}}}{\partial T}\right)_{p} \approx \left(\frac{\partial U_{m,\tilde{R}}}{\partial T}\right)_{v} + P\left(\frac{\partial V_{m,\tilde{R}}}{\partial T}\right)_{p} \approx 2C_{v,m\tilde{R}} = 2C(p,m,\tilde{R}-P)$$

氢键 会导致正偏离

单位作积等压热客 张为体积比热客 Pu

$$\Gamma_{V} = \frac{Cp}{V} = \frac{n Cp.m}{V} = \frac{Cp.m}{Vm}$$

液态 ア、是 气体的 八千倍

第27.P, 对化学反应过程影响最大的是 体积比热管 液态中的化导反应语义的 温度变化 比较 遇知 液态 介质是化导反应的 非常 强有力的 推动剂

液左的熵

液态介质可以大大降低一个气相反应的熵变要求液态纳来介质腔是一个很好的反应中心一环境之间熵传递介质

液态的体积

绝对 0度的似

液态中的两个分子之间的平均距离决定于分子间排斥争吸引相互作用,即势能图上最低点

液态的体积次定于与子间相互作用能

$$V = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P}\right)_{T} = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P}\right)_{T} - T\left(\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial P}\right)_{T} = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P}\right)_{T} - T\left(\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial T}\right)_{P}$$

$$\approx \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P}\right)_{T}$$

液态和固态的体积主要决定于物质本身的性质: 5千间相互作用

气态的体积主要决定于系统为了的集体行为: S 与体体积决定于环境提供的也界条件

纯物质的相丧

沸腾的基本要求是液体的蒸气压等于外压疏

相: 当系统的某一个宏观部分 的化子组分, 物理化学性质是连续的, 科格的, 则称该部分为一个相

定温定在条件下,多相系统处于平衡状态相平衡条件下,在 dq =0

两相车统(1和2)

$$\frac{dG}{dn_{1}} = -S\frac{dT}{dn_{1}} + V\frac{dP}{dn_{1}} + \mu_{1}\frac{dn_{1}}{dn_{1}} + \mu_{2}\frac{dn_{2}}{dn_{1}}$$

$$\dot{R} = \mu_{1} - \mu_{2}$$

$$dn_{2} = -dn_{1}$$

: 定温定压两相平衡条件 H 三凡

多姐


M = M2 = M3 = ··· Nj

吉布斯 掛手鶯

平街た 相妄

$$\Delta G_{\bar{q}} = 0$$
 $\Delta S_{\bar{q}} = \frac{\Delta H_{\bar{q}}}{T_{\bar{q}}}$

纯物质相图




相区相也是线、相及温度、饱和蒸气压、三相点、临界点

绝的 烹气压 虽 续 聚态 在 给 定 温 夜 的 平衡 茎气压

各相区的相对位置

$$[\underline{b} - i\widehat{R}] = (\frac{\partial \mu}{\partial T})_{P,n} = -S_m < 0$$



液左Sm > 固仁Sm

液なル下阵更快

两相的Sn在特点附近不随下支化

A-T 近似 直线

M国= M回手術 - Smg (T- T手術)

|版: |版:橋 - Sma (T- T機)

Ng.彩 = N.渡.平野

NB-N液 = (Sm.液 - Sm.固)(T- T=衡)

左右位置,专念 以一丁、 上下位置,专念 以一P

$$\mu_{ai} = \mu_{bi} , \quad \mu_{az} = \mu_{bz}$$

$$\mu_{az} = \mu_{ai} + d\mu_{a} = \mu_{ai} - S_{m.a} dT + V_{m.a} dP$$

$$\mu_{bz} = \mu_{bi} + d\mu_{b} = \mu_{bi} - S_{m.b} dT + V_{m.b} dP$$

$$\mu_{\alpha r} = \mu_{\alpha_1} + d\mu_{\alpha} = \mu_{\alpha_1} - S_{m,\alpha} dT + V_{m,\alpha} dP$$

今一液相爱, 气相 作內理想气体处理, Vm.及忽略不计

$$\frac{dP^*}{dT} = \frac{\Delta \text{ Hm, #的}}{T_{\text{PM}}} = \frac{P^* \Delta \text{ Hm}_{\text{PM}} \text{ fm}_{\text{in}} \text{ fm}_{\text{in}} \text{ fm}_{\text{in}}}{RT_{\text{in}}^2}$$

(克男修斯一美拉 欠龙方程)

p*: 给定下下的饱布蒸气压

标准沸点与液体的分子间相互作用成

实质是平衡条件下 蒸发过程 环境 協变 知 系统 熵变 相互低海

如果 蒸发温度 明 显低于纯左纸底的临界温底

液气分子间相互作用 与下湖 大致呈影性 逐减

纯物质 国态和 液态的 化学 势

液态:
给交工,纯物质质应都和自己在给定温度下的饱和蒸气处于热力导干衡
$\mu_{\mathcal{R}} = \mu^* = \mu^0 + RThP^*$
pt: 给完纯物质 饱和 蚕气的化导势
P* - 结反温度下液体的饱和蒸气压
固态 μ _国 = μ ^θ → RTh p*