内视 未物质的量 是广东惟原, 所以 内能对 物质粉量 的偏导数是 强度惟原

第1个组为物质的量共轭的强度性质定义对第1个组为的化字势

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial n_i}\right)_{(s, V, n \neq n_i)}$$

内象U 的全 銀台 du=TdS-PdV+ sin Hidn;

内能变化特点:以环境一条采平衡及内平衡对户的广度性质为变量

$$dH = TdS + VdP + \sum_{i=1}^{C} k_i dn_i$$

$$dA = -SdT - PdV + \sum_{i=1}^{C} k_i dn_i$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i=1}^{C} k_i dn_i$$

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{i}}\right)_{(S,P, n \neq n_{i})} \qquad \mu_{i} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_{i}}\right)_{(T,V,n \neq n_{i})} \qquad \mu_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{(T,P,n \neq n_{i})}$$

麦克斯韦方程 (略)

理想气体系统,内部均匀,具有确定的P,T, 此时系统具有确定的化字势,T=T际

$$C = \frac{N}{V} = \frac{P}{RT}$$

等追棄件下 $\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathcal{L}}\right)_{T} = \mathcal{R}T\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathcal{P}}\right)_{T} = \mathcal{R}T\left(\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathcal{P}}\right)_{T,p} = \mathcal{R}T \cdot \frac{\mathcal{P}T}{\mathcal{P}} = \frac{\mathcal{R}T}{\mathcal{L}}$

约定: 在一个给定年获中,对于任意一个给定温度, P=1bar 并是同起点状态, 把它称为理想气体的标准态, 右上标 Θ P^D、 c^O, μθ

$$\int_{\mu\theta}^{\mu} d\mu = \int_{c\theta}^{c} \left(\frac{\partial \mu}{\partial c}\right)_{7} dc = \int_{c\theta}^{c} \frac{k_{7}}{c} dc = k_{7} \int_{\rho\theta}^{\rho} \frac{d\rho}{\rho}$$

$$\mu - \mu^{\Theta} = RT h \frac{P}{P^{\Theta}}$$
 : $\mu = \mu^{\Theta} + RT h \frac{P}{P^{\Theta}}$

$$dU=0$$
, $dV=0$: $dS=Rm\frac{c}{c\pi}dn$

开放系统, 物质从 从高的地方向从低的地方运动

对纯理型气体,从是人的增函数

定避定压. W# =0 世程中

系统吉希斯自由 配变化 完全未自于年级内各组为之间的变化

$$A = (l-75) = (l(0) + hRT^2) \frac{d(ln b = 1)}{dT} - nRT(T \frac{d(ln b = 1)}{dT} + ln b = 1)$$

$$\beta = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} = \left(\frac{\partial \left(nRTh \, b\underline{\epsilon}\right)}{\partial V}\right)_{T,n} = nRT \left(\frac{\partial \left(lnb\underline{\epsilon}\right)}{\partial V}\right)_{T,n}$$