PORTE e SOCKET

• Scaricate il file testsocket.c, compilatelo ed eseguitelo.

```
# gcc -o testsocket testsocket.c
# ./testsocket
```

 Molto probabilmente vi servirà il pacchetto buildessential:

```
# sudo apt install build-essential
```


 Una volta capito il funzionamento potete usarlo per accedere ad altri servizi (tipo la posta) Come?... Spetta a voi capirlo.

```
#include <stdlib.h>
                                                       *) & server addr, sizeof(server addr) < 0) {
#include <stdio.h>
                                                            error("connect()");
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
                                                       printf("Connect success!\n");
#include <sys/types.h>
                                                       /* Send some data */
#include <netinet/in.h>
                                                       message = "GET /?st=1 HTTP/1.1\r\nHost:
#include <arpa/inet.h>
                                                       www.unive.it\r\n\r\n";
void error(const char *m){
                                                       if( send(s , message , strlen(message) , 0) <</pre>
 perror(m);
                                                       ()
 exit(0);
                                                       error ("Send failed");
int main(void) {
                                                       printf("Data Send\n");
const char *s addr = "157.138.7.88";
                                                       /* Receive a reply from the server */
const char i port = 80;
                                                       if( recv(s, server reply , 10000 , 0) < 0)
int s;
struct sockaddr in server addr;
char *message, server reply[10000];
                                                       error("recv failed");
printf("Create socket\n");
                                                       printf("Reply received\n");
s = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
                                                       printf("%s", server reply);
if (s < 0) { error("socket()"); }</pre>
                                                       close(s):
memset(&server addr, 0, sizeof(server addr));
                                                       return 0;
server addr.sin family = AF INET;
server addr.sin addr.s addr = inet addr(s addr);
server addr.sin port = htons(i port);
printf("Trying connect\n");
```

if (connect(s, (struct sockaddr



Servizi di Rete





Operazioni periodiche (at)

Provare il comando at:

```
# sudo apt install at
# at now
> touch /home/las/pippo.txt
> echo "coseacaso" > /home/las/pippo.txt
> PREMERE CTRL+D PER USCIRE
```

Operazioni periodiche (crontab)

Editate la crontab dell'utente:

```
# crontab -e
```

(Se vi chiede che editor usate e non sapete cosa fare scegliete nano).

Inserite la seguente riga in fondo al file(sostituite las con il vostro user):

```
# m h dom mon dow command
*/1 * * * /bin/date >> /home/las/data.txt
```

```
* * * * * command(s)

^ ^ ^ ^ ^ ^

| | | | | allowed values

| | | | | -----

| | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)

| | | ----- Month (1 - 12)

| | ----- Day of month (1 - 31)

| ----- Hour (0 - 23)

----- Minute (0 - 59)
```

Per controllare che tutto funzioni:

```
# tail -f data.txt
ven 11 mar 2022, 10:00:01, CET
ven 11 mar 2022, 10:05:01, CET
```

Servizi di base – installazione inetd

NB: per eseguire tutti questi comandi dovete essere root!!!

```
# sudo -s
```

- Tra i servizi di base possiamo elencare ftp, tftp, telnet, rsh.
- In Debian/Ubuntu per installare il pacchetto basta lanciare il comando:

```
# apt install openbsd-inetd
```

 Il pacchetto è poi configurabile editando il file /etc/inetd.conf

```
# nano /etc/inetd.conf
```

- Provate ad attivare i servizi daytime, time ed echo:

```
time stream tcp nowait root internal daytime stream tcp nowait root internal echo stream tcp nowait root internal
```

- Dopo di che li testate con:

```
# service inetd restart
# telnet localhost daytime
# telnet <ipvostravm> echo
```



Da echo si esce premendo ctrl+1

Servizi di base – installazione inetd

• Installiamo ora anche il servizio di trasferimento file ftp:

```
# apt install ftpd
```

 Editando il file /etc/inetd.conf dovreste trovare la riga di configurazione del servizio:

```
ftp stream tcp nowait root internal
```

Dopo di che li testate con:

```
# service inetd restart
# ftp localhost ftp
# ftp <ipvostravm> ftp
```

Servizi di base – installazione inetd

• Ora provate ad editare il file hosts.deny così:

```
# /etc/hosts.deny: list of hosts that are _not_
# allowed to access the system. in.ftpd:ALL
ALL: ALL
```

Piccolo test:

```
#tcpdchk -v
```

- Dopo di che riprovate a connettervi ai servizi echo, daytime, time ftp ecc...
- Se non dovesse più funzionare nulla... cosa fare?

NTP – installazione e configurazione

In debian/ubuntu esiste il pacchetto ntp:

```
# apt install ntp
# apt install ntpdate
# apt install ntpstat
```

• Per la configurazione è sufficiente editare il file

A casa vostra, se volete:

```
server ntpl.inrim.it
```

Altri comandi per la gestione del clock

• **rdate**: permette la sincronizzazione con un server che abbia a disposizione il servizio time:

```
# apt install rdate
# rdate -s ntp1.inrim.it
```

Avendo attivato il servizio time sulla vm possiamo fare:

```
# rdate -s 192.168.100.xx
```

hwclock: gestisce il clock harware del pc.

```
# hwclock -w //scrive l'ora del so sul bios
```

NB: Sono comandi di amministrazione... quindi funzionano solo come se siete **super user (root)** o tramite i comandi sudo o su!!!

DHCP - installazione

- Affinchè la nuova scheda venga vista è necessario riavviare la vm.
- Per trovare la scheda al riavvio:

```
# dmesq | grep ens
```

 Dopo l'avvio configurate la scheda con netplan o al volo usando il comando ifconfig:

```
# ifconfig ens38 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 up
```

In debian/ubuntu si installa con i comandi:

```
# apt install isc-dhcp-server
# apt install isc-dhcp-client
```

Editate il file /etc/dhcp/dhcpd.conf come segue:

DHCP- Esempio: file /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "<vostrogruppo>.localdomain";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.200.100 192.168.200.200;
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4, 192.168.200.1;
option ntp-servers 192.168.200.1;
option routers 192.168.200.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
```

DHCP - installazione

Riavviate il servizio:

```
# service isc-dhcp-server restart
# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Controllate l'esito tramite il comando:

```
# journalctl -xe
```

- Come faccio a sapere se funziona?
- Dovete creare una seconda vm e agganciarla alla stessa rete del vostro server dhcp (VMnet2).
- Provate a farlo da soli.

- NB: nelle seguenti slide sostituite 192.168.64.129 con l'ip della vostra macchina virtuale o del portatile hp (192.168.100.xx) e la rete 192.168.64.0/24 con la rete di cui fa parte la vostra vm o la rete 192.168.100.0/24.
- Colleghiamoci via ssh alla VM:

```
# ssh <utente>@192.168.64.129
```

• Diventiamo root.:

```
# sudo -s
```

Installiamo I pacchetti necessari per bind:

```
# apt install bind9 bind9utils bind9-doc
```

• Prima di tutto, editiamo il file che indica a bind la configurazione di partenza, forzando il solo uso a ipv4 (se non esiste createlo):

```
# nano /etc/default/bind9
```

- Modificare (o aggiungere) la riga OPTIONS="-u bind" in OPTIONS="-u bind -4"
- Riavviamo bind:

```
# service bind9 restart (systemctl restart bind9)
```

• Cominciamo con la configurazione di bind. Prima di tutto dobbiamo specificare che opzioni di bind vogliamo attive. Editiamo quindi il file /etc/bind/named.conf.options:

nano /etc/bind/named.conf.options

Sostituiamo il contenuto con:

```
options {
                directory "/var/cache/bind";
                recursion yes; # abilita la ricorsione
                allow-recursion {127.0.0.0/8; 192.168.64.0/24; 192.168.200.0/24; };
                listen-on { 127.0.0.1; 192.168.64.129; 192.168.200.1; }; # indirizzi ip su cui
restare in ascolto
                allow-transfer { none; }; # disabilita il trasferimento dai fra le zone
                allow-query-cache { 127.0.0.0/8; 192.168.64.0/24; 192.168.200.0/24; };
                allow-query { 127.0.0.0/8; 192.168.64.0/24; 192.168.200.0/24; };
       forwarders {
       8.8.8.8;
       8.8.4.4;
       };
  };
```

Editiamo ora il file /etc/bind/named.conf.local:
 # nano /etc/bind/named.conf.local

Sostituiamo il contenuto con:

```
Zone "<vostrogruppo>.localdomain" {
 type master;
 file "/etc/bind/zones/db.<vostrogruppo>.localdomain"; # file della zona
 //allow-transfer { 192.168.64.130; }; # eventuale dns secondario
};
Zone "64.168.192.in-addr.arpa" {
 type master;
 file "/etc/bind/zones/db.64.168.192"; # 192.168.64.0/24
 //allow-transfer { 192.168.64.130; }; # eventuale dns secondario
```

- Procediamo con la creazione dei file che descrivono la definizione della zona.
- Se non esiste creiamo la directory delle zone:

```
# mkdir -p /etc/bind/zones/
```

 Definiamo la zona diretta creando il file /etc/bind/zones/db.<vostrogruppo>.localdom ain:

```
# nano
/etc/bind/zones/db.<vostrogruppo>.localdomain
```

• Inseriamo il contenuto del file dinsdiretto.txt che trovate su moodle:

```
$TTL
     604800
$ORIGIN .
       ΙN
               SOA <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
admin.<nomegruppo>.localdomain. (
                       2024032601; seriale, indica la versione, di solito si mette la
data di modifica in formato aaaa/mm/gg
        ; più un incrementale
                       604800
                                      : Refresh
                       86400
                                     ; Retry
                       2419200
                                      ; Expire
                       604800 )
                                     ; Negative Cache TTL
: name servers - NS records
       IN
               NS
                  <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
; name servers - A records
<vostropc>
                                192.168.64.129
```

- Procediamo con la creazione dei file che descrivono la definizione della zona.
- Se non esiste creiamo la directory delle zone:

```
# mkdir -p /etc/bind/zones/
```

- Definiamo la zona inversa creando il file /etc/bind/zones/db.64.168.192:
- # nano /etc/bind/zones/db.64.168.192

• Inseriamo il contenuto del file disinverso.txt che trovate su moodle:

```
$ORIGIN .
$TTL
        604800
(a
        ΤN
                 SOA
                        <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain. Admin.<nomegruppo>.localdomain. (
                            2024032601
                                           ; seriale, indica la versione, di solito si
                                           ; mette
                                           ; la data di modifica in formato aaaa/mm/gg
                                                  ; più un incrementale
                          604800
                                           : Refresh
                            86400
                                           ; Retry
                         2419200
                                           ; Expire
                          604800 )
                                           ; Negative Cache TTL
; name servers - NS records
        ΙN
                 NS
                         <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
; PTR Records
          PTR
                   <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
\mathbf{x}\mathbf{x}
```

Installazione DNS – solo se avete fatto dhcp

• Inseriamo il contenuto del file disinversodhop.txt che trovate su moodle nel file zones/db.192.168.200:

```
604800
$TTL
(a
                SOA
                        <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain. admin..<nomegruppo>.localdomain. (
        TN
                          2024032601
                                         ; seriale, indica la versione, di solito si
                                         ; mette
                                         ; la data di modifica in formato aaas/mm/qq
                                           ; più un incrementale
                         604800
                                         : Refresh
                          86400
                                         ; Retry
                        2419200
                                         ; Expire
                         604800 )
                                         ; Negative Cache TTL
; name servers - NS records
        NS
               <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
: PTR Records
                <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain.
        PTR
129
        PTR
                test01.localdomain.
130
        PTR
                test02.localdomain.
```

- Testiamo ora le varie configurazioni fatte.
- Anzitutto vediamo se bind è configurato correttamente:
 - # named-checkconf
 - Se il comando non ritorna nulla, la configurazione è ok
- Poi controlliamo sel a definizione delle zone è corretta. Iniziamo dalla zona diretta:
 - # named-checkzone localdomain.it /etc/bind/zones/db.localdomain

Controlliamo ora la zona inversa:

```
# named-checkzone <vostrarete> /etc/bind/zones/db.192.168.64
# named-checkzone <vostrarete> /etc/bind/zones/db.192.168.200
```

 Se i comandi precedenti non hanno dato errori, possiamo procedere con l'attivare il nostro dns:

```
# systemctl restart bind9 (o service bind9
restart)
# ufw allow bind9
```

• Infine un po di prove (ipvostravm=ipportatilehp): # host <vostropc>.<nomegruppo>.localdomain. 127.0.0.1 # host <vostropc>..<nomegruppo>.localdomain. <ipvostropc> # host www.unive.it <ipvostropc> # host www.google.it <ipvostropc>