

راهنمای جامع و قدم به قدم راه اندازی کنترل ابری (تلگرام + کلودفلر)

ویژه سیستم مدیریت فروش و اشتراک MDavari VPN PRO (نسخه ویندوز و موبایل اندروید)

با راه اندازی این سیستم رایگان، می‌توانید بدون نیاز به آپدیت کردن برنامه روی گوشی یا کامپیوتر مشتری‌ها، از داخل ربات تلگرام خودتان قیمت هر ۴ پلن، آدرس کیف پول‌ها، آپکون و برچسب کارت‌های اشتراک و صدور کد لایسنس را در لحظه کنترل کنید.

۱۰۰٪ رایگان روی کلودفلر

صدور خودکار کد اشتراک در تلگرام

بروزرسانی زنده ویندوز و اندروید

امضای دیجیتال HMAC-SHA256

قدم اول ساخت ربات در تلگرام و دریافت توکن — BOT_TOKEN

در تلگرام وارد ربات رسمی @BotFather شوید و دکمه Start را بزنید.

دستور /newbot را ارسال کنید.

یک نام نمایشی برای ربات خود بفرستید؛ مثلاً: MDavari VPN Admin

یک نام کاربری (Username) که به کلمه bot ختم شود بفرستید؛ مثلاً: MDavariVpnAdmin_bot

ربات BotFather یک کد توکن طولانی مشابه نمونه زیر به شما می‌دهد که باید آن را کپی و نگهداری کنید:

7123456789:AAH_xYz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

قدم دوم دریافت شناسه عددی اکانت تلگرام مدیر — ADMIN_CHAT_ID

برای اینکه فقط شخص شما بتوانید به ربات دستور بدهید و هیچ فرد دیگری نتواند قیمت‌ها را تغییر دهد یا کد لایسنس بسازد:

در تلگرام وارد ربات @userinfobot شوید و دکمه Start را بزنید.

ربات یک عدد ۹ یا ۱۰ رقمی در مقابل عبارت Id به شما نمایش می‌دهد (مثلاً 123456789).

این عدد همان ADMIN_CHAT_ID شماست. آن را یادداشت کنید.

قدم سوم ساخت دیتابیس رایگان KV در کلودفلر (برای ذخیره دائمی تنظیمات)

وارد سایت <https://dash.cloudflare.com> شوید و وارد حساب کاربری رایگان خود شوید.

از منوی سمت چپ، وارد بخش Workers & Pages (یا Storage & Databases) شوید و روی گزینه KV کلیک کنید.

دکمه آبی Create a namespace (یا Create) را بزنید.

در کادر نام، عبارت زیر را دقیقاً با حروف بزرگ وارد کنید و دکمه Add را بزنید:

MDAVARI_KV

قدم چهارم ساخت Worker و قرار دادن کد cloudflare_telegram_worker.js

1. از منوی سمت چپ کلودفلر، وارد بخش **Workers & Pages** شوید و دکمه **Create** را بزنید.
2. روی دکمه **Create Worker** کلیک کنید، یک نام دلخواه (مثلاً **mdavari-vpn-cloud**) بنویسید و در پایین صفحه دکمه **Deploy** را بزنید.
3. در صفحه باز شده، بالای سمت راست روی دکمه **Edit code** کلیک کنید تا ویرایشگر کد باز شود.
4. تمام کدهای پیش فرض داخل صفحه را پاک کنید و کل محتویات فایل **cloudflare_telegram_worker.js** (موجود در پکیج زیپ) را داخل آن Paste کنید.
5. در خطوط **۳۴ و ۳۵** کد، توکن ربات و شناسه عددی تلگرام خودتان (از قدم اول و دوم) را جایگزین کنید:

```
const DEFAULT_BOT_TOKEN = "7123456789:AAH_xYz...";  
const DEFAULT_ADMIN_CHAT_ID = "123456789";
```

سپس بالای سمت راست، روی دکمه سبز/آبی **Deploy** کلیک کنید تا ذخیره شود.

قدم پنجم اتصال دیتابیس KV به Worker (بسیار مهم)

1. از صفحه ویرایشگر کد خارج شوید و وارد صفحه اصلی مدیریت Worker خود (**mdavari-vpn-cloud**) شوید.
2. وارد تب **Settings** شوید و بخش **Bindings** را پیدا کنید.
3. روی دکمه **Add +** کلیک کنید و گزینه **KV Namespace** را انتخاب نمایید:
 - در کادر **Variable name** دقیقاً بنویسید: **MDAVARI_KV**
 - در کادر **KV namespace**، دیتابیس **MDAVARI_KV** را که در قدم سوم ساختید انتخاب کنید.
4. روی دکمه **Save / Deploy** کلیک کنید.

قدم ششم فعال سازی خودکار ربات تلگرام فقط با ۱ کلیک در مرورگر — /setup

آدرس ورکر خودتان را که کلودفلر به شما داده در مرورگر باز کنید و در انتهای آن عبارت **/setup** را اضافه نمایید:

```
https://mdavari-vpn-cloud.yourname.workers.dev/setup
```

به محض باز کردن این آدرس، پیام «وبهوک ربات تلگرام با موفقیت متصل شد!» نمایش داده می شود و ربات تلگرام شما در همان لحظه پیام خوش آمدگویی و لیست دستورات را در تلگرام برایتان ارسال می کند!

قدم هفتم اتصال خودکار برنامه ویندوز و موبایل مشتری به کلودفلر شما

برنامه ویندوز (**MDavari_VPN_PRO.exe**) و اندروید (**Davari_VPN_Android.apk**) به ۳ روش با سرور کلودفلر شما همگام می شوند:

1. **روش اول (کشف ۱۰۰٪ خودکار از بیوی تلگرام — بدون نیاز به هیچ تنظیمی روی گوشی مشتری):**
کافی است آدرس ورکر کلودفلر خود (مثلاً **https://mdavari-vpn-cloud.yourname.workers.dev**) را در بخش **بیوگرافی (Bio)** اکانت تلگرام پشتیبانی خود قرار دهید. برنامه موبایل و ویندوز مشتری به صورت خودکار لینک ورکر شما را از بیوی تلگرام پیدا کرده و تمام قیمت ها، آیکون ها و کیف پول ها را بروز رسانی می کند!
2. **روش دوم (از طریق برنامه فروشنده ویندوز MDavari_Admin_Keygen.exe):**
لینک **https://mdavari-vpn-cloud.yourname.workers.dev/config** را در کادر پایین برنامه Keygen وارد کرده و دکمه «ذخیره در تنظیمات» را بزنید.
3. **روش سوم (بخش تنظیمات در نسخه موبایل اندروید):**
در تب «تنظیمات» برنامه اندروید نیز دکمه «تنظیم آدرس کلودفلر» برای وارد کردن یا تست مستقیم لینک قرار دارد.

جدول کامل دستورات ربات تلگرام شما (کنترل از راه دور)

کاربرد عملیات	دستور ارسالی در ربات تلگرام	توضیحات و نتیجه در برنامه مشتری
مشاهده وضعیت فعلی	/status	نمایش قیمت‌های فعلی، آیکون‌ها، برچسب‌ها و کیف پول‌ها
تغییر قیمت ۴ پلن (تتر/دلار)	/prices 1 2 3 5	تغییر آبی قیمت ۱ماهه، ۳ماهه، ۶ماهه و اساله
تغییر آیکون ۴ کارت اشتراک	/icons bolt star diamond crown	انتخاب از بین ۱۲ آیکون: bolt, star, diamond, crown, fire, rocket, shield, gift, medal, heart, globe, vip
تغییر برچسب بالای ۴ کارت	/badges	اقتصادی پرتفردار ویژه طلایی
تغییر کیف پول تتر TRC20	/trc20 TQn9Y2khEsLJW1...	بروزرسانی آدرس تتر ترون + تولید خودکار بارکد QR جدید
تغییر کیف پول تتر BEP20	/bep20 0x71C...89A	بروزرسانی آدرس تتر شبکه بایننس اسمارت چین
تغییر کیف پول شبکه TON	/ton UQBy...xYz	بروزرسانی آدرس کیف پول شبکه تون (TON)
تغییر آیدی تلگرام پشتیبانی	/support @MDavari_Support	تغییر آیدی دریافت‌کننده سفارشات و درخواست شماره حساب ریالی
صدور خودکار کد لایسنس	فوروارد پیام سفارش مشتری به ربات	ربات خودش کد دستگاه (HWID) و پلن را تشخیص می‌دهد و کد اشتراک را می‌سازد!
صدور دستی کد لایسنس	/key MD-A1B2-C3D4-E5F6 90	تولید کد لایسنس برای مدت ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روز
مسدود کردن / رفع مسدودیت	/unban MD-... یا /ban MD-XXXX...	قفل کردن یا باز کردن دکمه اتصال دستگاه مشتری از راه دور