UNIT12: ADVANCED GEOMETRIC PRIMITIVE

【学習要項】 ☐ Rasterizer state □Wireframe □ Cube □ Cylinder □ Sphere □ Capsule 【演習手順】 1. ワイヤフレーム描画 ①framework クラスに以下のメンバ変数を追加する ComPtr<ID3D11RasterizerState> rasterizer_states[3]; ②framework クラスのコンストラクタでラスタライザステートオブジェクトを生成する 1: D3D11_RASTERIZER_DESC rasterizer_desc{}; 2: rasterizer_desc.FillMode = D3D11_FILL_SOLID; 3: rasterizer_desc.CullMode = D3D11_CULL_BACK; 4: rasterizer_desc.FrontCounterClockwise = FALSE; 5: rasterizer_desc.DepthBias = 0; 6: rasterizer_desc.DepthBiasClamp = 0; 7: rasterizer_desc.SlopeScaledDepthBias = 0; 8: rasterizer_desc.DepthClipEnable = TRUE; 9: rasterizer_desc.ScissorEnable = FALSE; 10: rasterizer_desc.MultisampleEnable = FALSE; 11: rasterizer_desc.AntialiasedLineEnable = FALSE; 12: hr = device->CreateRasterizerState(&rasterizer_desc, rasterizer_states[0].GetAddressOf()); 13: _ASSERT_EXPR(SUCCEEDED(hr), hr_trace(hr)); 14: 15: rasterizer_desc.FillMode = D3D11_FILL_WIREFRAME; 16: rasterizer_desc.CullMode = D3D11_CULL_BACK; 17: rasterizer_desc.AntialiasedLineEnable = TRUE; 18: hr = device->CreateRasterizerState(&rasterizer_desc, rasterizer_states[1].GetAddressOf()); 19: _ASSERT_EXPR(SUCCEEDED(hr), hr_trace(hr)); 20: 21: rasterizer_desc.FillMode = D3D11_FILL_WIREFRAME; 22: rasterizer_desc.CullMode = D3D11_CULL_NONE; 23: rasterizer_desc.AntialiasedLineEnable = TRUE; 24: hr = device->CreateRasterizerState(&rasterizer_desc, rasterizer_states[2].GetAddressOf()); 25: _ASSERT_EXPR(SUCCEEDED(hr), hr_trace(hr)); ③framework クラスの render メンバ関数でラスタライザステートの切り替えを行う immediate_context->RSSetState(rasterizer_states[?].Get()); ④正立方体を左右2か所に描画して1つはソリッド、もう1つはワイヤフレームで描画する ⑤ さらに背景に画像を描画する(sprite または sparite_batch クラスを使用する) 正立方体以外に円柱・球・カプセルを生成・描画する 2. ※幾何プリミティブ(Geometric primitive)クラスを拡張(変更)する 【評価項目】 □正立方体のワイヤフレーム描画 □円柱の描画 □球の描画 □カプセルの描画