TP1 Installation GLPI

Versions:

Debian 11

GLPI version 10.0.6

Debian 11

Installation Debian 11 (Récupérer tuto Installation_Debian_11.pdf) ou cloner une machine base

Prérequis

```
# apt update
```

apt upgrade

apt install ssh

apt install mariadb-server

apt install apache2

apt install php

apt install php-mysql

Installer les paquets nécessaires au fonctionnement de GLPI

apt install php-common php-cli php-common php-fpm php-json php-opcache php-readline php-gd php-mbstring php-curl php-ldap php-imap php-xml php-intl php-zip php-bz2

```
# apt install php-xmlrpc
```

apt install php-apcu

apt install php-cas

Création de la base de données GLPI

Connexion à la base de données

mariadb -u root

Création de la base de données glpi

MariaDB [(none)]> create database glpi;

Création de l'utilisateur glpi avec le mot de passe glpi

LOPEZ Alexandre lopezalexandretp@gmail.com

TP1 Install GLPI

Année : 2022-2023

Version: 2.1

1

MariaDB [(none)]> create user glpi@localhost identified by 'glpi'; Attribuer tous les privilèges à l'utilisateur glpi sur la bdd glpi MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to glpi@localhost; On recharge les droits MariaDB [(none)]> flush privileges; On quitte mysql

Installation de GLPI

MariaDB [(none)]> exit

Aller dans le dossier /var/www

cd /var/www/html

Téléchargement de GLPI

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz

Décompresser l'archive de GLPI

tar -xvzf glpi-10.0.6.tgz

Changer le propriétaire du dossier

chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

Redémarrer le service apache

service apache2 restart

Supprimer l'archive

rm glpi-10.0.6.tgz

Terminer ensuite l'installation à l'aide de l'interface web de glpi

http://@ipGLPI/glpi

LOPEZ Alexandre

TP1 Install GLPI

Année : 2022-2023 Version: 2.1

Pour connaître l'adresse ip de votre serveur GLPI vous pouvez taper la commande

#ipa


```
2: enpOs3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group defa
000
link/ether 08:00:27:4b:3e:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enpOs3
valid_lft 86306sec preferred_lft 86306sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe4b:3ed7/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```



Pour la langue choisir Français



Cliquer sur « Continuer »



Année : 2022-2023

Version: 2.1

Cliquer ensuite sur installer



Le fichier test les différentes extensions puis cliquer sur « Continuer »



Entrer ensuite les paramètres de connexion à la base de données

Serveur sql: localhost


User : glpi Pwd : glpi

Année : 2022-2023

Version: 2.1



Sélectionner ensuite votre base de données GLPI puis cliquer sur continuer :



Continuer



Décocher envoyer les statistiques puis continuer

Année : 2022-2023

Version: 2.1



Cliquer ensuite sur continuer



Puis cliquer sur « utiliser glpi »



LOPEZ Alexandre lopezalexandretp@gmail.com

TP1 Install GLPI

Année : 2022-2023 Version : 2.1 Se connecter ensuite à GLPI

User : glpi Pwd :glpi



Vous avez un avertissement qui apparait



Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : gipi post-only tech normal
 Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Nous allons supprimer le fichier install.php

cd /var/www/html/glpi/

rm -R install

Puis actualiser GLPI

Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal

Pour changer le mot de passe par défaut : (NE PAS FAIRE POUR LE TP)

Cliquer sur administration -> utilisateur

Administration Configur

Utilisateurs

Cliquer sur l'utilisateur pour lequel vous souhaitez changer son mot de passe

LOPEZ Alexandre lopezalexandretp@gmail.com

TP1_Install_GLPI

Année : 2022-2023 Version : 2.1

7



Redémarrer apache

service apache2 restart

L'installation de GLPI est terminée, avant de poursuivre vous devez faire un clone de cette machine.

TP1_Install_GLPI

Année : 2022-2023 Version : 2.1