

~~Projectile + RangedWeapon - Correctif 5~~

Rapport de correction - Unity

DamageMultiplier respecte par l'arme a distance

Documentation generee depuis le code source

Description du probleme

Le projectile du joueur hardcodait boss.TakeDamage(1). L'arme melee lisait correctement PlayerBonusManager.DamageMultiplier, mais l'arme a distance l'ignorait totalement. Acheter un DamageBoost chez le marchand n'avait aucun effet sur les tirs.

Fichiers modifies

Fichier	Methode / Champ	Modification
Assets/Weapon/Projectile.cs	Init(), champ damage	Ajout parametre optionnel projectileDamage
Assets/Weapon/RangedWeapon.cs	Awake(), Use()	Ajout PlayerBonusManager + calcul degats

Code modifie - Projectile.cs (Avant / Apres)

Avant (bug)	Apres (corrige)
<pre>private float speed; public void Init(Vector3 dir, float spd) { moveDirection = dir.normalized; speed = spd; Destroy(gameObject, lifeTime); } // OnTriggerEnter : boss.TakeDamage(1); // BUG - toujours 1</pre>	<pre>private float speed; private int damage = 1; // NOUVEAU public void Init(Vector3 dir, float spd, int projectileDamage = 1) // NOUVEAU { moveDirection = dir.normalized; speed = spd; damage = projectileDamage; Destroy(gameObject, lifeTime); } // OnTriggerEnter : boss.TakeDamage(damage); // CORRIGE</pre>

Code modifie - RangedWeapon.cs (Avant / Apres)

Avant (bug)	Apres (corrige)
<pre>private MovementController movementController; // Awake() : movementController = GetComponentInParent<...>(); // Use() : projectile.Init(direction, projectileSpeed);</pre>	<pre>private MovementController movementController; private PlayerBonusManager bonusManager; // NOUVEAU // Awake() : bonusManager = GetComponentInParent<...>(); // Use() : int dmg = Mathf.RoundToInt(bonusManager != null ? bonusManager.DamageMultiplier : 1f); projectile.Init(direction, projectileSpeed, dmg);</pre>

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Ouvrir la scene de jeu contenant le Marchand et le Boss.
2. Lancer la scene en mode Play.

3. Acheter un DamageBoost chez le marchand (ex. multiplicateur x2).
4. Equiper l'arme a distance (touche 2 par default).
5. Tirer sur le boss et verifier qu'il recoit 2 degats (ajouter Debug.Log dans TakeDamage si besoin).
6. Verifier sans DamageBoost que les deux armes infligent 1 degat par default.
7. Tester avec l'arme melee + boost pour confirmer la coherence entre les deux armes.

Composants requis

Composant	Emplacement	Obligatoire
Projectile.cs	Prefab du projectile joueur	Oui
RangedWeapon.cs	Prefab de l'arme a distance	Oui
PlayerBonusManager	GameObject du joueur (parent)	Recommande

Dependances

- Projectile.cs : signature Init() modifiee avec parametre optionnel (retrocompatible).
- RangedWeapon.cs : requiert PlayerBonusManager sur le parent du joueur.
- PlayerBonusManager.cs et MerchantNPC.cs : inchanges.

Notes importantes

- Le parametre projectileDamage = 1 est optionnel : tout appel existant Init(dir, speed) reste valide.
- Le degat est calcule au moment du tir, pas a l'impact.
- Mathf.RoundToInt est utilise pour la coherence avec MeleeWeapon.cs.
- Si PlayerBonusManager est absent du joueur, les degats tombent a 1 par default (comportement sur).