
QLoRA

QLoRA

Scaling Law

计算量FLOP(假设算a*b和b*c矩阵的乘积,FLOP为2abc)与数据集大小和模型参数量成正比。 Scaling Law指出可以通过在小计算量时得到损失值,预测大计算量的损失。




训练时高精度,推理时低精度。训练时维护一套高精度的参数,只有到MLP层才用低精度。推理时才 全换成低精度

量化方法

非对称量化,需要记录缩放因子 q_x 和零点值 zp_x 。

How to Quant: Asymmetric Quant



$$x_{q} = round\left((x_{f} - min_{x_{f}})\underbrace{\frac{2^{n} - 1}{max_{x_{f}} - min_{x_{f}}}}\right) = round(q_{x}x_{f} - \underbrace{min_{x_{f}}q_{x}}) = round(q_{x}x_{f} - zp_{x})$$


 x_f : Original floating-point tensor

 x_q : Quantized tensor

 q_x : Scale factor zp_x : Zero-point

对称量化,记录缩放因子 q_x ,使用更普遍,精度较低(当数据非对称分布时,会导致部分区间浪费)

How to Quant: Symmetric Quant



$$x_q = round(q_x x_f)$$

 x_f : Original floating-point tensor

 x_q : Quantized tensor

 q_x : Scale factor

Quantized Range
$$\begin{bmatrix} \textbf{Full Range} & \textbf{Restricted Range} \\ \left[-\frac{N_{bins}}{2}, \frac{N_{bins}}{2} - 1\right] & \left[-\left(\frac{N_{bins}}{2} - 1\right), \frac{N_{bins}}{2} - 1\right] \\ \textbf{8-bit example} & \left[-128, 127\right] & \left[-127, 127\right] \\ \textbf{(As shown in image above)} \\ \textbf{Scale Factor} & q_x = \frac{(2^n - 1)/2}{\max(abs(x_f))} & q_x = \frac{2^{n-1} - 1}{\max(abs(x_f))} \\ \textbf{N}_{bins} = 2^n - 1 & \textbf{(As stricted Range)} \\ \textbf{N}_{bins} & \textbf{(As stricted Range)} \\ \textbf{(As shown in image above)} \\ \textbf{(As shown in image ab$$

非均匀量化,针对原始数值分布不均匀的情况,需要记录每一个桶的位置,参数更多。

Non-uniform Quantization Normal Curve Normal Curve

95.4% 99.7%


非均匀量化

Weight-only: 使用时将低精度存储到显存,在做矩阵乘法时还原成高精度 x_f .

均匀量化

量化的粒度:粒度大时损失的值会更多,且异常值影响到的参数更多。粒度小需要存储更多的scale factor。

Quant in different granularity



LLM.int8,去除异常值再进行量化?

正态变成均匀,再用标准int8量化,不用分桶?

在测试数据集中,获取大概范围,确定scale factor?

计算资源消耗分布

假设用70B的模型训练,计算资源消耗在3部分:

- 梯度和参数:
- 优化器: Adam需要维护一阶和二阶动量
- 激活函数:在反向传播时,需要前向传播的activation的值。8192表示一个token对应的向量长度,80表示80个transformer,4表示32bit对应4byte,12表示一个transformer中的要过的层数。可以通过将激活参数存到CPU解决。

计算资源都消耗在了哪里?


Gradients and Parameters model = Model() 70 * 10^9 * 4 * 2 Byte = 521.5 GB optimizer = Adam(model.parameters()) for batch, (X, y) in enumerate(dataloader): Optimizer States, # Compute prediction and loss i) the time averaged momentum and pred = model(X)ii) variance of the gradients to compute the updates. loss = loss fn(pred, y) 代码Recap: adam的实现 # Backpropagation 70 * 10^9 * 4 * 2 Byte = 521.5 GB optimizer.zero grad() loss.backward() optimizer.step() Activation Checkpointing / BF16 Training Activations 8192 * 80 * 4 * 12 Byte / Token = 30MB / Token Temporary buffers

Memory Fragmentation

LoRA能大量减少梯度和激活值需要的计算资源,但参数仍然占据很大空间。

正文

QLoRA通过减少每个参数对应的byte数,实现计算量的减少。(神经网络对于低精度的数据是很鲁棒的)



• 使用Quantile Quantization,一种在信息理论上最优的数据类型,确保输入向量落入到每个量化区间的值的数量相同。

QLoRA论文证明预训练神经网络权重通常遵循以0为中心的正态分布,因此可以通过缩放 σ 使分布适应我们的数据范围(本文采用[-1, 1])。


NF4量化与反量化

针对输入向量X=[0.32, -1.76, 0.025, -1.22],采用对称量化,找到absmax(X)=1.76,将X归一化成 [0.1818, -1, 0.0142, -0.6932]。依据NF4=[-1.0000, -0.6962, -0.5251, -0.3949, -0.2844, -0.1848, -0.0911, 0.0, 0.0796, 0.1609, 0.2461, 0.3379, 0.4407, 0.5626, 0.7230, 1.0000]进行舍入.NF4的获取后 面介绍。

注意尽管0.0142距离0.0更近,但是在神经网络中通常用0进行padding,为了区分padding和较小的数,不能将较小的数舍入为0。舍入后保存在NF4中对应的下标,日0.1609对应9。

反量化则是乘以absmax(X)=1.76,反量化存在一定误差,如0.1609*1.76=0.283184,右图中展示的是理想中不存在误差的情况。

NF4 = [-1.0000, -0.6962, -0.5251, -0.3949, -0.2844, -0.1848, -0.0911, 0.0000, 0.0796, 0.1609, 0.2461, 0.3379, 0.4407, 0.5626, 0.7230, 1.0000]



总结一下,分为3个步骤。


- 1. 计算出量化常数N(在非对称量化中N=absmax(X)),将输入向量X映射到目标量化区间D(例如 [-1,1])中。该区间的分位函数为 Q_X 。
- 2. 对于X/N中的每个元素,找到分位函数 Q_X 中计算到的最相近的值 q_i
- 3. 将 q_i 对应的索引i存到输出向量 T^Q 中。

分位数量化

最理想的情况是,分位函数中的每一个数都以相同概率被用到到。例如采用NF4做为分位函数,输入X长度为1600,其中的16个值每个被选中100次。

为了实现这一特性,可以将概率分布函数 f_X 分为 2^k 个区间(k表示量化后的一个数字占k bit),每个区间都有相同的面积,这些区间的中点即为q。

为了找到q值,就需要找到具有相等概率质量的累积分布函数 F_X 的 2^k 个不重复x值,这些值可以通过使用其反函数,即分位函数 $Q_X=F_X^{-1}$ 找到。下图为一个以0为中心的正态分布的累积分布函数的反函数 F_X^{-1} ,横轴表示概率,纵轴表示值,(0.5, 0)表示值小于0的概率为0.5。



通过估计N(0,1)分布的 2^k+1 个分位数,来获取k bit分位数量化的q。

$$q_i = \frac{Q_X\left(\frac{i}{2^k+1}\right) + Q_X\left(\frac{i+1}{2^k+1}\right)}{2},$$

NF4

对输入数据,经常用0进行padding,以保持特定的空间维度或确保数据的对齐。因此对零的精确表示确保了这些padding能够准确地表示。对称的k位量化意味着对于值零没有精确的表示。因此NF4采用非对称的量化,分别考虑正值和负值的分位数,然后合并它们。在负的部分创建 2^{k-1} 个值,在正的部分创建 $2^{k-1}+1$ 个值,然后删除重叠的0。

- 2.计算均匀pacing的8个数, p_1,\ldots,p_8 ,其中 $p_1=\delta,p_8=1/2$ 。
- 3.找到它们高斯CDF函数 Φ 的逆,也就是计算 $\hat{q_i} = \Phi^{-1}(p_i)$ 。

```
1 delta = 1/2*(1/32+1/30)
2 print(torch.linspace(delta, 0.5, 8))
3 print(norm.ppf(torch.linspace(delta, 0.5, 8)))
4 输出:
```

```
5 tensor([0.0323, 0.0991, 0.1659, 0.2327, 0.2996, 0.3664, 0.4332, 0.5000])
6 [-1.84813142 -1.28665578 -0.97040379 -0.72985929 -0.52568489 -0.34148556
7 -0.16827238 0. ]
```

4.计算9个均匀paced概率值 r_8,\ldots,r_{16} ,其中 $r_8=1/2,r_{16}=1-\delta$ 。


```
5.计算\hat{q_i} = \Phi^{-1}(r_i)。
```

将两部分q合并,去掉重复的0,就得到了N(0,1)分布的NF4。然后将q的值归一化到[-1,1]范围内,就得到了[-1,1]区间内的NF4。

二次量化

二次量化的目的是为了节省量化常数占用的空间。为了降低异常值对量化的影响,量化的粒度一般比较小,这需要存储大量的量化常数。例如当粒度为64,且采用32位的量化常数时,对于每个参数相当于增加32/64=0.5个bit,用于存储量化常数。

对于第一次量化的量化常数 c_2^{FP32} ,将其作为第二次量化的输入,产生新的第一次量化常数 c_2^{FP8} 和第二次量化常数 c_1^{FP32} (这里选择8是出于模型性能考虑)。第二次量化的粒度为256,即将256个fp32 变成了fp8,此外还需要存储第二次压缩的fp32,即 8/64+32/(64*256) 。



Paged optimizers

使用 NVIDIA 统一内存特性,在CPU和GPU之间进行页传输。当GPU内存不足时,将部分状态转移到 CPU RAM 中,并在优化器更新步骤需要内存时分页回到GPU内存中。

QLoRA

单个线性层的QLoRA如下:

$$\mathbf{Y}^{\text{BF16}} = \mathbf{X}^{\text{BF16}} \text{doubleDequant}(c_1^{\text{FP32}}, c_2^{\text{k-bit}}, \mathbf{W}^{\text{NF4}}) + \mathbf{X}^{\text{BF16}} \mathbf{L}_1^{\text{BF16}} \mathbf{L}_2^{\text{BF16}}, \tag{5}$$

在进行前向计算时,首先通过doubleDequant函数把原始模型的参数反量化成fp16,然后加上LoRA的低秩分解矩阵。LoRA的参数不量化而是通过反向传播优化,原始模型参数固定所以可以量化。doubleDequant(·)定义为:

$$doubleDequant(c_1^{FP32}, c_2^{k-bit}, \mathbf{W}^{k-bit}) = dequant(dequant(c_1^{FP32}, c_2^{k-bit}), \mathbf{W}^{4bit}) = \mathbf{W}^{BF16}, \quad (6)$$

首先通过 c_1^{FP32} 反量化得到每个块的fp32量化常数,在基于这个量化常数的NF4做反量化得到原始参数。

对于参数更新,只需要适配器权重对误差的梯度 $\frac{\partial E}{\partial L_i}$,而不需要4位权重的梯度 $\frac{\partial E}{\partial W}$ 。然而,计算 $\frac{\partial E}{\partial L_i}$ 需要通过方程(5)进行,这里通过链式法则会隐含使用 $\frac{\partial E}{\partial W}$,这就需要把 $W^{\rm NF4}$ 反量化成 $W^{\rm BF16}$ 。

总的来说,QLoRA有一个存储数据类型(通常是4位NormalFloat)和一个计算数据类型(16位 BrainFloat)。我们将存储数据类型量化为计算数据类型以执行前向和反向传播,但我们仅计算使用 16位BrainFloat的LoRA参数的权重梯度。