
Qlora

通过lora可以一定程度上减少参数量,但是因为scaling law的存在,没法一味减少。

Scaling Law 定义:



对于Decoder-only的模型,计算量C(Flops)、模型参数量N (non-embedding parameter count) 、数据大小D(token数)三者满足: C≈6ND (小模型不准)。

最近的说法:数据足够多,小模型也能媲美大模型。因为模型的参数量直接决定了部署的成本,通常在训练过程中是过饱和的,真正的问题在于推理过程中

Quantization

what

why

因为神经网络对低精度很鲁棒

how

如何用低精度的数据去表示高精度的数据?

int8:

fp8:

fp32:

IEEE 754 Single Precision 32-bit Float (IEEE FP32) IEEE 754 Half Precision 16-bit Float (IEEE FP16) Soogle Brain Float (BF16) Nvidia FP8 (E4M3) * FP8 E4M3 does not have INF, and S.1111.1112 is used for NaN. * Largest FP8 E4M3 normal value is S.1111.1102 = 4448. Nvidia FP8 (E5M2) for gradient in the backward * FP8 E5M2 have INF (S.11111.002) and NaN (S.11111.XX2). * Largest FP8 E5M2 normal value is S.11110.112 = 57344.

因为训练过程中比较容易溢出。

为了防止训练不稳定,只在计算MLP的过程中才会用到fp8,而在其他层依然使用bf16 (layer norm甚至会用到fp32)

前向过程中的E4M3和后向过程中的E5M2是如何转换的?

在用fp8训练时,会随时维护一套半精度的weight(就是bf16格式的weights和bf16格式的gradients),计算完前向传播之后,就把前向传播的结果立马转换为bf16

用fp8做训练并不能节省显存

因为为了训练的稳定性,需要在显存里维护一套高精度的权重和梯度,这样训练才可以收敛。

那我们为什么要这样做呢?

模型在推理过程中用低精度可以节省带宽

因为如果用低精度去做训练,我们的训练速度是可以更快的(更好的tensor core)

关于fp8如何做训练:


https://developer.nvidia.com/zh-cn/blog/nvidia-gpu-fp8-training-inference/


什么是量化:

用低精度表示高精度参数,并且尽量不影响训练和推理的结果

怎么做量化?

映射:






常见的量化的方式:

从不常用到常用来介绍吧:

缩放系数要用原始精度去记录

非对称量化 (精度较高):

需要记录两个超参数,缩放因子和零点(偏移)



 x_f : Original floating-point tensor

 x_q : Quantized tensor

 q_x : Scale factor zp_x : Zero-point

对称量化:

不再考虑最大值和最小值,直接考虑绝对值的最大值

只要记录缩放因子

不同的量化粒度:

极端情况下对每个参数做量化,其实就相当于没有做,因为每个参数都要存一个缩放因子如果对每个矩阵做量化,就是每个矩阵存一个缩放因子即可

weight-only

也对activation做量化,虽然准确度可能会降低,但是可以用低精度的tensor core ,可以加速

LLM.int8()

非均匀量化


好处: 精度变高

坏处: 更多的存储空间去记录分桶的情况

Qlora

可以在4090上微调一个70B的模型,穷人首选

- 1. 4-bit <u>NormalFloat</u> Quantization ^{分桶}
- 2. Double Quantization 因为缩放系数要和原始精度一样, 所以对缩放系数也进行量化
- 3. Paged Optimizers ^{把GPU的显存load到CPU的内存上}



为了保证0这个点的精度,把0单独拿出来作为一个桶,保证0一定会出现在最后的结果里

Qlora


提出了一种高效的微调方式,能在单个48GB GPU上进行65B参数模型的微调,同时保持16位微调任务的完整性能。

主要贡献

• **4-bit NormalFloat (NF4)**: Quantile Quantization,一种信息论上最优的数据类型,用于正态分布的权重量化,确保输入向量落入到每个量化区间的值的数量相同。

论文证明了预训练神经网络权重通常遵循以0为中心的正态分布,因此可以通过缩放 σ 使分布适应我们的数据范围(本文采用[-1, 1])。

N(0,1)的quantile function如下:




比如 (0.9, 1.2) 这个点就表示x<1.2的概率是0.9。

通过估计N(0, 1)分布的 $2^k + 1$ 分位数,来获取k bit分位数量化的g:

$$q_i = \frac{1}{2} \left(Q_X \left(\frac{i}{2^k + 1} \right) + Q_X \left(\frac{i+1}{2^k + 1} \right) \right),$$

• 双重量化 (Double Quantization): 量化缩放系数(又叫量化常数),通过双重量化减少内存占用。因为缩放系数要和原始精度一样,所以对缩放系数也进行量化。


具体来说,先进行4-bit量化,再对缩放系数进行8-bit量化,减少了每个参数的平均内存占用。



第二次量化的方式可以随意选择,本文中使用E4M3均匀量化。


二次量化的目的是为了节省量化常数占用的空间。为了降低异常值对量化的影响,量化的粒度一般比较小,这需要存储大量的量化常数。例如当粒度为64,且采用32位的量化常数时,对于每个参数相当于增加32/64=0.5个bit,用于存储量化常数。

对于第一次量化的量化常数 c_2^{FP32} ,将其作为第二次量化的输入,产生新的第一次量化常数 c_2^{FP8} 和第二次量化常数 c_1^{FP32} (这里选择8是出于模型性能考虑)。第二次量化的粒度为256,即将256个fp32变成了fp8,此外还需要存储第二次压缩的fp32,即8/64+32/(64*256)。



• 分页优化器 (Paged Optimizers): 使用 NVIDIA 统一内存特性,在CPU和GPU之间进行页传输。当 GPU内存不足时,将部分状态转移到CPU RAM 中,并在优化器更新步骤需要内存时分页回到GPU 内存中。

Unified Memory



整体步骤

单个线性层的QLoRA如下:

$$\mathbf{Y}^{\mathrm{BF}16} = \mathbf{X}^{\mathrm{BF}16} \mathrm{doubleDequant}(c_1^{\mathrm{FP}32}, c_2^{\mathrm{k\text{-}bit}}, \mathbf{W}^{\mathrm{NF}4}) + \mathbf{X}^{\mathrm{BF}16} \mathbf{L}_1^{\mathrm{BF}16} \mathbf{L}_2^{\mathrm{BF}16}, \tag{5}$$

在进行前向计算时,首先通过doubleDequant函数把原始模型的参数反量化成fp16,然后加上LoRA的低秩分解矩阵。LoRA的参数不量化而是通过反向传播优化,原始模型参数固定所以可以量化。doubleDequant(·)定义为:

$$doubleDequant(c_1^{FP32}, c_2^{k-bit}, \mathbf{W}^{k-bit}) = dequant(dequant(c_1^{FP32}, c_2^{k-bit}), \mathbf{W}^{4bit}) = \mathbf{W}^{BF16},$$
 (6)

首先通过 c_1^{FP32} 反量化得到每个块的fp32量化常数,在基于这个量化常数的NF4做反量化得到原始参数。

对于参数更新,只需要适配器权重对误差的梯度 $\frac{\partial E}{\partial L_i}$,而不需要4位权重的梯度 $\frac{\partial E}{\partial W}$ 。然而,计算 $\frac{\partial E}{\partial L_i}$ 需要通过方程(5)进行,这里通过链式法则会隐含使用 $\frac{\partial E}{\partial W}$,这就需要把 $W^{\rm NF4}$ 反量化成 $W^{\rm BF16}$ 。

总的来说,QLoRA有一个存储数据类型(通常是4位NormalFloat)和一个计算数据类型(16位 BrainFloat)。我们将存储数据类型量化为计算数据类型以执行前向和反向传播,但我们仅计算使用 bf16的LoRA参数的权重梯度。