## (Suite Chapitre 3) Classes abstraites

(3.6.1) Une fonction-membre virtuelle d'une classe est dite purement virtuelle lorsque sa déclaration est suivie de = 0, comme ci-dessous :

Une fonction purement virtuelle n'a pas de définition dans la classe. Elle ne peut qu'être surchargée dans les classes dérivées.

(3.6.2) Une classe comportant au moins une fonction-membre purement virtuelle est appelée classe abstraite. A retenir :

Aucune instance d'une classe abstraite ne peut être créée.

L'intérêt d'une classe abstraite est uniquement de servir de "canevas" à ses classes dérivées, en déclarant l'interface minimale commune à tous ses descendants.

## (3.6.3) Exemple

Il n'est pas rare qu'au cours d'un programme, on ait besoin de stocker temporairement des informations en mémoire, pour un traitement ultérieur. Une structure de stockage doit permettre deux actions principales :

- mettre un nouvel élément,
- extraire un élément.

On parle de pile lorsque l'élément extrait est le dernier en date à avoir été mis (structure LIFO pour Last In, First Out) et de queue ou file d'attente lorsque l'élément extrait est le premier en date à avoir été mis (structure FIFO pour First In, First Out).

Voulant programmer une classe Pile et une classe Queue, nous commencerons par écrire une classe abstraite Boite décrivant la partie commune à ces deux classes :

```
//----- déclaration de la classe Boite
class Boite
                   // classe abstraite décrivant une structure de stockage
                   // les éléments stockés sont de type "pointeur sur Objet'
                   // la classe Objet est supposée déjà déclarée
public:
      Boite(int n = 10);
                               // construit une boîte contenant au maximum n pointeurs
      "Boite();
                               // destructeur
      virtual Objet *Extrais() = 0; // extrait un pointeur de la boîte
                               // indique si la boîte est vide
      int Pleine();
                               // indique si la boîte est pleine
protected:
                               // indicateurs
      int vide, pleine;
      int taille;
                                // capacité de la boîte
      Objet **T;
                                // considéré comme tableau de pointeurs sur Objet
};
//----- définition de la classe Boite
Boite::Boite(int n)
      taille = n;
      T = new Objet* [taille]; // on peut prévoir ici un test de débordement mémoire
      vide = 1;
      pleine = 0:
};
Boite::~Boite()
{
      delete [] T:
                                // libère l'espace pointé par T
};
```

```
int Boite::Vide()
      return vide;
};
int Boite::Pleine()
{
      return pleine;
};
//----- déclaration de la classe Pile -----
class Pile : public Boite
                                  // classe décrivant une pile
                                  // construit une pile contenant au maximum n pointeurs
      Pile(int n = 10);
      void Mets(Objet *po);
                                  // met dans la pile le pointeur po
                                  // extrait un pointeur de la pile
      Objet *Extrais();
protected:
      int nbelements;
                                  // nombre effectif d'éléments contenus dans la pile
//---- définition de la classe Pile -----
Pile::Pile(int n) : Boite(n)
{
      nbelements = 0;
}:
void Pile::Mets(Objet *po)
{
      T[nbelements++] = po;
      vide = 0:
      pleine = nbelements == taille;
Objet *Pile::Extrais()
      Objet *temp;
      temp = T[--nbelements];
      pleine = 0;
       vide = nbelements == 0;
      return temp;
//----- déclaration de la classe Queue ------
class Queue : public Boite
                                 // classe décrivant une queue
public:
      Queue(int n = 10);
                                  // construit une queue contenant au maximum n pointeurs
                                  // met dans la queue le pointeur po
// extrait un pointeur de la queue
      void Mets(Objet *po);
      Objet *Extrais();
protected:
      int tete,
                                  // indice où se trouve l'élément le plus ancien
                                  // indice où se mettra le prochain élément
          queue;
                                   // (T est utilisé comme un tableau circulaire)
};
//----- définition de la classe Queue -----
Queue::Queue(int n) : Boite(n)
      tete = queue = 0;
};
void Queue::Mets(Objet *po)
      T[queue++] = po;
      queue %= taille;
                                 // retour au début du tableau si nécessaire
       vide = 0;
      pleine = tete == queue;
}
Objet *Queue::Extrais()
      Objet *temp;
```

```
temp = T[tete++];
tete %= taille;  // idem
pleine = 0;
vide = tete == queue;
return temp;
}
```

Voici par exemple comment nous pourrions utiliser la classe  ${\tt Queue}$ :

• création d'une file d'attente contenant au plus 1000 éléments :

```
Queue *q = new Queue (1000);
```

• mise d'un élément dans la file :

```
 \begin{array}{ll} \mbox{if (! $q$ $\rightarrow$ Pleine())$} \\ \mbox{$q$ $\rightarrow$ Mets(pObjet);$} & \mbox{$//$ pObjet pointe sur un Objet supposé créé par ailleurs} \\ \end{array}
```

 $\bullet$  extraction d'un élément de la file :

 $\bullet$  destruction de la file :

```
delete q;
```