


Rechnernetze

Kapitel 6: Die Transportschicht

Hochschule Ulm Prof. Dr. F. Steiper





Rechnernetze, INF2, 2022


Urheberrechte

- Die Vorlesungsmaterialien und Vorlesungsaufzeichnungen zum Kurs "Rechnernetze (INF2)" dürfen nur für private Zwecke im Rahmen Ihres Studiums an der Technischen Hochschule Ulm genutzt werden.
- Eine Vervielfältigung und Weitergabe dieser Materialien in jeglicher Form an andere Personen ist untersagt.
- © Copyright. Frank Steiper. 2022. All rights reserved

Prof. Dr. F. Steiper Seite 2 Rechnernetze (TI4)



• Logische Kommunikation zwischen Anwendungen



Prof. Dr. F. Steiper Seite 3 Rechnernetze (TI4)



- User Datagram Protocol
 - verbindungslos
 - Verfahren ähnlich Postzustellung
 - unzuverlässig
 - optionale Fehlererkennung
 - keine Fehlerbehebung
 - keine Erhaltung der Reihenfolge
 - keine Senderatenregulierung
 - Nachrichten orientiert
 - inkl. Header 2¹⁶ Bytes max.
 UDP-Segment-Länge; d.h. es exist. max. Nachrichtenlänge
 - Multicast-Unterstützung

- Transmission Control Protocol
 - verbindungsorientiert
 - Verfahren ähnlich Telefonverbindung
 - zuverlässig
 - bietet Fehlererkennung
 - bietet Fehlerbehebung
 - garantiert Erhaltung der Reihenfolge
 - bietet Überlastkontrolle
 - Byte-Strom orientiert
 - puffert unstrukturierte
 Byteströme und bildet daraus
 TCP-Segmente
 - unterstützt nur 1:1-Kommunikation



Port-Nummern

- Problem
 - Die Ziel-Adresse eines IP-Pakets bestimmt eindeutig den Zielrechner
 - Wie wird festgelegt, für welche Anwendung ein IP-Paket bestimmt ist?
- Lösung
 - Einführung von Port-Nummern
 - Portnummern sind 16 Bit lange Integerzahlen
 - → Portnummern können im Bereich 0 bis 65535 liegen
 - → Die Portnummer 0 ist reserviert und wird nicht vergeben
 - Port-Nummern werden für UDP und TCP getrennt verwaltet
 - → UDP- und TCP-Verbindungen können zur gleichen Zeit gleiche Portnummern nutzen

Prof. Dr. F. Steiper Seite 5 Rechnernetze (TI4)



- Registrierung von Port-Nummern
 - Geschieht durch die IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
 - http://www.iana.org/assignments/port-numbers
- Festlegungen
 - Die Portnummern ≤1023 sind fest reserviert: "Well-Known"-Ports
 - Die Portnummer bestimmt das Anwendungsprotokoll

```
- Z.B.:
            telnet:
                           23/tcp
                                                                (TCP-Verb. Remote-Host);
                           20/tcp ,ftp-control: 21/tcp
            ftp-data:
                                                                 (File-Transfer);
            http:
                           80/tcp
                                                                (WWW):
                          25/tcp
            smtp:
                                                                 (Email):
            dhcp-server: 68/udp,dhcp-client 67/udp
                                                                 (autom. IP-Konfig.);
            dns-server: 53/tcp,udp
                                                                (IP-Adr. \leftrightarrow Rechnername);
```

- Die Ports 1024 49151 heißen "Registered"-Ports
 - Hersteller von Anwendungen lassen diese unter einer Port-Nummer registrieren
 - Diese Ports sind damit jedoch nicht reserviert!
 - Diese Bekanntgabe hat nur informativen Charakter
- ▶ Die Ports 49152-65535 heißen "Dynamic"- bzw. "Private"-Ports
 - Diese Ports sind für jeden Anwender ohne Einschränkung nutzbar

Prof. Dr. F. Steiper Seite 6 Rechnernetze (TI4)




- Port-Verwaltung bei Linux/Windows-Betriebssystemen
 - ▶ Ports 1-1023 reserviert für "root" (Superuser): "privilegierte" Ports
 - Nur "root" kann z.B. einen WEB-Service an Port 80 binden
 - Unter Windows gibt es das Konzept privilegierter Ports nicht
 - Ephemeral (dynamic) port addresses
 - Betriebssystem ordnet einer Applikation eine Port-Nummer temporär aus diesem Portnummern-Bereich zu
 - Viele Linux-Varianten nutzen den Bereich 32768–60999
- Beispiele zur Verwendung von Port-Nummern
 - ▶ TCP-Verbindung mit DNS-Server über Zielport 53 öffnen
 - _ "telnet <dns-server-name/ip-addr> 53"
 - Test, ob DNS-Server unter Port 53 erreichbar ist
 - ▶ Email über smtp (port 25, tcp) an einen Mail-Server senden
 - _ "telnet <smtp-server-name/ip-addr> 25"
 - ASCII orientiertes Protokoll, kann per Hand-Eingabe emuliert werden

Prof. Dr. F. Steiper Seite 7 Rechnernetze (TI4)



- Beispiel: Nutzung von Portnummern
 - Zwei WEB-Clients laufen auf gleichem Rechner
 - Aus Quell-Port-Nummer kann WWW-Server die Client-Applikation identifizieren
 - → An diese Quell-Portnummer und zugehörige Quell-IP-Adresse schickt WWW-Server seine Antworten



Prof. Dr. F. Steiper Seite 8 Rechnernetze (TI4)



UDP (User Datagram Protocol)


[Ref 1] Abschnitt 3.3, Seite 239-245 [Ref 2] Abschnitt 6.4, Seite 616-618

- UDP liefert einfachen Demultiplexer-Dienst auf Basis von Port-Nummern
 - Erweitert "Host-zu-Host"-Kommunikation der Vermittlungsschicht zur "Prozess-zu-Prozess"-Kommunikation
- Nutzt optionale Prüfsumme zur Fehlererkennung
 - Teile des IP-Headers gehen mit in die Pr
 üfsumme ein
 - → Wird als UDP-Pseudoheader bezeichnet
 - → Keine real übertragenen Daten im UDP-Header!
 - Zweck
 - → Falsch-Zustellung von IP-Paketen verhindern, falls ein Router fehlerhaft arbeitet (z.B. IP-Adressen verfälscht)
 - → Unerkannte Datenverluste erkennen, da die IP-Segmentlänge im Pseudo-Header steht
 - → Anm.: Für TCP existiert analog ein TCP-Pseudo-Header

Prof. Dr. F. Steiper Seite 9 Rechnernetze (TI4)



- Ports werden durch eine Nachrichtenwarteschlange implementiert
 - Kommt ein UDP-Segment an, wird es entsprechend der Zielportnummer in die Warteschlange eingestellt
 - Ist die Warteschlange voll, wird das Segment verworfen (keine Flusskontrolle)
 - Will ein Anwendungsprozess eine Nachricht empfangen, wird diese vom Kopf der Warteschlange gelesen
 - Ist eine Warteschlange leer, blockiert der zugeordnete Anwendungsprozess, bis ein neues Segment verfügbar ist






Aufbau eines UDP-Pakets

source port #	dest port #	UDP-Header
<u>length</u>	checksum	
application		
data (payload)		

▶ Teile des IP-Headers werden als UDP- Pseudo-Header bezeichnet:

- Seine Einträge gehen in die UDP-Prüfsumme ein
- Der Pseudo-Header wird jedoch nicht real übertragen






- Vorteile von UDP
 - Kein expliziter Verbindungsaufbau
 - Keine Verzögerung beim Verbindungsaufbau (wichtig z.B. bei DNS)
 - Kein Verbindungszustand
 - Große Anzahl aktiver Clients pro Server möglich (keine Reservierung von Sende- und Empfangspuffern pro Verbindung, keine Sequenz- und Bestätigungsnummern...)
 - Minimaler Overhead
 - Wenig Header-Daten pro Segment
 - Unregulierte Senderate
 - Die Senderate nur durch F\u00e4higkeiten des Senders und durch die Bitrate des Netzes begrenzt (wichtig f\u00fcr Echtzeit-Anwendungen)
 - Zu beachten: Es können jedoch Daten verloren gehen,
 eine Netzüberlast kann die Empfangsrate stark beeinträchtigen



- - Berechnung auf Senderseite
 - Bildung des Einer-Komplements der Summe aller im Header, im Pseudo-Header und im Datenfeld enthaltenen 16-Bit Worte
 - Das Ergebnis wird als "Checksum" in das UDP-Segment eingefügt
 - Auswertung auf Empfängerseite
 - Alle 16-Bit Worte und mitgelieferte Checksum werden addiert.
 - Falls fehlerfreie Übertragung vorliegt:
 Ergebnis muss in allen 16 Bit-Stellen "1" ergeben
 - ▶ Anm.: Berechnungsschema wird allg. "Internet-Prüfsumme" genannt
 - Für IP, TCP und UDP wird diese Prüfsumme eingesetzt
 - Fehler-Erkennungsgrad ist relativ schlecht
 - → Insbesondere bei systematischen Fehlern für gleiche Bitposition



- Ablauf der Prüfsummenberechnung
 - 1. Schritt Senderseite: Addition (z.B. hier drei 16-Bit-Wörter)




- ▶ 2. Schritt Senderseite: Aus dem Ergebnis wird Einer-Komplement gebildet, also: 001101010110101 (=Prüfsumme)
- Empfängerseite: Addition aller 3 16-Bit-Wörter und der Prüfsumme; Ergebnis muss 1111111111111 sein, falls keine Fehler vorliegen



- TCP (Transmission Control Protocol) [Ref 1] Abschnitt 3.5, Seite 272-280 [Ref 2] Abschnitt 6.5, Seite 628-639
 - Garantiert eine fehlergesicherte, zuverlässige Transport-Verbindung zwischen Verbindungsendpunkten (Sockets)
 - Eigenschaften von TCP
 - Gesicherter Verbindungs-Aufbau und -Abbau
 - "Full-Duplex"-Kommunikation über virtuelle Verbindungen
 - Einhaltung der Segment-Reihenfolge
 - Fluss- und Staukontrolle mittels Fenstermechanismen
 - Fehlerkontrolle
 - → Folgenummern, Prüfsummen, Quittierungsnummern, Übertragungswiederholungen
 - Unterstützung priorisierter Daten
 - "Demultiplex"-Dienst






Prof. Dr. F. Steiper Seite 16 Rechnernetze (TI4)




- TCP ist Byte orientiert
 - Anwendungsprozesse senden und empfangen Byteströme
 - TCP puffert Byteströme, bildet Segmente und überträgt diese
 - Ein Empfänger puffert Segmente und liest diese zum gewünschten Zeitpunkt aus





- Ablauf der TCP-Kommunikation
 - Daten werden Bytestrom orientiert übertragen
 - Sequenz- und Bestätigungsnummern:
 - Spiegeln den Bytestrom, aber nicht die Serie der gesendeten Segmente wieder
 - MSS (Maximum Segment Size)
 - Maximale Datenmenge in Bytes, die ein Segment transportieren kann
 - Orientiert sich an MTU des eingesetzten LAN-Protokolls, um Fragmentierung zu vermeiden





- TCP: Definition der Sequenznummer
 - ▶ Ist die Bytenummer des ersten Bytes eines versandten Segments
 - Jedes Byte im Datenstrom wird von TCP nummeriert
 - Für Beispiel: 1. Segment: Seq=0
 - 2. Segment: Seq=1000 usw.
- TCP: Definition der Bestätigungsnummer
 - Ist die Bytenummer des nächsten Bytes, das der Empfänger vom Sender erwartet

Prof. Dr. F. Steiper Seite 19 Rechnernetze (TI4)



- Ablauf der Datenübertragung bei TCP
 - Die Window-Größe wird in Bytes angegeben und entspricht anfänglich der Empfangspuffergröße
 - Später entspricht die Window-Größe der max. Anzahl Bytes, die vom Empfänger noch zwischen gepuffert werden können
 - Eine TCP-Instanz kann in einem TCP-Segment gleichzeitig Daten verschicken und empfangene Daten quittieren

Rechner Rechner Α B WS = 1500 Bytes WS = 1200 Bytes Seq= 3 Data= Ack= Seq= Data= Ack=

Prof. Dr. F. Steiper Seite 20 Rechnernetze (TI4)

Seg=

Data= Ack=

Seg=

Data=

Ack=


Seg=

Data=

Ack=




- TCP-Verbindungsaufbau: "Three-Way-Handshake"
 - Problem: Das Netz kann Daten speichern, duplizieren oder verlieren
 - Es muss auch mit "verzögerten Duplikaten" gerechnet werden
 - Deshalb wurde die "Three-Way-Handshake"-Methode eingeführt:



Prof. Dr. F. Steiper Seite 21 Rechnernetze (TI4)




- Beispiel: Verzögertes Duplikat bei einem TCP-Verbindungsaufbau
 - Altes Duplikat kommt bei Rechner 2 ohne Wissen von Rechner 1 an
 - Rechner 2 sendet Rechner 1 eine Verbindungsaufbau-Bestätigung
 - Rechner 1 erkennt, dass von ihm keine gültige Verbindungsaufbau Anforderung ausging und weist Anforderung von Rechner 2 ab



Prof. Dr. F. Steiper Seite 22 Rechnernetze (TI4)



- TCP-Verbindungsabbau
 - Der Abbau durch nur eine Seite kann zu Datenverlust führen
 - Deshalb ist beiderseitige Bestätigung des Verbindungsabbaus nötig
 - Dies wird als hinreichend sicher gewertet, da kein 100% sicheres
 Protokoll existiert; zusätzlich wird ein Timout-Mechanismus eingesetzt





TCP-Flusskontrolle im Detail


[Ref 1] Abschnitt 3.5, Seite 292-294

- Auf Empfängerseite
 - Berechnung des aktuellen Empfangsfensters "RcvWindow"
 - → Gibt an, über wie viel freien Pufferplatz der Empfänger aktuell verfügt
 - Bestimmung des aktuellen Empfangsfensters:
 - → LastByteRead: Nummer des letzten Bytes, das Empfänger-Prozess aus Empfangspuffer gelesen hat
 - → LastByteRcvd: Nummer des letzten Bytes, das im Empfangspuffer angekommen ist
 - Für die Empfangspuffergröße RcvBuffer muss immer gelten LastByteRcvd - LastByteRead <= RcvBuffer
 - Für Empfangsfenster RcvWindow gilt:RcvWindow = RcvBuffer (LastByteRcvd LastByteRead)

Prof. Dr. F. Steiper Seite 24 Rechnernetze (TI4)



• Berechnung des aktuellen Empfangsfensters: RcvWindow



Prof. Dr. F. Steiper Seite 25 Rechnernetze (TI4)



- TCP-Flusskontrolle...
 - Auf Senderseite
 - Empfänger teilt in jedem an Sender gerichteten Segment aktuellen Wert von RcvWindow mit
 - → Zu Beginn gilt: RcvWindow = RcvBuffer des Empfängers
 - → Dieser Wert wird dem Sender beim Verbindungsaufbau mitgeteilt
 - Sender verwaltet zwei Variablen:
 - → LastByteSend (letztes gesendetes Byte)
 - → LastByteAcked (letztes vom Empfänger bestätigtes Byte)
 - Es gilt:
 - → LastByteSend LastByteAcked = Menge der unbestätigten Daten
 - Sender verhält sich so, dass zu jedem Zeitpunkt gilt:
 LastByteSend LastByteAcked <= RcvWindow



• TCP-Überlast-Kontrolle

[Ref 1] Abschnitt 3.7, Seite 311-318 [Ref 2] Abschnitt 6.5, Seite 649-658


- ▶ Ansatz
 - Paket-Verluste/-Verzögerungen werden meist durch Überlastzustände in Routern verursacht
 - Sender muss ermitteln können, wie viel Übertragungskapazität zur Verfügung steht
- ► Erweiterung des TCP-Übertragungsverfahrens
 - TCP-Sender verwaltet zwei zusätzliche Variablen:
 CongestionWindow und Threshold
 - Maximale Anzahl nicht bestätigter Bytes begrenzt durch MaxWindow= MIN(CongestionWindow, RcvWindow)
- Annahme für weitere Betrachtungen
 - RcvWindow sei immer genügend groß, so dass immer gilt RcvWindow ≥ CongestionWindow



- TCP: Die "Slow-Start"-Phase
 - ▶ 1. Fall: Direkt nach Verbindungsaufbau ist Threshold noch unbekannt
 - CongestionWindow=1•MSS Bytes (Max. Segment Size) setzen
 - → Also zu Beginn des 1. RTT(Round Trip Time)-Intervalls 1 Segment senden
 - Falls ACK rechtzeitig erfolgt: CongestionWindow verdoppeln*
 - → Zu Beginn des nächsten RTT-Intervalls doppelte Anzahl Segmente senden
 - Falls ACKs für alle Segmente rechtzeitig eintreffen, weiter mit *)
 - → Generell: Verfahren wird fortgesetzt, bis ein Timeout erfolgt (ACK zu spät)
 - Bei Timeout:
 - → Threshold wird auf Hälfte des aktuellen CongestionWindows festgelegt
 - → CongestionWindow wird auf 1•MSS Bytes zurückgesetzt
 - ▶ 2. Fall: Während einer laufenden Verbindung ist Threshold bekannt
 - Falls keine Timeouts:
 - → Ist MaxWindow < Threshold: Pro RTT-Intervall CongestionWindow verdoppeln
 - → Ist MaxWindow ≥ Threshold: weiter mit Congestion-Avoidance-Phase
 - Bei Timeouts:
 - → Weiter mit Multiple Decrease-Phase



TCP: Ablauf der TCP-Slow-Start-Phase





- TCP: "Congestion-Avoidance"-Phase
 - Falls MaxWindow Wert von Threshold erreicht:
 - Pro RTT-Intervall wird CongestionWindow nur linear um MSS Bytes vergrößert, falls kein Timeout erfolgt
 - Bei Timeouts: Multiple Decrease-Phase
- TCP: "Multiple Decrease"-Phase
 - Immer wenn in laufender Verbindung Timeouts auftreten
 - Threshold auf die Hälfte des akt. CongestionWindows setzen
 - Danach CongestionWindow auf 1•MSS Bytes setzen
 - Weiter mit TCP-Slow-Start-Phase

Prof. Dr. F. Steiper Seite 30 Rechnernetze (TI4)




- Beispiel: TCP-Überlastkontrolle
 - ▶ Bis zum Zeitpunkt T=6*RTT keine Fehler, dann Timeout
 - ► T=7*RTT: Threshold wird auf 8*MSS Bytes festgelegt
 - ▶ Slow-Start-Phase von T=7*RTT bis T=10*RTT
 - CongestionWindow wächst exponentiell bis 8*MSS Bytes
 - ▶ Ab T=10*RTT Congestion Avoidance-Phase bis T=14*RTT
 - CongestionWindow wächst linear bis 12*MSS Bytes
 - ► T=14*RTT: Timeout
 - Mutiple Decrease Phase: Threshold auf 6*MSS Bytes reduziert;
 CongestionWindow auf 1*MSS Bytes gesetzt
 - Weiter mit Slow-Start-Phase

Prof. Dr. F. Steiper Seite 31 Rechnernetze (TI4)



• Beispiel: TCP-Überlastkontrolle...



Prof. Dr. F. Steiper Seite 32 Rechnernetze (TI4)