Lab3 - 中断处理

代码说明

GDT 与 TSS

此处仿照 tss.privilege_stack_table 的设置方式来写就可以了,首先通过 IST_SIZES[0] 获取栈的大小,然后通过 STACK: [u8; STACK_SIZE] = [0; STACK_SIZE] 来准备对应的栈,因为栈是全局使用且长期存在的,所以这里标记为 static 类型,接着通过 STACK.as_ptr()和 VirtAddr::from_ptr()函数来获得此栈对应的虚拟地址,计算得到栈底后返回给 TSS 即可。

DOUBLE_FAULT_IST_INDEX 和 PAGE_FAULT_IST_INDEX 的设置方式基本类似,关键代码展示如下:

```
lazy_static! {
    static ref TSS: TaskStateSegment = {
        let mut tss = TaskStateSegment::new();
        // initialize the TSS with the static buffers
        // will be allocated on the bss section when the kernel is load
        tss.privilege_stack_table[0] = {
        };
        // fill tss.interrupt_stack_table with the static stack buffers like above
        // You can use `tss.interrupt stack table[DOUBLE FAULT IST INDEX as
usize]`
        tss.interrupt_stack_table[DOUBLE_FAULT_IST_INDEX as usize] = {
            const STACK SIZE: usize = IST SIZES[0];
            static mut STACK: [u8; STACK_SIZE] = [0; STACK_SIZE];
            let stack_start = VirtAddr::from_ptr(unsafe { STACK.as_ptr() });
            let stack end = stack start + STACK SIZE;
            info!(
                "Double-fault Stack : 0x{:016x}-0x{:016x}",
                stack start.as u64(),
                stack end.as u64()
            );
            stack end
        };
        tss.interrupt_stack_table[PAGE_FAULT_IST_INDEX as usize] = {
            const STACK_SIZE: usize = IST_SIZES[0];
            static mut STACK: [u8; STACK SIZE] = [0; STACK SIZE];
            let stack_start = VirtAddr::from_ptr(unsafe { STACK.as_ptr() });
            let stack_end = stack_start + STACK_SIZE;
            info!(
                "Page-fault Stack : 0x{:016x}-0x{:016x}",
                stack_start.as_u64(),
                stack_end.as_u64()
            );
            stack_end
        };
```

```
tss
};
}
```

注册中断处理程序

此处实验要求做GDT的初始化和中断程序的注册。

这部分的代码也是仿照 idt.divide_error.set_handler_fn(divide_error_handler);的示例代码就可以了,实验要求再注册 double_fault 和 page_fault 的中断处理函数,在这里我没有深入地实现对应中断处理函数的功能,只做了一个 panic 处理。使用 pub extern "x86-interrupt" 的标识符来告诉编译器此处的汇编布局采用 x86 的数据格式。

```
pub unsafe fn register_idt(idt: &mut InterruptDescriptorTable) {
    idt.divide_error.set_handler_fn(divide_error_handler);
    idt.double_fault
        .set_handler_fn(double_fault_handler)
        .set_stack_index(gdt::DOUBLE_FAULT_IST_INDEX);
    idt.page_fault
        .set_handler_fn(page_fault_handler)
        .set_stack_index(gdt::PAGE_FAULT_IST_INDEX);
}
pub extern "x86-interrupt" fn divide_error_handler(stack_frame:
InterruptStackFrame) {
    panic!("EXCEPTION: DIVIDE ERROR\n\n{:#?}", stack_frame);
}
pub extern "x86-interrupt" fn double_fault_handler(
    stack_frame: InterruptStackFrame,
    error_code: u64,
) -> ! {
        "EXCEPTION: DOUBLE FAULT, ERROR CODE: 0x{:016x}\n\n{:#?}",
        error code, stack frame
    );
}
pub extern "x86-interrupt" fn page_fault_handler(
    stack_frame: InterruptStackFrame,
    err_code: PageFaultErrorCode,
) {
    panic!(
        "EXCEPTION: PAGE FAULT, ERROR_CODE: {:?}\n\nTrying to access:
{:#x}\n{:#?}",
        err code,
        Cr2::read(),
        stack frame
    );
}
```

初始化 APIC

这部分实验需要我们为 APIC 做寄存器的初始化处理。文档提供的信息很多,初始化的操作跟寄存器操作非常相像。

首先操作 SPIV 寄存器,启用 APIC 并设置 Spurious IRQ Vector。查询文档可知,SPIV 寄存器的偏移量为 0xF0。需要在保持其他位不变的情况下,将 Vector 设置为 Irq::Spurious,并且需要加上 Interrupts::IrqBase。

```
let mut spiv = self.read(0xF0);
spiv |= 1 << 8;
spiv &= !(0xFF);
spiv |= Interrupts::IrqBase as u32 + Irq::Spurious as u32;
self.write(0xF0, spiv);</pre>
```

接着是设置 LVT 寄存器。Local Vector Table 寄存器用于设置中断向量号和触发模式,是要只对时钟中断做配置,需要将 Timer 的 Vector 设置为 Irq::Timer,表示定时器周期模式。与刚刚的 SPIV 寄存器的设置类似,需要在保持其他位不变的情况下,将 Vector 设置为 Irq::Timer,并且需要加上 Interrupts::Timer。

```
self.write(0x3E0, 0b1011);
self.write(0x380, 0x20000);
let mut lvt_timer = self.read(0x320);
lvt_timer &= !(0xFF);
lvt_timer |= Interrupts::IrqBase as u32 + Irq::Timer as u32;
lvt_timer &= !(1 << 16);
lvt_timer |= 1 << 17;
self.write(0x320, lvt_timer);</pre>
```

然后我们在初始化 APIC 时清除错误状态寄存器中的错误信息。这部分只要向对应的寄存器写 Ø 就可以了。

```
self.write(0x280, 0);
self.write(0x280, 0);
```

最后需要设置中断命令寄存器,中断命令寄存器由两个 32 位寄存器组成,一个在 0x300,另一个在 0x310。 在写入 0x300 时发出中断,但在写入 0x310 时不发出中断。所以我们需要先写入 0x310,然后写入 0x300。

```
self.write(0x310, 0);
const BCAST: u32 = 1 << 19;
const INIT: u32 = 5 << 8;
const TMLV: u32 = 1 << 15;
self.write(0x300, BCAST | INIT | TMLV);
const DS: u32 = 1 << 12;
while self.read(0x300) & DS != 0 {}
self.write(0x080, 0);</pre>
```

到这里就顺利配置好 XAPIC 并对其初始化了。

时钟中断

这部分的代码很简单,实验要求我们实现一个时钟计数器 COUNTER,并实现对应的辅助函数 read_counter() 和 inc_counter() 来实现对 COUNTER 的读写操作。

这里我简单地设置 COUNTER 为 u64 类型,读写操作也没有考虑互斥锁,所以是线程不安全的版本。

```
pub unsafe fn register_idt(idt: &mut InterruptDescriptorTable) {
    idt[Interrupts::IrqBase as usize + Irq::Timer as usize]
        .set_handler_fn(clock_handler);
}
pub extern "x86-interrupt" fn clock_handler(_sf: InterruptStackFrame) {
    x86_64::instructions::interrupts::without_interrupts(|| {
        if inc_counter() % 0x10000 == 0 {
            // info!("Tick! @{}", read_counter());
        }
        super::ack();
    });
}
static mut COUNTER: u64 = 0;
#[inline]
pub fn read_counter() -> u64 {
    unsafe {
        COUNTER
    }
}
#[inline]
pub fn inc_counter() -> u64 {
    unsafe {
        COUNTER += 1;
        COUNTER
    }
}
```

串口输入中断

这里实验要求我们设置好 uart16550 的读写操作,在实现对应操作之前,我先封装了两个端口读写的函数粉笔是 inb()和 outb(),这两个函数可以从对应的 port 读写一字节的数据。

```
pub struct SerialPort{
   port : u16,
}
```

```
fn inb(port: u16) -> u8{
    unsafe{
        x86::io::inb(port)
    }
}

fn outb(port: u16, data: u8) {
    unsafe{
        x86::io::outb(port, data);
    }
}
```

做好了对端口读写的封装后,可以实现驱动的读写封装。在这里 while(inb(self.port + 5) & 0x20) == 0 用于等待端口的特定状态。这个方法可以在发送数据之前,检查输出缓冲区是否为空,以确保可以安全地发送数据。inb(self.port + 5) & 1 用来判断是否有数据输入,整个串口驱动的读写是无锁的。

```
pub fn send(&mut self, data: u8) {
   while(inb(self.port + 5) & 0x20) == 0 {}
   outb(self.port, data);
}

pub fn receive(&mut self) -> Option<u8> {
   if (inb(self.port + 5) & 1) != 0 {
      return Some(inb(self.port));
   }
   None
}
```

接下来就可以实现对输入输出缓冲区的操作了,在这里我将输入输出的缓冲区定义为 128 字节大小的 ArrayQueue::<DecodedKey> 类型。这里一共实现了多个函数,它们对应的功能和实现原理如下:


- push_key():向输入缓冲区推入一个键。如果输入缓冲区已满,将会记录一条警告日志,并丢弃被推入的键。
- try_get_key(): 尝试从输入缓冲区中获取一个键。这个方法使用 without_interrupts 函数来确保在没有中断的情况下进行操作,然后调用 get_input_buffer_for_sure 函数获取输入缓冲区,并尝试从中弹出一个键。
- get_key(): 从输入缓冲区中获取一个键。这个方法会循环调用 try_get_key 方法,直到成功获取到一个键为止。
- **get_line()**: 从输入缓冲区中获取一行文本。该方法会循环调用 **get_key** 方法,直到遇到换行符为止。 在获取每个键的过程中,会根据键的类型进行不同的处理,包括打印字符、删除字符等。

在初始化阶段,创建了一个固定大小的 ArrayQueue 实例作为键盘输入缓冲区。这个缓冲区会在程序运行期间一直存在,并且可以存储一定数量的键;当键盘中断被识别后,操作系统会调用 push_key 方法将接收到的键推入输入缓冲区。如果缓冲区已满,将会记录一条警告日志,并丢弃被推入的键;操作系统可以通过 get_key 方法从输入缓冲区中获取一个键。如果缓冲区为空,该方法会一直循环等待,直到有键可用为止; get_line 方法允许操作系统从输入缓冲区中获取一行文本。在获取每个键的过程中,根据键的类型进行不同的处理,包括打印字符、删除字符等。

```
pub fn init() {
    init_INPUT_BUFFER(ArrayQueue::<DecodedKey>::new(INPUT_BUFFER_SIZE));
    info!("Input Initialized.");
}
pub fn push_key(key: DecodedKey) {
    if let Some(queue) = get_input_buffer(){
        if queue.push(key).is_err() {
            warn!("Input buffer is full. Dropping key '{:?}'", key);
    }
}
pub fn try_get_key() -> Option<DecodedKey> {
    interrupts::without_interrupts(|| get_input_buffer_for_sure().pop())
}
pub fn get_key() -> DecodedKey {
    loop {
        if let Some(key) = try_get_key() {
            return key;
        }
    }
}
pub fn get_line() -> String {
    let mut s = String::with_capacity(INPUT_BUFFER_SIZE);
    loop {
        let key = get_key();
        if let DecodedKey::Unicode(k) = key {
            match k {
                '\n' => break,
                '\x08' => {
                    if !s.is_empty() {
                        serial::backspace();
                        s.pop();
                    }
                }
                c => {
                    print!("{}", k);
                    s.push(c)
                }
            }
        }
    }
    println!();
}
```

用户交互

可以发现能正常产牛用户交互。



思考任务

- 1. **为什么需要在 clock_handler 中使用 without_interrupts 函数?如果不使用它,可能会发生什么情况?**处理中断时需要先关闭中断,否则可能会同时发生多个中断请求的处理,导致 OS 崩溃。
- 2. 考虑时钟中断进行进程调度的场景,时钟中断的频率应该如何设置? 太快或太慢的频率会带来什么问题? 请分别回答。

设置过高会导致进程上下文切换频繁,增加了系统资源的额外消耗,比如 CPU 时间。

设置过高会导致进程响应时间变慢,进程对资源的利用和实时性能下降。

3. 在进行 receive 操作的时候,为什么无法进行日志输出?如果强行输出日志,会发生什么情况?谈谈你对串口、互斥锁的认识。

receive 操作会打开串口读写缓冲区的锁,日志输出此时需要等待锁的释放。

强行输出日志会导致多个应用同时对串口读写缓冲区的读写操作,可能会产生非预期行为或信息的丢失。

4. 输入缓冲区在什么情况下会满? 如果缓冲区满了,用户输入的数据会发生什么情况?

当用户输入过多信息且不触发输出时会满,缓冲区满了会导致用户的输入数据发生丢失。

5. 进行下列尝试,并在报告中保留对应的触发方式及相关代码片段:

1. 尝试用你的方式触发 Triple Fault,开启 intdbg 对应的选项,在 QEMU 中查看调试信息,分析 Triple Fault 的发生过程。

注释掉 idt 中 page_fault 和 double_fault 的注册代码便会发生 triple_fault。

首先发生 page_fault,因为 page_fault 的中断处理程序没有注册,转而发生 double_fault, double_fault 的处理程序也没有注册,于是触发 triple_fault 重启系统,

2. 尝试触发 Double Fault,观察 Double Fault 的发生过程。

```
注释掉 idt 中 page_fault 的注册代码便会发生 double_fault。
```

首先发生 page_fault,因为 page_fault 的中断处理程序没有注册,于是发生 double_fault。

3. 通过访问非法地址触发 Page Fault, 观察 Page Fault 的发生过程。分析 Cr2 寄存器的值,并尝试 回答为什么 Page Fault 属于可恢复的异常。

发生 page_fault 时,OS 会通过 Cr2 寄存器跳转到对应进程的页表来获取对应缺失的页面,当获取到对应页面后便可恢复正常。

4. 如果在 TSS 中为中断分配的栈空间不足,会发生什么情况?请分析 CPU 异常的发生过程,并尝试回答什么时候会发生 Triple Fault。

可能会在执行中断处理函数的时候发生栈溢出。在发生 Triple Fault之前,通常会发生一系列的异常和错误处理过程。如果这些处理过程中无法解决问题,就会最终导致 Triple Fault的发生。

6. 在未使用 set_stack_index 函数时,中断处理程序的栈可能哪里?

会在 TSS 的默认堆栈上。

加分任务

1. 为全部可能的 CPU 异常设置对应的处理程序,使用 panic! 输出异常信息。

实现如下,根据不同处理程序需要的处理函数接口类型,分别定义了 generalf_error_handler()、generalf1_error_handler()和 generalfu_error_handler()函数,用 panic 来做对应的错误输出。

```
pub unsafe fn register_idt(idt: &mut InterruptDescriptorTable) {
    ...
    idt.debug.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.non_maskable_interrupt.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.breakpoint.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.overflow.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.bound_range_exceeded.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.invalid_opcode.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.device_not_available.set_handler_fn(generalf_error_handler);
    idt.invalid_tss.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
}
```

```
idt.segment_not_present.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
idt.stack_segment_fault.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
idt.general_protection_fault.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
idt.x87_floating_point.set_handler_fn(generalf_error_handler);
idt.alignment check.set handler fn(generalfu error handler);
idt.machine_check.set_handler_fn(generalf1_error_handler);
idt.simd_floating_point.set_handler_fn(generalf_error_handler);
idt.virtualization.set_handler_fn(generalf_error_handler);
idt.vmm_communication_exception.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
idt.security_exception.set_handler_fn(generalfu_error_handler);
pub extern "x86-interrupt" fn generalf_error_handler(stack_frame:
InterruptStackFrame) {
    panic!("EXCEPTION: GENERAL ERROR\n\n{:#?}", stack_frame);
}
pub extern "x86-interrupt" fn generalf1 error handler(stack frame:
InterruptStackFrame) -> !{
   panic!(
        "EXCEPTION: GENERAL FAULT\n\n{:#?}",
        stack frame
    );
}
pub extern "x86-interrupt" fn generalfu_error_handler(
   stack_frame: InterruptStackFrame,
   err code: u64,
) {
    panic!("EXCEPTION: GENERAL ERROR, ERROR_CODE: {:?}\n\n{:#?}", err_code,
stack frame);
}
```

2. 你如何定义用于计数的 COUNTER, 它能够做到线程安全吗? 如果不能, 如何修改?

使用 sync::spin::Mutex 的自旋锁结构来为 COUNTER 上锁,当需要增加计数或读取数值时、先解锁再做对应的操作,此时可以保证线程安全。

```
use sync::spin::{Mutex, Arc};
static COUNTER: Mutex<u64> = Mutex::new(0);

#[inline]
pub fn read_counter() -> u64 {
    // lock the mutex, read counter value, and unlock the mutex
    let counter = COUNTER.lock().unwrap();
    *counter
}

#[inline]
pub fn inc_counter() -> u64 {
```

```
// lock the mutex, read counter value, increase it, and unlock the mutex
let mut counter = COUNTER.lock().unwrap();
  *counter += 1;
  *counter
}
```

3. 操作 APIC 时存在大量比特操作,尝试结合使用 bitflags 和 bit_field 来定义和操作这些寄存器的值,从 而获得更好的可读性。

首先需要定义常用的几个 bitflags 类型,比如 SpivFlags、LvtTimerFlags 和 IcrFlags。

```
use bitflags::bitflags;
bitflags! {
    struct SpivFlags: u32 {
        const ENABLE = 1 << 8;</pre>
}
bitflags! {
    struct LvtTimerFlags: u32 {
        const MASK = 1 << 16;
        const TIMER_PERIODIC_MODE = 1 << 17;</pre>
}
bitflags! {
    struct IcrFlags: u32 {
        const BCAST = 1 << 19;
        const INIT = 5 << 8;
        const TMLV = 1 << 15;
    }
}
```

接着便可以用刚刚定义好的三个 bitflags 结构体来帮助我们写出可读性更强的代码。

```
use bit_field::BitField;

fn cpu_init(&mut self) {
    unsafe {
        let mut spiv = self.read(0xF0);
        spiv |= SpivFlags::ENABLE.bits();
        spiv.set_bits(0..=7, Interrupts::IrqBase as u32 + Irq::Spurious as u32);
        self.write(0xF0, spiv);

        self.write(0x3E0, 0b1011);
        self.write(0x380, 0x20000);
        let mut lvt_timer = self.read(0x320);
```

```
lvt timer.set_bits(0..=7, Interrupts::IrqBase as u32 + Irq::Timer as u32);
        lvt_timer.set_bits(16..=16, false);
        lvt_timer.set_bits(17..=17, true);
        self.write(0x320, lvt_timer);
        self.write(0x350, LvtTimerFlags::MASK.bits());
        self.write(0x360, LvtTimerFlags::MASK.bits());
        self.write(0x340, LvtTimerFlags::MASK.bits());
        let mut lvt_error = self.read(0x370);
        lvt_error.set_bits(0..=7, Interrupts::IrqBase as u32 + Irq::Error as u32);
        lvt_error.set_bits(16..=16, false);
        self.write(0x370, lvt_error);
        self.write(0x280, 0);
        self.write(0x280, 0);
        self.write(0x0B0, 0);
        self.write(0x310, 0);
        while self.read(0x300).get_bits(12..=12) != Some(true) {}
        self.write(0x300, IcrFlags::BCAST.bits() | IcrFlags::INIT.bits() |
IcrFlags::TMLV.bits());
        self.write(0x080, 0);
    }
}
```

4. 你的串口输入驱动是否能正确的处理中文甚至 emoji 输入? 如何能够正确处理?

上网查询资料可以找到 Rust 有个专门处理键盘输入解码的第三方包 pc_keyboard。于是我在 receive() 函数中使用 pc_keyboard::DecodedKey 来对缓冲区的数据做解码工作。

```
use pc_keyboard::DecodedKey;

pub extern "x86-interrupt" fn serial_handler(_st: InterruptStackFrame) {
    receive();
    super::ack();
}

/// Receive character from uart 16550

/// Should be called on every interrupt
fn receive() {
    // receive character from uart 16550, put it into INPUT_BUFFER
    let mut buf = vec::Vec::with_capacity(4);
    while let Some(scancode) = get_serial_for_sure().receive() {
        match scancode {
            127 => push_key(DecodedKey::Unicode('\x08')),
            13 => push_key(DecodedKey::Unicode('\n')),
            c => {
```

```
buf.push(c);

if let Ok(s) = core::str::from_utf8(&buf) {
        let chr = s.chars().next().unwrap();
        push_key(DecodedKey::Unicode(chr));
        buf.clear();
    }
}
```

发现可以实现中文或 emoji 的解码操作。

```
v0.2.0
[+] Serial Initialized.
INFO - Logger Initialized.
INFO - Physical Offset : 0xffff800000000000
INFO - Privilege Stack : 0xffffff00008c59d8-0xffffff00008c69d8
INFO - Double-fault Stack : 0xfffffff00008c69d8-0xfffffff00008c79d8
INFO - Page-fault Stack : 0xfffffff00008c79d8-0xfffffff00008c89d8
INFO - Kernel IST Size : 12.000 KiB
INFO - GDT Initialized.
INFO - Kernel Heap Size : 8.000 MiB
INFO - Kernel Heap Initialized.
INFO - Interrupts Initialized.
INFO - Physical Memory : 95.625 MiB
INFO - Free Usable Memory: 44.402 MiB
INFO - Frame Allocator initialized.
INFO - Input Initialized.
INFO - Interrupts Enabled.
INFO - YatSenOS initialized.
> 你好世界 🖱
You said: 你好世界 🖰
The counter value is 239253
>
```