Lab6 - 硬盘驱动与文件系统

代码说明

MBR 分区表

在这部分的实验中,需要完成结构体 MbrPartition,并实现相应的解析和字段提取函数。

结构体定义与解析

首先,我们定义了一个 MbrPartition 结构体,并实现了一个 parse(),用于从字节数组中提取分区表项:

```
impl MbrPartition {
    pub fn parse(data: &[u8; 16]) -> MbrPartition {
        MbrPartition {
            data: data.to_owned(),
            }
        }
}
```

该 parse()接收一个 16 字节长的字节数组 data,并将其复制到 MbrPartition 结构体的 data 字段中。这个结构体将存储从 MBR (主引导记录)分区表中提取的数据。

字段定义与提取

接着使用一个宏 define_field! 来简化字段提取函数的定义。宏的定义如下:

```
define_field!(u8, 0x00, status);
define_field!(u8, 0x01, begin_head);
define_field!(u8, 0x04, partition_type);
define_field!(u8, 0x05, end_head);
define_field!(u32, 0x08, begin_lba);
define_field!(u32, 0x0c, total_lba);
```

这个宏 define_field! 接受三个参数:字段的类型、字段在字节数组中的偏移量,以及字段的名称。根据这些参数,它会**自动生成**一个获取相应字段值的函数。

字段解释与逻辑实现

状态字段

```
pub fn is_active(&self) -> bool {
    self.status() == 0x80
}
```

is active() 函数用于检查分区是否是活动分区。它通过检查 status 字段的值是否为 0x80 来判断。

CHS 地址解析

CHS 地址包含开始和结束的磁头号、扇区号和柱面号。由于这些字段分布在字节数组的多个 bit 中,在这里需要手动解析它们。

```
pub fn begin_sector(&self) -> u8 {
    self.data[2] & 0x3f
}

pub fn begin_cylinder(&self) -> u16 {
    (self.data[2] as u16 & 0xc0) << 2 | (self.data[3] as u16)
}

pub fn end_sector(&self) -> u8 {
    self.data[6] & 0x3f
}

pub fn end_cylinder(&self) -> u16 {
    (self.data[6] as u16 & 0xc0) << 2 | (self.data[7] as u16)
}</pre>
```

其余字段的解析

- 1. begin sector() 从 data[2] 字节中提取开始扇区号。通过 & 0x3f 操作,它获取低 6 位的值。
- 2. begin_cylinder() 通过将 data[2] 高 2 位和 data[3] 结合起来, 计算开始柱面号。
- 3. end_sector()和 end_cylinder()函数类似地提取结束扇区号和柱面号。
- 4. begin_head 和 end_head 分别表示开始和结束的磁头号,使用 define_field! 宏定义并自动生成对应的函数。
- 5. partition_type 表示分区类型。
- 6. begin_lba 和 total_lba 分别表示分区的开始 LBA (逻辑块地址) 和总 LBA 数。

这些字段的提取函数是通过 define field! 宏自动生成的。

接着运行 YsOSv2 预先提供的测试函数,发现可以通过 MBR 的测试。

```
pkg > storage > src > partition > mbr > 📵 entry.rs > ..
       #[cfg(test)]
       ▶ Run Tests | Debug
       mod tests {
            use super::*;
            #[test]
            ▶ Run Test | Debug
            fn partition_test() {
                let data: [u8; 16] = hex_literal::hex!("80 01 01 00 0b fe bf fc 3f 00 00 00 7e 86 bb 00");
                 let meta: MbrPartition = MbrPartition::parse(&data);
                println!("{:#?}", meta);
                assert!(meta.is_active());
                 assert_eq!(meta.begin_head(), 1);
                assert_eq!(meta.begin_sector(), 1);
                assert_eq!(meta.begin_cylinder(), 0);
                assert_eq!(meta.partition_type(), 0x0b);
                assert_eq!(meta.end_head(), 254);
                assert_eq!(meta.end_sector(), 63);
                assert_eq!(meta.end_cylinder(), 764);
                assert_eq!(meta.begin_lba(), 63);
                assert_eq!(meta.total_lba(), 12289662);
问题 輸出 调试控制台 终端
successes:
---- partition::mbr::entry::tests::partition_test stdout ----
Partition Meta Data {
    Active: true,
Begin Head: "0x01",
    Begin Sector: "0x0001",
Begin Cylinder: "0x0000",
Partition Type: "0x0b",
End Head: "0xfe",
End Sector: "0x003f",
     End Cylinder: "0x02fc
     End Cylinder: "0x02fc",
Begin LBA: "0x0000003f",
Total LBA: "0x00bb867e",
  partition::mbr::entry::tests::partition_test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 3 filtered out; finished in 0.00s
```

磁盘驱动

在这部分的实验,需要我们实现对 ATA 磁盘驱动的识别和数据读写操作。

写入命令

write_command 函数的作用是向 ATA 设备发送命令。

首先通过 let mut bytes = block.to_le_bytes() 将 u32 类型的块号转换为字节数组 [u8; 4]。接着我们将 LBA 地址的各个字节写入相应的寄存器,并设置驱动器号。同时将 ATA 命令写入命令寄存器。

```
unsafe {
    self.sector_count.write(1);

bytes[3].set_bit(4, drive > 0);
    bytes[3].set_bit(5, true);
    bytes[3].set_bit(6, true);
    bytes[3].set_bit(7, true);
    self.lba_low.write(bytes[0]);
    self.lba_mid.write(bytes[1]);
```

```
self.lba_high.write(bytes[2]);
self.drive.write(bytes[3]);
self.command.write(cmd as u8);
}
```

如果状态寄存器为空,表示无法识别的设备,返回 UnknownDevice 错误。通过

self.poll(AtaStatus::BUSY, false) 轮询 ATA 状态寄存器,直到 BUSY 位清零。如果发生错误,记录警告信息,调用 debug 函数,并返回 InvalidOperation 错误。等到函数结束时再次轮询,确保 BUSY 位清零和 DATA REQUEST READY 位设置。

```
fn write_command(&mut self, drive: u8, block: u32, cmd: AtaCommand) ->
storage::Result<()> {
   let mut bytes = block.to_le_bytes(); // 将 u32 块号转换为 [u8; 4] 字节数组
   unsafe {
       self.sector_count.write(1); // 设置要操作的扇区数量为 1
       // 配置驱动器寄存器以启用 LBA28 模式
       bytes[3].set_bit(4, drive > 0); // 根据驱动器号设置第4位
       bytes[3].set_bit(5, true); // 设置第5位
       bytes[3].set_bit(6, true); // 设置第6位
       bytes[3].set_bit(7, true); // 设置第7位
       // 将 LBA 地址的各字节写入相应的寄存器
       self.lba_low.write(bytes[0]);
       self.lba_mid.write(bytes[1]);
       self.lba_high.write(bytes[2]);
       self.drive.write(bytes[3]);
       self.command.write(cmd as u8); // 将命令写入命令寄存器
   }
   if self.status().is_empty() {
       // 如果状态寄存器为空,表示未知的驱动器
       return Err(storage::DeviceError::UnknownDevice.into());
   }
   // 轮询直到 BUSY 状态位清零
   self.poll(AtaStatus::BUSY, false);
   if self.is_error() {
       // 如果发生错误,记录错误信息并返回错误
       warn!("ATA error: {:?} command error", cmd);
       self.debug();
       return Err(storage::DeviceError::InvalidOperation.into());
   }
   // 再次轮询直到 BUSY 状态位清零和 DATA REQUEST READY 状态位设置
   self.poll(AtaStatus::BUSY, false);
   self.poll(AtaStatus::DATA_REQUEST_READY, true);
   0k(())
}
```

通过使用 write_command() 函数,我们能够向 ATA 设备发送命令。

识别驱动器

identify_drive()函数用于识别连接到总线上的驱动器。

首先,记录驱动器号。然后调用 write_command() 函数,传递驱动器号、块号 0 和 AtaCommand::IdentifyDevice 命令,如果命令发送失败且状态寄存器为空,则返回 AtaDeviceType::None; 否则,返回一个未知设备错误。

接着轮询状态寄存器,直到 BUSY 位清零。最后,通过读取 cylinder_low 和 cylinder_high 的值来判断驱动器类型

- 如果是 (0x00, 0x00),则返回 AtaDeviceType::Pata,并用 read_data 填充一个包含 256 个 u16 值 的数组。
- 如果是 (0x14, 0xEB), 返回 AtaDeviceType::PataPi。
- 如果是 (0x3C, 0xC3), 返回 AtaDeviceType::Sata。
- 如果是 (0x69, 0x96), 返回 AtaDeviceType::SataPi。
- 否则,返回AtaDeviceType::None。

```
pub(super) fn identify_drive(&mut self, drive: u8) ->
storage::Result<AtaDeviceType> {
        info!("Identifying drive {}", drive);
        if self.write command(drive, 0, AtaCommand::IdentifyDevice).is err() {
            if self.status() == AtaStatus::empty() {
                return Ok(AtaDeviceType::None);
            } else {
                return Err(FsError::from(DeviceError::Unknown));
            }
        }
        self.poll(AtaStatus::BUSY, false);
        Ok(match (self.cylinder low(), self.cylinder high()) {
            (0x00, 0x00) \Rightarrow AtaDeviceType::Pata(Box::new([0u16; 256].map(|_|))
self.read_data()))),
            (0x14, 0xEB) => AtaDeviceType::PataPi,
            (0x3C, 0xC3) => AtaDeviceType::Sata,
            (0x69, 0x96) => AtaDeviceType::SataPi,
            _ => AtaDeviceType::None,
        })
    }
```

读取数据

read pio 函数用于从指定的驱动器和块号读取数据到缓冲区中。

首先依旧调用 write_command() 函数,传递驱动器号、块号和 AtaCommand::ReadPio 命令以发送读命令。

如果发送成功,则使用 buf.chunks_mut(2) 将缓冲区分成按2字节为一组的切片。对于每个切片,调用 read_data 函数读取一个 u16 类型的数据,并转换为小端字节数组,然后将该字节数组复制到缓冲区的当前切片。

如果在读取过程中检测到错误,记录调试信息并调用 debug 函数,然后返回 ReadError。否则,返回 Ok(())表示读取成功。

```
pub(super) fn read_pio(
    &mut self,
    drive: u8,
    block: u32,
    buf: &mut [u8],
) -> storage::Result<()> {
    self.write_command(drive, block, AtaCommand::ReadPio)?;
    for chunk in buf.chunks_mut(2) {
        let data = self.read_data().to_le_bytes();
        chunk.clone_from_slice(&data);
    if self.is_error() {
        debug!("ATA error: data read error");
        self.debug();
        Err(storage::DeviceError::ReadError.into())
    } else {
        0k(())
}
```

写入数据

write pio 函数用于将数据写入指定的驱动器和块号。

首先依旧调用 write_command 函数,传递驱动器号、块号和 AtaCommand::WritePio 命令以发送写命令。

如果命令发送成功,则使用 buf.chunks(2) 将缓冲区分成按2字节为一组的切片。对于每个切片,调用 u16::from_le_bytes 将切片转换为一个 u16 类型的数据,然后调用 write_data 函数将该数据写入设备。

如果在写入过程中检测到错误,记录调试信息并调用 debug 函数,然后返回 WriteError。否则,返回 Ok(()) 表示写入成功。

```
pub(super) fn write_pio(&mut self, drive: u8, block: u32, buf: &[u8]) ->
storage::Result<()> {
    self.write_command(drive, block, AtaCommand::WritePio)?;

    for chunk in buf.chunks(2) {
        let data = u16::from_le_bytes(chunk.try_into().unwrap());
        self.write_data(data);
    }
}
```

```
if self.is_error() {
    debug!("ATA error: data write error");
    self.debug();
    Err(storage::DeviceError::WriteError.into())
} else {
    Ok(())
}
```

通过上述实现,我们完成了对 ATA 驱动器的识别和数据读写操作。write_command() 函数负责向驱动器发送命令,identify_drive() 函数识别驱动器类型,read_pio() 函数读取数据到缓冲区,而 write_pio() 函数将缓冲区中的数据写入驱动器。这些功能共同实现了对 ATA 驱动器的基本操作。

接下来我在 filesystem::init() 函数执行时添加运行 MbrTable::parse(drive.clone()), 发现可以实现对磁盘的识别与解析。

```
pkg > kernel > src > drivers > ® filesystem.rs > ♥ init
        pub fn init() {
             info!("Opening disk device...");
             let drive: AtaDrive = AtaDrive::open(bus: 0, drive: 0).expect(msg: "Failed to open disk device");
 17
         MbrTable::parse(inner: drive.clone());
              // only get the first partition
             let part: Partition<AtaDrive, Block<512>> = MbrTable::parse(inner: drive) Result<MbrTable<AtaDrive, ...>, ...>
                  .expect(msg: "Failed to parse MBR") MbrTable<AtaDrive, Block<512>>
                  .partitions() Result<Vec<Partition<AtaDrive, ...>>, ...>
                   .expect(msg: "Failed to get partitions") Vec<Partition<AtaDrive, Block<512>>>
                  .remove(index: 0);
             info!("Mounting filesystem...");
             ROOTFS.call_once(|| Mount::new(fs: Box::new(Fat16::new(inner: part)), mount_point: "/".into()));
             trace!("Root filesystem: {:#?}", ROOTFS.get().unwrap());
             info!("Initialized Filesystem.");
问题 6
                                 终端
[+] Identifying drive 0
     Drive QEMU HARDDISK QM00001 (504 MiB) opened
 [+] Partition 0: Partition Meta Data {
     Active: true,
Begin Head: "0x01",
     Begin Sector: "0x0001",
     Begin Cylinder: "0x0000",
Partition Type: "0x06",
End Head: "0x0f",
     End Sector: "0x003f"
     End Cylinder: "0x003ff",
Begin LBA: "0x00000003f",
Total LBA: "0x000fbfc1",
[+] Partition 0: Partition Meta Data {
     Active: true,
Begin Head: "0x01",
     Begin Nead. 0x001,
Begin Sector: "0x00001",
Begin Cylinder: "0x0000",
Partition Type: "0x06",
End Head: "0x06",
End Sector: "0x003f",
     End Cylinder: "0x03ff"
     End Cylinder: "0x03ff",
Begin LBA: "0x0000003f",
Total LBA: "0x000fbfc1",
     Mounting filesystem...
     Initialized Filesvstem
```

FAT16 文件系统

BPB

与 MBR 字段的分析类似,define_field! 宏定义了 BPB 中的各个字段,指定字段类型和偏移量,自动生成相应的访问器方法。字段定义包括 OEM 名称、每扇区字节数、每簇扇区数、保留扇区数、FAT 数量、根目录条目数量、16 位和 32 位总扇区数、媒体描述符、每 FAT 扇区数、每道扇区数、隐藏扇区数、驱动器号、保留标志、启动签名、卷 ID、卷标签和系统标识符等。

通过这些字段和方法,可以访问并解析 FAT16 BPB 结构中的各种信息,实现文件系统的进一步处理。

```
impl Fat16Bpb {
   /// Attempt to parse a Boot Parameter Block from a 512 byte sector.
    pub fn new(data: &[u8]) -> Result<Fat16Bpb, &'static str> {
        let data = data.try_into().unwrap();
       let bpb = Fat16Bpb { data };
       if bpb.data.len() != 512 || bpb.trail() != 0xAA55 {
            return Err("Bad BPB format");
        }
       Ok(bpb)
   }
    pub fn total_sectors(&self) -> u32 {
        if self.total sectors 16() == 0 {
            self.total_sectors_32()
        } else {
            self.total sectors 16() as u32
        }
   }
   // define all the fields in the BPB
   // - use `define field!` macro
   //
            - ensure you can pass the tests
            - you may change the field names if you want
   define field!([u8; 8], 0x03, oem name);
   define_field!(u16, 0x0b, bytes_per_sector);
   define field!(u8, 0x0d, sectors per cluster);
   define_field!(u16, 0x0e, reserved_sector_count);
   define_field!(u8, 0x10, fat_count);
   define_field!(u16, 0x11, root_entries_count);
   define_field!(u16, 0x13, total_sectors_16);
   define_field!(u8, 0x15, media_descriptor);
   define_field!(u16, 0x16, sectors_per_fat);
   define field!(u16, 0x18, sectors per track);
   define_field!(u16, 0x1a, track_count);
   define_field!(u32, 0x1c, hidden_sectors);
   define field!(u32, 0x20, total sectors 32);
   define field!(u8, 0x24, drive number);
   define_field!(u8, 0x25, reserved_flags);
   define field!(u8, 0x26, boot signature);
   define_field!(u32, 0x27, volume_id);
   define_field!([u8; 11], 0x2b, volume_label);
```

```
define_field!([u8; 8], 0x36, system_identifier);
  define_field!(u16, 0x1fe, trail);
}
```

DirEntry

DirEntry 的 LEN 常量定义了目录项的长度为 32 字节 (0x20),符合 FAT16 文件系统中的规范。

parse() 函数接受一个字节切片(&[u8]) 并将其解析为 DirEntry 结构体。使用 ShortFileName::new 函数解析前 11 个字节,并将其转换为 ShortFileName 类型。attributes 字段通过解析第 11 个字节来确定文件属性。created_time 字段通过将第 14-17 字节解析为小端 32 位整数,并调用 prase_datetime 函数转换为时间格式。accessed_time 字段通过解析第 18-19 字节并调用 prase_datetime 函数来获取访问时间。cluster 字段通过解析第 20-21 和 26-27 字节,并将其组合为 32 位整数来表示文件起始簇号。moditified_time 字段通过将第 22-25 字节解析为小端 32 位整数,并调用 prase_datetime 函数转换为修改时间。size 字段通过解析第 28-31 字节,并将其转换为小端 32 位整数表示文件大小。

最后返回一个 DirEntry 实例,包含文件名、创建时间、访问时间、修改时间、起始簇号、文件属性和文件大小等信息。

```
impl DirEntry {
    pub const LEN: usize = 0x20;
   /// For Standard 8.3 format
    /// reference: https://osdev.org/FAT#Standard_8.3_format
    pub fn parse(data: &[u8]) -> Result<DirEntry> {
        let filename = ShortFileName::new(&data[..11]);
        // parse the rest of the fields
        //
               - ensure you can pass the test
                - you may need `prase_datetime` function
        let attributes = Attributes::from_bits_truncate(data[11]);
        let mut time = u32::from le bytes([data[14], data[15], data[16],
data[17]]);
        let created_time = prase_datetime(time);
        time = u32::from le bytes([0, 0, data[18], data[19]]);
        let accessed time = prase datetime(time);
        let cluster = (data[27] as u32) << 8</pre>
            | (data[26] as u32)
            | (data[21] as u32) << 24
            | (data[20] as u32) << 16;
        time = u32::from_le_bytes([data[22], data[23], data[24], data[25]]);
        let moditified_time = prase_datetime(time);
        let size = u32::from_le_bytes([data[28], data[29], data[30], data[31]]);
        Ok(DirEntry {
            filename,
            moditified_time,
            created_time,
            accessed time,
```

```
cluster: Cluster(cluster),
    attributes,
    size,
})

pub fn as_meta(&self) -> Metadata {
    self.into()
}
```

运行 cargo test, 发现可以通过正确性测试

```
pkg > storage > src > fs > fat16 > @ direntry.rs > {} impl DirEntry
               let data: [u8; 32] = hex_literal::hex!(
                    "4b 45 52 4e 45 4c 20 20 45 4c 46 20 00 00 0f be
                    d0 50 d0 50 00 00 0f be d0 50 02 00 f0 e4 0e 00"
               let res: DirEntry = DirEntry::parse(&data).unwrap();
               assert_eq!(&res.filename.name, b"KERNEL ");
               assert_eq!(&res.filename.ext, b"ELF");
               assert_eq!(res.attributes, Attributes::ARCHIVE);
               assert eq!(res.cluster, Cluster(2));
               assert_eq!(res.size, 0xee4f0);
               assert_eq!(
                   res.created_time,
                   Utc.with_ymd_and_hms(2020, 6, 16, 23, 48, 30).unwrap()
               assert_eq!(
                   res.moditified_time,
                   Utc.with_ymd_and_hms(2020, 6, 16, 23, 48, 30).unwrap()
               assert_eq!(
                   res.accessed_time,
                   Utc.with_ymd_and_hms(2020, 6, 16, 0, 0, 0).unwrap()
               println!("{:#?}", res);
      输出
             调试控制台
                       终端
running 1 test
test fs::fat16::direntry::tests::test_dir_entry ... ok
successes:
---- fs::fat16::direntry::tests::test_dir_entry stdout ----
DirEntry {
    filename: KERNEL.ELF,
moditified_time: 2020-06-16T23:48:30Z,
    created_time: 2020-06-16T23:48:30Z,
    accessed_time: 2020-06-16T00:00:00Ź,
    cluster: 0x00000002,
    attributes: Attributes(
        ARCHIVE.
    size: 976112,
}
successes:
    fs::fat16::direntry::tests::test_dir_entry
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 3 filtered out; finished in 0.00s
```

Fat16Impl

在实现了上述文件系统的数据格式之后,接下来我们需要在 fs/fat16/impls.rs 文件中实现一系列关键函数。这些函数将进一步完善 FAT16 文件系统的功能,使其能够在实际应用中有效运行。

以下是我将要实现的几个重要函数,它们将涵盖文件的读取、写入、删除和管理等操作。

- new(): 用于初始化 FAT16 文件系统的实例。
- get_directory_iter(): 用于遍历指定目录中的所有有效目录项。
- get_directory_entry(): 用于在指定目录中查找特定名称的目录项。
- get_next_cluster(): 获取指定簇号的下一个簇号。
- get_sector_entry(): 在指定扇区内查找匹配的目录项。
- get_parent_dir(): 获取给定路径的父目录。
- read_dir(): 读取给定路径下的目录内容。
- open_file():

new()

Fat16Impl 的 new 函数,用于初始化一个新的 FAT16 文件系统实例。该函数接受一个实现了 BlockDevice<Block512> 的参数 inner。

首先,创建一个默认的块 block 并读取块设备的第一个块(MBR)。然后,通过 Fat16Bpb::new 函数解析读取的块以获取 FAT16 的 BPB(BIOS Parameter Block)。接着计算根目录大小、FAT 表开始的扇区、根目录开始的扇区以及数据开始的扇区。

最后,返回一个包含 BPB、块设备、FAT 表开始扇区、数据开始扇区和根目录开始扇区的 Fat16Impl 实例。

```
impl Fat16Impl {
   pub fn new(inner: impl BlockDevice<Block512>) -> Self {
       let mut block = Block::default();
       let block size = Block512::size();
        inner.read_block(∅, &mut block).unwrap();
        let bpb = Fat16Bpb::new(block.as ref()).unwrap();
       trace!("Loading Fat16 Volume: {:#?}", bpb);
        // HINT: FirstDataSector = BPB ResvdSecCnt + (BPB NumFATs * FATSz) +
RootDirSectors;
       let root_dir_size = ((bpb.root_entries_count() as usize * DirEntry::LEN) +
BLOCK SIZE - 1) / BLOCK SIZE;
        let fat_start = bpb.reserved_sector_count() as usize;
        let first_root_dir_sector = fat_start + (bpb.fat_count() as usize *
bpb.sectors_per_fat() as usize);
        let first_data_sector = first_root_dir_sector + root_dir_size;
        Self {
            bpb,
            inner: Box::new(inner),
            fat_start,
            first data sector,
```

```
first_root_dir_sector,
}
}
```

get_directory_iter()

Fat16Impl 的 get_directory_iter 函数,用于遍历指定目录中的所有有效目录项。该函数接受一个目录引用 dir 和一个函数 func,并调用 func 来处理每个有效的目录项。

首先,函数通过 trace! 宏记录目录名(如果有)。然后,它计算出当前目录的簇号、起始扇区号和目录大小。如果目录是根目录,则计算其大小,否则计算其簇所包含的扇区数。接着,函数读取当前簇中的所有扇区并解析每个目录项。对于每个目录项,如果是有效的短文件名目录项,则调用 func 函数处理该目录项。如果遇到目录结束标志(EOD),则终止遍历。若当前簇不是根目录且有后续簇,则获取下一个簇并继续遍历。

最后返回 Ok(()) 表示成功完成遍历。

```
impl Fat16Impl {
    pub fn get_directory_iter<F>(&self, dir: &Directory, mut func: F) ->
Result<()>
   where
        F: FnMut(&DirEntry),
        if let Some(entry) = &dir.entry {
            trace!("Iterating directory: {}", entry.filename());
        }
        let mut current_cluster = Some(dir.cluster);
        let mut dir_sector_num = self.cluster2sector(&dir.cluster);
        let dir size = match dir.cluster {
            Cluster::ROOT_DIR => self.first_data_sector -
self.first_root_dir_sector,
            _ => self.bpb.sectors_per_cluster() as usize,
        trace!("Directory size: {}", dir_size);
        let mut block = Block::default();
        while let Some(cluster) = current cluster {
            for sector in dir_sector_num..dir_sector_num + dir_size {
                self.inner.read block(sector, &mut block).unwrap();
                for entry in 0..BLOCK_SIZE / DirEntry::LEN {
                    let start = entry * DirEntry::LEN;
                    let end = (entry + 1) * DirEntry::LEN;
                    let dir entry =
                        DirEntry::parse(&block[start..end])?;
                    if dir entry.is eod() {
                        return Ok(());
                    } else if dir_entry.is_valid() && !dir_entry.is_long_name() {
                        func(&dir_entry);
```

```
}
             }
             current_cluster = if cluster != Cluster::ROOT_DIR {
                 match self.get_next_cluster(cluster) {
                      Ok(n) \Rightarrow \{
                          dir_sector_num = self.cluster2sector(&n);
                      }
                      _ => None,
                 }
             } else {
                 None
             }
        }
        0k(())
    }
}
```

get_directory_entry()

Fat16Impl 的 get_directory_entry 函数,用于在指定目录中查找特定名称的目录项。函数接受一个目录引用 dir 和一个字符串 name,并返回一个匹配的 DirEntry 实例。

首先,将给定的名称解析为 ShortFileName 格式的 match_name。然后,函数初始化当前簇号 current_cluster 和目录起始扇区号 dir_sector_num。根据目录簇号,计算目录的大小。如果目录是根目录,计算根目录的大小,否则计算每个簇的扇区数。接下来,遍历当前簇中的所有扇区,并在每个扇区中调用 get_sector_entry 函数来查找与 match_name 匹配的目录项。

如果找到匹配的目录项,则返回该目录项;如果在当前扇区未找到匹配项,继续检查下一个扇区。如果当前簇不是根目录且有后续簇,则获取下一个簇并继续遍历。如果遍历完所有簇后仍未找到匹配的目录项,则返回 FsError::FileNotFound 错误。

```
impl Fat16Impl {
   pub fn get_directory_entry(
       &self,
       dir: &Directory,
        name: &str,
    ) -> Result<DirEntry> {
        let match name = ShortFileName::parse(name)?;
        let mut current cluster = Some(dir.cluster);
        let mut dir_sector_num = self.cluster2sector(&dir.cluster);
       let dir_size = match dir.cluster {
           Cluster::ROOT_DIR => self.first_data_sector -
self.first_root_dir_sector,
            _ => self.bpb.sectors_per_cluster() as usize,
        };
       while let Some(cluster) = current cluster {
            for sector in dir_sector_num..dir_sector_num + dir_size {
                match self.get_sector_entry(&match_name, sector) {
```

```
Err(FsError::NotInSector) => continue,
                      x \Rightarrow return x,
                 }
             }
             current cluster = if cluster != Cluster::ROOT DIR {
                 match self.get_next_cluster(cluster) {
                      Ok(n) \Rightarrow \{
                          dir sector num = self.cluster2sector(&n);
                          Some(n)
                      }
                      _ => None,
             } else {
                 None
             }
        Err(FsError::FileNotFound)
    }
}
```

get_next_cluster()

Fat16Impl 的 get_next_cluster 函数,该函数用于获取指定簇号的下一个簇号。

首先,计算 FAT 表中当前簇号的偏移量 fat_offset,然后确定当前簇号所在的 FAT 扇区 cur_fat_sector 及 其在扇区内的偏移 offset。接着,读取 FAT 扇区的数据并将其存储在 block 中。使用 offset 从 block 中提取两个字节的数据,并将其解析为 fat_entry。

根据 fat_entry 的值,函数返回不同的结果:如果 fat_entry 为 0xFFF7,则表示这是一个坏簇,返回 FsError::BadCluster 错误;如果 fat_entry 在 0xFFF8 到 0xFFFF 之间,则表示没有下一个簇,返回 FsError::EndOfFile 错误;否则,将 fat_entry 转换为 Cluster 类型并返回,表示这是一个有效的下一个 簇。

get_sector_entry()

Fat16Impl 的 get_sector_entry 函数,该函数用于在指定扇区内查找与 match_name 匹配的目录项。

首先,函数创建一个默认的 block,并将指定扇区的数据读取到 block 中。然后,循环遍历扇区中的每个目录项,每个目录项的长度为 DirEntry::LEN 字节。对于每个目录项,解析其数据并创建 DirEntry 实例。如果解析失败,则返回 FsError::InvalidOperation 错误。

接着,检查目录项是否为目录结束标记(EOD),如果是则提前返回 FsError::FileNotFound 错误。否则,检查目录项的文件名是否匹配 match_name,如果匹配则返回该目录项。若遍历完所有目录项仍未找到匹配项,则返回 FsError::NotInSector 错误。

```
impl Fat16Impl {
    fn get_sector_entry(
        &self,
        match_name: &ShortFileName,
        sector: usize,
    ) -> Result<DirEntry> {
        let mut block = Block::default();
        self.inner.read_block(sector, &mut block).unwrap();
        for entry in 0..BLOCK_SIZE / DirEntry::LEN {
            let start = entry * DirEntry::LEN;
            let end = (entry + 1) * DirEntry::LEN;
            let dir entry =
                DirEntry::parse(&block[start..end]).map_err(|_|
FsError::InvalidOperation)?;
            // trace!("Matching {} to {}...", dir entry.filename(), match name);
            if dir entry.is eod() {
                // Can quit early
                return Err(FsError::FileNotFound);
            } else if dir entry.filename.matches(match name) {
                // Found it
                return Ok(dir_entry);
            };
        Err(FsError::NotInSector)
    }
}
```

get_parent_dir()

Fat16Impl 的 get_parent_dir 函数,该函数用于获取给定路径的父目录。

首先,将路径按路径分隔符拆分为多个部分,并初始化当前目录为根目录。然后,遍历路径的每一部分,跳过空部分。

如果当前部分对应的目录项是目录,则更新当前目录为该目录项对应的目录。如果当前部分不是目录且路径中还有其他部分,则返回 FsError::NotADirectory 错误,否则结束循环。最终返回当前目录作为结果。

```
impl Fat16Impl {
   fn get_parent_dir(&self, path: &str) -> Result<Directory> {
        let mut path = path.split(PATH_SEPARATOR);
        let mut current = Directory::root();
        while let Some(dir) = path.next() {
            if dir.is_empty() {
                continue;
            }
            let entry = self.get_directory_entry(&current, dir)?;
            if entry.is_directory() {
                current = Directory::from_entry(entry);
            } else if path.next().is_some() {
                return Err(FsError::NotADirectory);
            } else {
                break;
        }
        Ok(current)
    }
}
```

read dir()

FileSystem trait 的 read_dir 方法,用于读取给定路径下的目录内容,并返回一个包含所有目录项元数据的 迭代器。

首先,通过 get_parent_dir 函数获取给定路径的父目录。然后,初始化一个空的 entries 向量,并调用 get_directory_iter 函数遍历目录中的所有项,将每个项的元数据通过 as_meta 方法转换后存储在 entries 向量中。最后,将 entries 向量转换为迭代器并封装在 Box 中返回。

```
impl FileSystem for Fat16 {
    fn read_dir(&self, path: &str) -> Result<Box<dyn Iterator<Item = Metadata> +
Send>> {
        // read dir and return an iterator for all entries
        let dir = self.handle.get_parent_dir(path)?;
        let mut entries = Vec::new();

        self.handle.get_directory_iter(&dir, |entry| {
            entries.push(entry.as_meta());
        })?;

        Ok(Box::new(entries.into_iter()))
    }
}
```

open_file()

FileSystem trait 的 open_file 方法,用于打开指定路径的文件并返回一个文件句柄。

首先,通过 get_dir_entry 函数获取路径对应的目录项。如果目录项是一个目录,则返回 FsError::NotAFile 错误。接着,克隆文件系统的句柄,并获取目录项的元数据。创建一个新的 File 实例并 封装在 Box 中。最后,使用元数据和文件实例创建一个 FileHandle,并将其返回。

```
impl FileSystem for Fat16 {
    fn open_file(&self, path: &str) -> Result<FileHandle> {
        // open file and return a file handle
        let entry = self.handle.get_dir_entry(path)?;

        if entry.is_directory() {
            return Err(FsError::NotAFile);
        }

        let handle = self.handle.clone();
        let meta = entry.as_meta();
        let file = Box::new(File::new(handle, entry));

        let file_handle = FileHandle::new(meta, file);

        Ok(file_handle)
    }
}
```

接入操作系统

接下来我们实现两个内联函数 sys open 和 sys close, 用于文件的系统调用操作。

sys_open 函数接受一个文件路径字符串作为参数,并通过 syscall! 宏发起 Syscall::Open 系统调用,将路径指针和路径长度作为参数传递,返回文件描述符。

sys_close 函数接受一个文件描述符作为参数,通过 syscall! 宏发起 Syscall::Close 系统调用,将文件描述符作为参数传递,返回值指示关闭操作是否成功。

```
#[inline(always)]
pub fn sys_open(path: &str) -> u8 {
    syscall!(
        Syscall::Open,
        path.as_ptr() as u64,
        path.len() as u64
    ) as u8
}

#[inline(always)]
pub fn sys_close(fd: u8) -> bool {
    syscall!(Syscall::Close, fd as u64) != 0
}
```

最后我们在 Shell 实现两个函数 sh_cat 和 sh_ls, 分别用于显示文件内容和列出目录内容。

sh_cat 函数接受一个字符串向量 line 作为参数,打开指定路径的文件,读取文件内容到缓冲区,并将其逐字符打印到控制台,最后关闭文件。

sh_ls 函数接受一个路径字符串 path 作为参数,通过 sys_list_dir 系统调用列出目录内容。

```
pub fn sh_cat(line : Vec<&str>) {
    let file_path = line[1];
    let file = sys_open(file_path);
    let mut buf = vec![0; 0x1000];
    let size = sys_read(file, &mut buf).unwrap();
    for ch in buf.iter() {
        print!("{}", *ch as char)
    }
    sys_close(file);
    return;
}

pub fn sh_ls(path : String) {
    sys_list_dir(path.as_str());
    return;
}
```

可以得到读取文件的输出。

```
pkg > app > sh > src > ® main.rs > 🕅 main
      };
      ▶ Run | Debug
 91 \rightarrow fn main() -> isize {
          let mut path: String = String::from("/");
          println!("----");
          println!("
                                                    type `help` for help");
          loop {
              print!("{} > ", path);
              let input: String = stdin().read_line();
              let line: Vec<&str> = input.trim().split(' ').collect();
              match line[0] {
                  "ls" => sh_ls(path.clone()),
100
                  "cd" => sh_cd(line, &mut path),
                  "cat" => sh_cat(line),
                  "exit" => break,
                  "ps" => sys_stat(),
104
                  "lsapp" => sys_list_app(),
                  "exec" => sh_exec(line),
                  "kill" => sh_kill(line),
                  "help" => print!("{}", HELP_INFO),
                  "clear" => print!("\x1b[1;1H\x1b[2J"),
                  _ => continue,
          0
      } fn main
            调试控制台
[+] Initialized Filesystem.
   Interrupts Enabled.
[+] YatSenOS initialized.
>>> App list: app_test, counter, dining, fork_test, hello, mq, sh
[D] Spawned process: sh#2
      ----- Shell ----
                               type `help` for help
/ > ls
  0.0 B
          QEMU VVF.AT
  0.0
      В
          APP/
          EFI/
  0.0
      В
          HELLO.TXT
 34.0 B
  1.6MiB
          KERNEL.ELF
 10.3KiB | NVVARS
/ > cat HELLO.TXT
Hello filesystem from <22331109>!
  >
```

思考任务

1. 为什么在 pkg/storage/lib.rs 中声明了 #![cfg_attr(not(test), no_std)],它有什么作用?哪些因素导致了 kernel 中进行单元测试是一个相对困难的事情?

cfg_attr(not(test), no_std) 意思是: 当编译配置中没有启用 test 特性时,应用 no_std 属性。no_std 属性用于禁用 Rust 标准库,这是在嵌入式系统或操作系统内核开发中常见的做法,因为这些环境通常没有标准库的支持。

kernel 的运行需要在 no std 环境下运行,但是单元测试的运行需要 no std 环境。

2. 留意 MbrTable 的类型声明,为什么需要泛型参数 T 满足 BlockDevice + Clone? 为什么需要 PhantomData 作为 MbrTable 的成员? 在 PartitionTable trait 中,为什么需要 Self: Sized 约束?

BlockDevice是一个 trait,表示块设备。意味着 MbrTable 可以操作任何实现了 BlockDevice的设备,而不局限于某种具体类型的设备。这提供了极大的灵活性和抽象能力。实现 Clone trait 是为了能够在 MbrTable 内部或其他地方复制设备实例。克隆能力在很多场景中是必要的,比如在多线程环境中,需要复制设备句柄来进行并行操作。

PhantomData是一个零大小类型,它不会占用实际的存储空间,但可以在类型系统中起到标记作用。为了避免编译器认为B没有用到而发出警告,我们使用PhantomData来告诉编译器这个泛型参数是有用的。

Self:Sized 约束意味着实现 PartitionTable trait 的类型必须是有已知大小的。这样才能在栈上分配空间并安全地返回。在泛型函数中,如果没有 Self:Sized 约束,很多操作是无法进行的。它确保了这个 trait 不能被用于动态分发。这对于某些设计模式来说是必要的,特别是在编写操作系统的场景中。

3. AtaDrive 为了实现 MbrTable,如何保证了自身可以实现 Clone? 对于分离 AtaBus 和 AtaDrive 的实现,你认为这样的设计有什么好处?

使用 #[derive(Clone)] 标识符来标记自身可以被 clone, 且结构体内成员均是可以正常执行 clone 的类型。

这样设计的好处有:

模块抽象: 职责分离使得代码更加模块化,每个模块只需要关心自己的功能。通过这种抽象,代码更容易理解和维护。 便于并发: 使用 Arc<Mutex> 允许多个 AtaDrive 实例共享一个 AtaBus 实例,并且可以安全地进行并发操作。 便于测试: 可以单独测试 AtaBus 和 AtaDrive 的功能,而不需要它们总是捆绑在一起。 增加复用: 如果以后需要支持不同类型的总线,可以重用 AtaDrive 的实现。

4. 结合本次实验中的抽象和代码框架,简单解释和讨论如下写法的异同:

```
// 函数声明:
fn f<T: Foo>(f: T) -> usize
fn f(f: impl Foo) -> usize
fn f(f: &dyn Foo) -> usize

// 结构体声明:
struct S<T: Foo> { f: T }
struct S { f: Box<dyn Foo> }
```

fn f<T: Foo>(f: T) -> usize: 泛型参数方式,编译期确定类型,性能最佳,适用于单一具体实现。 fn f(f: impl Foo) -> usize: 与泛型类似的语法糖,简化函数签名,同样在编译期确定类型。 fn f(f: &dyn Foo) -> usize: 使用动态分发,通过引用传递,运行时确定类型,灵活性更高,但有性能开销。 struct S<T: Foo> { f: T }: 泛型结构体,编译期确定类型,适用于单一具体实现,内存布局固定。 struct S { f: Box<dyn Foo> }: 结构体内包含动态分发的 Box,适用于不同类型的 Foo 实现,灵活性高,但有性能开销。

5. 文件系统硬链接和软链接的区别是什么? Windows 中的"快捷方式"和 Linux 中的软链接有什么异同?

两者都指向目标文件或目录,并且用户可以通过它们访问目标。两者都是独立的文件,包含指向目标的路径。

| | Linux | Windows |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| 操作系统 行为 | 系统将软链接视为实际文件或目录 的一部分 | 资源管理器会解析快捷方式。命令行操作需要通过特 定工具解析 |
| 实现方式 | 是文件系统级别的实现 | 是一个特殊的文件,跳转方式 |
| 作用范围 | 可以在命令行和所有程序中使用 | 主要用于图形界面,命令行工具需要特定支持 |

6. 日志文件系统(如 NTFS)与传统的非日志文件系统(如 FAT)在设计和实现上有哪些不同?在系统异常崩溃后,它的恢复机制、恢复速度有什么区别?

NTFS 使用一种称为日志文件的结构来记录文件系统元数据的更改。每当文件系统的元数据发生变化时,系统会首先在日志中记录下这些变化。这确保了即使在系统崩溃时,文件系统也可以恢复到一致的状态。

| 特性 | NTFS | FAT |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 日志机制 | 记录元数据更改的日志文件,确保系统崩溃时 数据一致性 | 无日志机制,依赖检查磁盘工具进行恢复 |
| 数据结构 | 使用 B 树和主文件表管理文件和目录 | 使用简单的链表结构 (FAT 表) 管理文件和 目录 |
| 安全性和 权限 | 支持访问控制列表(ACL) | 不支持复杂的权限管理 |
| 文件系统 特性 | 支持大文件和大容量存储,提供文件压缩和加 密功能 | 文件大小限制为 4GB,分区最大为 32GB |
| 恢复机制 | 使用日志回放恢复未完成的操作 | 依赖检查磁盘(chkdsk)工具扫描和修复 文件系统 |
| 恢复速度 | 快速恢复,通常在几秒钟内完成 | 恢复速度较慢,尤其在大容量分区或大量文 件情况下 |

加分项

探索 Linux 文件系统

1. procfs

在 /proc 中,你可以找到一系列的文件和文件夹,探索他们并回答如下问题:

- 问:解释/proc 下的数字目录代表什么,其内部存在什么内容?答:数字代表进程 pid,内部是进程信息。
- 问:/proc/cpuinfo 和/proc/meminfo 存储了哪些信息?答:当前系统的 CPU 占用和内存占用信息。
- 问:/proc/loadavg 和/proc/uptime 存储了哪些信息? 答:系统的平均负载信息和自上次启动以来的运行时间和空闲时间。
- 问:尝试读取 /proc/interrupts 文件, 你能够从中获取到什么信息? 答:提供了关于系统中每个中断源的详细信息,包括中断处理器、每个中断的计数器以及与每个中断相关的设备。

问:尝试读取 /proc/self/status 文件,你能够从中获取到什么信息?答:提供了有关当前进程的各种状态信息。这个文件对于了解进程的运行时情况和系统资源使用情况非常有用。

- 问:尝试读取 /proc/self/smaps 文件,你能够从中获取到什么信息?答:提供了详细的关于进程内存使用的信息,包括每个内存映射区域的详细统计数据。
- 问:结合搜索,回答 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 有什么用?尝试据此命令,从系统调用角度,解释"一切皆文件"的优势。答:用于在 Linux 系统上启用 IP 转发功能。

2. devfs

Linux 将设备也作为"文件",默认挂载于 /dev 目录下,探索他们并回答如下问题:

- 问:/dev/null、/dev/zero、/dev/random 和 /dev/urandom 分别有什么作用? 答:/dev/null 用于丢弃数据;/dev/zero 提供无限的零字节流;/dev/random 和 /dev/urandom 提供随机数据流,其中前者更安全但可能阻塞,后者更快但不如前者安全。
- 问:尝试运行 head /dev/kmsg 并观察输出,结合搜索引擎,解释这一文件的作用。 答:/dev/kmsg 提供了内核消息日志的实时输出,通常由系统日志守护进程读取以记录系统事件和错误信息。
- 问:/dev/sdX 和/dev/sdX1 (X 为一个字母, 1 为数字)是什么?有什么区别?如果你正在使用的 Linux 系统中不存在这样的文件,请找到功能类似的文件,并解释。答:/dev/sdX 是硬盘或存储设备,/dev/sdX1 是该设备的第一个分区。它们区别在于一个表示整个设备,另一个表示设备的一个分区。如果不存在,可以找到类似的 /dev/nvmeXnY 和 /dev/nvmeXnYp1,分别对应 NVMe 设备和其分区。
- 问:/dev/ttyX、/dev/loopX、/dev/srX 分别代表什么设备?答:/dev/ttyX 是虚拟终端设备;/dev/loopX 是回环设备,用于创建虚拟块设备;/dev/srX 是光驱设备,用于读取光盘或 DVD。
- 问:列出 /dev/disk 下的目录,尝试列出其中的"软连接",这样的设计有什么好处?答:软连接可以提供设备的别名,简化访问路径或管理。例如,/dev/disk/by-id/包含设备 ID 的软连接,方便识别和持久化设备连接。
- 问:尝试运行 lsblk 命令,根据你的输出,解释其中的内容。 答: lsblk 列出块设备的信息,包括设备名称、大小、挂载点和分区结构。

3. tmpfs

在 Linux 中 /dev/shm、/run 或者 /var/run 目录下,存储了一个特殊的文件系统,它是一个内存文件系统,探索它并回答如下问题:

- 问:列出这些目录,尝试找到扩展名为 pid 的文件。应用程序如何利用它们确保某个程序只运行一个实例?答:通过列出如 /var/run、/run 或 /tmp 这些目录,可以找到扩展名为 .pid 的文件。应用程序通常在启动时将自己的进程 ID 写入该文件,其他实例启动时会检查该文件是否存在,以避免多个实例运行。
- 问:列出这些目录,尝试找到扩展名为 lock 的文件。应用程序如何利用它们确保某个资源只被一个程序访问?答:在目录如 /var/lock 或 /run/lock 中可以找到扩展名为 .lock 的文件。应用程序通常在访问共享资源之前,尝试获取这些文件的锁,如果锁已被其他程序持有,则等待或放弃访问。
- 问:列出这些目录,尝试找到扩展名为 sock 或 socket 的文件。应用程序如何利用它们实现进程间通信? 答:在 /var/run、/run 或 /tmp 目录中可以找到扩展名为 .sock 或 .socket 的文件。应用程序可以通过这些 UNIX 域套接字文件来进行进程间通信,实现数据传输和协调操作。

问: tmpfs 的存在对于操作系统有什么作用? 尝试从性能、安全性、系统稳定性几方面进行回答。 答: tmpfs 是一种基于内存的文件系统,提供了快速的读写速度,不会在系统重启时保留数据,

4. 在完全手动安装一个 Linux 操作系统时,我们常常会将待安装的磁盘(分区)格式化后,使用 mount 挂载于 /mnt 目录下。之后,可以使用 chroot 切换根目录,在"新的操作系统"中进行安装后期的工作。

mount proc /mnt/proc -t proc -o nosuid, noexec, nodev: 将 /proc 文件系统挂载到 /mnt/proc 目录下。

mount sys /mnt/sys -t sysfs -o nosuid,noexec,nodev,ro: 将/sys 文件系统挂载到/mnt/sys 目录下。

mount udev /mnt/dev -t devtmpfs -o mode=0755,nosuid: 将 udev 文件系统挂载到 /mnt/dev 目录下。

为什么需要这些挂载操作?

- 确保新的根文件系统能够访问到关键的系统信息和设备管理功能。
- 如果不进行这些挂载操作,新的根文件系统可能无法获取到必要的系统信息,导致系统管理和配置功能 受限或失效。
- Linux 系统的操作需要依赖于 /proc、/sys 和 udev 等文件系统来获取运行时信息和管理系统资源。