



カメラの追従とバネのカ

3 Dビューワで作成した追従カメラは、 カメラの位置と注視点は、操作キャラクターと連動し、 カメラの角度(向き)は、カメラ独自のものとしていました。











キャラの向きは 変わっていない。 カメラで独立。 今回の3Dシューティングにおいては、 自機は、自立移動(勝手に前に進む)を行いますので、 プレイヤー操作としては、移動はなく、旋回のみとなります。 その場合、カメラも合わせて、回転させた方が操作性が良いですので、






右に旋回したら、 カメラも連動させる。

自機の座標を中心に、カメラ位置と注視点を設定します。

【カメラ位置】自機の後ろのちょっと上




追従の実装が終わったら、上手くいっているか確認するため、 自機の旋回機能も実装していきましょう。

今回は、自由な旋回が可能な操作にしていきますので、 クォータニオンで計算していきましょう。 移動は、前方に移動するという処理を既に作っているかと思いますので、 自機の向きだけ、変えて上げれば大丈夫です。

. . .

実装ができ、宇宙空間を自由に飛び回れるようになりましたでしょうか?

移動や旋回処理自体は問題がないのですが、



自機とカメラの動きが完全に連動しているので、 自機が常に前方姿勢を保つことによって、 旋回していないように見えます。


レーシングゲームやシューティングなど、 カメラの旋回が独立していない場合に、このような現象が起きてしまいます。

【常に】前方姿勢を保ってしまうのが問題になっていますので、 改善策としては、

完全に連動させるのではなく、ラグ(時間差)を作って上げるのが良さそうです。

バネのカ

数学的に定義すると、以下のようになるようです。



バネのカ = -バネの強さ \times バネの伸び - 抵抗 \times カメラの速度

1 つずつ計算していきましょう。

- バネの強さ(硬さ) → 上図のコイル(バネ)の硬さになりますので、 抵抗の力として、定数などで定義しましょう。
- バネの伸び → 本来(理想)のカメラ位置と、 現在のカメラ位置との差になります。

理想の位置は、前述で実装した、自機からの相対位置となります。

mDiffPos = VSub(mPos, backPos);

抵抗 → 減衰。教本ゲームプログラミングC++より抜粋。

float dampening = $2.0f * sqrt(POW_SPRING)$;

※POW_SPRING = バネの強さ(硬さ)

カメラの速度 → 現在のカメラ速度。メンバ変数で定義。 バネの力に合わせて、早くなったり、 遅くなったりする。 バネの力を生成後、更新を忘れずに。

一連の処理をまとめると、

// 理想位置

VECTOR idealPos = VAdd(shipPos, relative);

// 実際と理想の差

VECTOR diff = VSub(mPos, idealPos);

// カ = -バネの強さ × バネの伸び - 抵抗 × カメラの速度 VECTOR force = VScale(diff, -POW_SPRING); force = VSub(force, VScale(mVelocity, dampening));

// 速度の更新

mVelocity = VAdd(mVelocity, VScale(force, delta));

上記のような感じになります。

カメラ位置や注視点の更新や、定数の定義は省いていますので、 参考にしながら、カメラの新しいモード、 FOLLOW_SPRINGを追加して、自分で実装してみましょう。