Transformクラスの説明

3 Dの制御には、行列だったりクォータニオンだったり、 色々な方法があるため、クラス(3 Dオブジェクト)ごとに処理が異なると、 制御の統一ができませんし、処理を修正したい場合、至る所に修正が入ります。


そこで、3Dの制御専用のクラスを作っておくと、 管理や運用がとても楽になりますので、 今回は、Unity風にTransformクラスを作ってみました。



▼			3 ‡ ∶
Position	X 0	Y 10	z 0
Rotation	X -25	Y 0	Z 0
Scale	X 1	Y 1	Z 1

Positionが位置(座標) Rotationが角度(向き) Scaleが大きさ

ちなみに角度がオイラー角(デグリー)で表示されていますが、 内部的には、クォータニオンが使用されています。 デバッグモードで表示してみると、下図のように四元数(しげんすう)で 管理されていることがわかります。



勉強のために、Transformクラスを使わずに、 自力でコードを書いたり、自分のアーキテクチャ設計に合わせて、 独自のクラスを作って貰っても大丈夫です。 ご参考になれば。

```
class Transform
{

public:

Transform(void);

Transform(int model);

// モデルのハンドルID

int modelId;

// 大きさ

VECTOR scl;

// 回転

VECTOR rot;

// 位置

VECTOR pos;

制御基準
```

```
MATRIX matScl;
MATRIX matRot;
MATRIX matPos;
// 回転
Quaternion quaRot;
                          制御基準
// ローカル回転
Quaternion quaRotLocal;
/// <summary>
/// モデル制御の基本情報更新
/// </summary>
/// <param name=""></param>
void Update(void);
void SetModel(int model);
// 前方方向を取得
VECTOR GetForward(void);
// 後方方向を取得
VECTOR GetBack(void);
// 右方向を取得
VECTOR GetRight(void);
// 左方向を取得
VECTOR GetLeft(void);
// 上方向を取得
VECTOR GetUp(void);
// 下方向を取得
VECTOR GetDown(void);
// 対象方向を取得
VECTOR GetDir(VECTOR vec);
```

本プロジェクトで使用するTransformは、

大きさ: VECTOR基準

回転 : Quaternion基準

位置: VECTOR基準

で、計算し、それぞれ行列やDxLibの3D制御に使用します。 そのため、回転行列(matRot)の値を変えても、 3D制御に反映されません。

また、上記の制御基準となる値を変更したら、 Updateを必ず実行してください。 3 D制御に反映されない場合があります。

MATRIX matScl;

MATRIX matRot;

MATRIX matPos:

このあたりの行列系は、Updateの計算過程の中で、 メンバー変数に代入します。 何かの処理の計算に行列を使用したい場合は、 念のため、Updateを実行した後の方が無難です。 (やりすぎに注意!)

取り出しが面倒だと思いましたので、全てPublic属性にしました。
modelIdは、セットする前に何かしらのクッションがあった方が良いと
思いましたので、セッターを作りましたが、結局、やりたい処理が無かったので、
publicのままにしています。本当は隠蔽(private)にする予定でした。

わかりづらいのが、ローカル回転ですが、

// ローカル回転

Quaternion quaRotLocal;

モデルの向きがデフォルトで、Zの正方向を向いていない場合が多々あると思います。UnityからFBX出力した際も、Zの負方向が正面になっていたりしましたので、あくまでモデルの回転(向き)は、quaRotで、オフセットのような位置づけで、モデルの向きを変えたい場合は、quaRotLocalに値を入れておきます。

そのため、GetForwardなどの向きを取得する関数内では、quaRotLocalを計算に入れていません。