Obliczenia równoległe -podstawy teoretyczne

Wykład dla studentów informatyki i bioinformatyki 2019/2020

por. Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Zbigniew Czech 1.1-1.3

Procesy współbieżne

- Program sekwencyjny to ciąg instrukcji rozwiązujących problem. Realizowany może być przez jeden procesor.
- **Program współbieżny** składa się z pewnej liczby **zadań obliczeniowych** wchodzących w skład rozwiązania problemu obliczeniowego, które mogą być wykonywane równolegle (jednocześnie lub w tym samym czasie).
- Zadanie obliczeniowe jest realizowane przez proces sekwencyjny.
- Proces sekwencyjny to ciąg operacji obliczeniowych. Kolejność wykonywania operacji
 procesu jest ściśle określona. Początek rozpoczęcia kolejnej operacji procesu występuje
 nie wcześniej niż moment zakończenia operacji wcześniejszej.
- **Procesy współbieżne** to takie dwa lub więcej procesów sekwencyjnych, których operacje nakładają się w czasie (mogą nakładać się w czasie). Przyjmuje się, że procesy współbieżne są realizowane asynchronicznie względny porządek operacji procesów może być dowolny.
- Gdy liczba procesorów fizycznych w systemie obliczeniowym jest większa/równa od liczby procesów współbieżnych to możliwe jest jednoczesne wykonywane wszystkich procesów współbieżnych. Na jednym procesorze fizycznym procesy współbieżne mogą być realizowane tylko:
 - metodą przeplotu po kolei operacje różnych procesów lub
 - sekwencyjnie po kolei operacje z jednego a następnie kolejnego procesu.

Komunikacja w systemach równoległych

Procesy współbieżne komunikują się ze sobą w celu przekazania danych i synchronizacji.

Komunikacja między procesami odbywa się:

- przy użyciu pamięci wspólnej (zmiennych wspólnych, współdzielonych) lub
- poprzez wymianę komunikatów.

Sposoby realizacji procesów współbieżnych

- 1. Procesy współbieżne realizowane są przez **jeden** procesor fizyczny metodą przeplotu (po kolei realizacja przez procesor różnych operacji różnych procesów).
- 2. Procesy współbieżne wykonywane przez procesory mające dostęp do pamięci wspólnej.
- 3. Procesy współbieżne realizowane przez **procesory rozproszone** (bez pamięci wspólnej) połączone przez kanały komunikacyjne dla potrzeb przesyłania komunikatów.

- Program współbieżny zawiera procesy rozwiązujące dany problem obliczeniowy mogące być realizowane współbieżnie, synchronizujące się i komunikujące się , realizowane jednocześnie lub z przeplotem.
- Program równoległy realizacja programu współbieżnego w ten sposób, że każdy proces współbieżny wykonywany jest przez odrębny procesor fizyczny.
- Program rozproszony występuje, gdy program równoległy jest realizowany przez procesory systemu rozproszonego.
- Wykonanie programu współbieżnego z przeplotem na jednym procesorze to pseudorównoległy sposób przetwarzania.

Zadania, procesy, wątki

- Zadania części składowe programu równoległego wykonywane są pod nadzorem systemu operacyjnego jako procesy sekwencyjne.
 System operacyjny tworzy, nadzoruje i likwiduje proces. System operacyjny przydziela procesowi zasoby: czas procesora, obszar pamięci (na instrukcje, dane i stos).
- Proces jest realizowany jako jeden lub wiele wątków. Wątek to jednostka systemu operacyjnego realizująca strumień instrukcji. Wątki współdzielą przyznaną procesowi przestrzeń adresową określonego obszaru pamięci operacyjnej. Pamięć wspólna służy do komunikacji wątków.
- Proces i wątek Proces ciężki i proces lekki (wątek, wspólne z innymi procesami zasoby – dane)

Poprawność programu sekwenyjnego

Program sekwencyjny jest poprawny gdy spełnione są warunki:

- Częściowej poprawności dla określonych danych (spełniających założenia) programy kończące się dostarczą wymaganych wyników (stanu pamięci komputera);
- Warunek stopu pełna poprawność występuje przy spełnieniu warunku stopu – gdy obliczenia zakończą się dla określonych danych (zakończą się instrukcje iteracyjne).

Poprawność programu współbieżnego

Warunkiem poprawności programu współbieżnego jest:

- poprawność procesów sekwencyjnych, które są jego realizacją oraz
- własność bezpieczeństwa i żywotności.
- Własności bezpieczeństwa jest osiągalna poprzez wzajemne wykluczanie oraz brak blokady procesu składowego p.w., a w przypadku grupy procesów brak zakleszczenia (osiągane poprzez poprawną synchronizację procesów i poprawną organizację dostępów do zasobów współdzielonych).
- **Wzajemne wykluczanie w.w.** procesów dotyczy dostępu do wspólnych plików, pamięci i realizacji na nich takich operacji jak zapis i uaktualnienie (celem w.w. jest zapewnienie **aktualności** używanych przez procesy danych).
- **Własność żywotności** zapewnia możliwość **wystąpienia** warunku niezbędnego do wykonania każdego procesu składowego programu nie wystąpi wtedy **zagłodzenie procesu** jako efekt jego nieskończonego oczekiwania na zasób wykorzystywany przez inne procesy.

Analiza efektywności przetwarzania współbieżnego

Źródła kosztów przetwarzania współbieżnego

- interakcje między procesami komunikacja i synchronizacja;
- <u>bezczynność</u> przyczyny:
 - brak zrównoważenia obciążenia (brak możliwości oceny czasu przetwarzania zadań),
 - obecność części sekwencyjnej przetwarzania,
 - konieczność synchronizacji;

dodatkowe obliczenia –

 algorytm równoległy dla swej efektywności wymaga innej konstrukcji od optymalnego algorytmu sekwencyjnego, np. powielenie obliczeń zamiast kosztownej komunikacji między procesami na różnych procesorach;

Miary efektywności systemów współbieżnych

- System współbieżny połączenie algorytmu (programu) i architektury równoległej, w której jest on implementowany
- Czas przetwarzania (ang. runtime)
 - T_p czas przetwarzania równoległego od momentu rozpoczęcia przetwarzania równoległego do momentu zakończenia przetwarzania przez ostatnią jednostkę przetwarzającą
 - $-T_s$ czas przetwarzania sekwencyjnego
- Koszt zrównoleglenia (ang. parallel overhead) czas wspólnie spędzony przez jednostki współbieżne nad rozwiązywaniem problemu ponad czas niezbędny do rozwiązania tego samego problemu przez najlepszy algorytm sekwencyjny przy użyciu jednej jednostki przetwarzającej tego samego typu $T_o = pT_p$ - T_s

Przyspieszenie przetwarzania dzięki przetwarzaniu równoległemu

 <u>Przyspieszenie</u> – miara zysku wynikającego ze zrównoleglenia przetwarzania (realizowanego na p identycznych jednostkach przetwarzających) w stosunku do sekwencyjnego przetwarzania zrealizowanego przy użyciu najlepszego algorytmu sekwencyjnego, jednostki przetwarzające systemu równoległego są identyczne do wykorzystywanych w przetwarzaniu sekwencyjnym.

$$Sp = T^*_{s}/T_{p}$$

Maksymalne przyspieszenie przetwarzania

- Wartość przyspieszenia zazwyczaj nie przekracza liczby jednostek przetwarzających.
 - Nie spodziewamy się w ogólności wyższych wartości przyspieszenia gdyż:
 - Załóżmy, że w wyniku podzielenia na p procesorów pracy niezbędnej do rozwiązania problemu na jednym procesorze (realizowanej w czasie Ts), każdy z p procesorów będzie realizował przetwarzanie w czasie Tp równym co najmniej w czasie Ts/p - Tp>=Ts/p (najlepiej gdy podział równy i nie ma dodatkowych kosztów współpracy)
 - Jeżeli hipotetycznie miałoby być $Sp = T_s^*/T_p > p$ to (mnożymy przez Tp) $T_s^* > T_p * p$
 - Prawa strona nierówności to czas równy czasowi symulacji po kolei na jednym procesorze pracy T_p wykonanej jednoczesnie na **p** procesorach; czas ten byłby zgodnie z nierównością krótszy od najkrótszego czasu realizacji obliczeń sekwencyjnych. Nie jest to jednak możliwe, gdyż symulacja pracy wielu procesorów na 1 procesorze stanowi przetwarzanie sekwencyjne i nie może ono trwać krócej od **optymalnego** przetwarzania sekwencyjnego (z definicji optymalności). Założenie Sp>p prowadzi zatem do sprzeczności.
 - Po podstawieniu $T_p \ge T_s/p$ do $T_s^* > T_p$ * p otrzymujemy sprzeczność $T_s^* > T_s$ Analiza efektywności przetwarzania równoległego 13

Maksymalne przyspieszenie przetwarzania

- W praktyce w niektórych systemach przyspieszenie większe od liczby procesorów może wystąpić.
- Wartość Sp>p wynika z braku konieczności wykonania wszystkich obliczeń (tych samych co wykonane sekwencyjnie) w uruchomieniach współbieżnych przed zakończeniem przetwarzania.
- Np. w przypadku algorytmów przeszukiwania (przeszukiwanie tabu, metoda podziału i ograniczeń...) celem programu jest znalezienie rozwiązania o określonych właściwościach. W użytym algorytmie może wystąpić kolejność przeszukiwania przestrzeni rozwiązań zależna od liczby procesorów. Czas przetwarzania programu nie jest warunkowany wtedy potrzebą wykonania określonej liczby obliczeń (zgodnie ze złożonością problemu jak np. w algorytmie mnożenia macierzy) lecz zależy ostatecznie od momentu znalezienia rozwiązania spełniającego postawione wymagania i synchronizacji w systemie równoległym zakończenia przetwarzania.

Efektywność i koszt

Efektywność określa tę część czasu przetwarzania w jakiej procesory są efektywnie wykorzystane

$$E=Sp/p$$

W idealnym systemie równoległym E = 1

Koszt (określany też jako praca) określa ilość czasu wykorzystywania procesorów systemu równoległego do rozwiązywania problemu:

$$C=T_p*p$$

Zakłada się tutaj korzystanie z procesorów od początku pracy systemu do uzyskania wyniku w ostatnim z pracujących procesorów.

Analizy jakości algorytmów równoległych

por. Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Zbigniew Czech 3.1-3.3

Złożoność algorytmu

Pesymistyczna złożoność czasowa algorytmu R (złożoność algorytmu) rozwiązującego problem o rozmiarze n przy użyciu p procesorów

 $T(p,n) = \sup_{d \in Dn} \{ t(p,d) \}$

gdzie Sup – supremum jest wartością maksymalną spośród liczby kroków obliczeniowych dla różnych instancji o rozmiarze n. Kroki obliczeniowe te są określane od momentu rozpoczęcia pracy przez pierwszy z procesorów systemu równoległego do chwili zakończenia pracy przez ostatni z procesorów systemu równoległego. Jest to zatem liczba kroków (następujących po sobie) niezbędna dla najbardziej niesprzyjających danych wejściowych.

Przyspieszenie algorytmu

$$Sp(p,n)=T^*(1,n)/T(p,n)$$

Gdzie:

T(p,n) jest złożonością pesymistyczną algorytmu R,

T*(1,n) jest złożonością pesymistyczną najszybszego znanego algorytmu sekwencyjnego rozwiązującego ten sam problem co algorytm R.

Jest to **przyspieszenie bezwzględne** algorytmu R.

Przyspieszenie względne wystąpi przy zastąpieniu T*(1,n) przez T(1,n) (wtedy gdy nie użyto sekwencyjnego algorytmu najlepszego, lecz użyto np. algorytm R w "wersji sekwencyjnej" – uruchomiony na jednym procesorze.)

Kosztowo optymalny system współbieżny

System współbieżny jest <u>kosztowo optymalny</u> jeżeli koszt przetwarzania równoległego w funkcji rozmiaru problemu rośnie tak samo szybko (asymptotycznie - oznaczamy przez Θ) jak funkcja złożoności najlepszego algorytmu sekwencyjnego.

rT* (1,n) <= C(p,n) <= t T* (1,n)
dla stałych r,t : 1<=r<=t
Zależność oznaczamy C(p,n)=
$$\Theta$$
(T* (1,n))

Wpływ granulacji obliczeń na efektywność

"Skalowanie w dół" systemu równoległego oznacza używanie mniejszej liczby procesorów (niż wymagana liczbą przetwarzanych danych i wynikająca z maksymalnego poziomu równoległości tego przetwarzania). Procesory zastosowane symulują pracę większej liczby jednostek przetwarzających.

W systemach optymalnych kosztowo skalowanie w dół nie powinno powodować spadku efektywności (powoduje wzrost ziarna przetwarzania – mniej kosztu komunikacji). Systemy nieoptymalne kosztowo mogą takimi pozostać, ale można też dzięki skalowaniu w dół uzyskać system kosztowo optymalny – jest to zależne od sposobu połączenia zadań w nowe zadania dla mniejszej liczby procesorów.

Z punktu widzenia zastosowań najbardziej interesujące są systemy optymalne kosztowo cechujące się najkrótszym czasem działania.

Skalowanie w dół systemu równoległego (metoda 1)

problem przykładowy: sumowanie 16 liczb na 4 węzłach

skalowanie: zamiast 8 procesorów – 4


Metoda: prześlij i dodaj (nieefektywna)

$$T_1(p,n) = n/p \log p + n/p$$

- n/p przesłań i sumowań realizowane log p razy.
- Sumowanie w docelowym węźle to n/p
- OSTATECZNIE:


$$C_1(p,n) = T_1(p,n) * p = n \log p + n$$

 $C_1 > \Theta(n)$ - system jest <u>nieoptymalny kosztowo</u> gdyż sekwencyjne sumowanie ma złożoność liniową.



Analizy jakości algorytmów rówrłoległych

Skalowanie w dół systemu równoległego (metoda 2)



Ten rodzaj skalowanie w dół systemu równoległego pozwala uzyskać system optymalny kosztowo.

Przetwarzanie realizowane w miarę możliwości lokalnie w procesorach.

- 1. $T_2(p,n) = n/p + \log p$; $C_2(p,n) = n+p \log p$
- jeżeli n "asymptotycznie rośnie tak samo szybko jak" plog p
 to C₂(p,n)= Θ(n), a system równoległy jest optymalny kosztowo
 Skalowanie w dół jest konieczne, gdyż dla n=p system nie jest optymalny kosztowo.

Skalowalność systemów współbieżnych

System skalowalny umożliwia zachowanie stałej wielkości efektywności przy wzroście liczby procesorów dzięki wzrostowi rozmiaru przetwarzanego problemu.

Jak się system skaluje? – jaki wzrost wielkości instancji jest potrzebny, aby przy wzroście liczby procesorów efektywność nie malała?.

$$E = T(1,n) / (p * T(p,n))$$

$$T_o = p*T(p,n) - T(1,n) - \text{,koszt zrównoleglenia''}$$

$$je \dot{z}eli \quad p*T(p,n) = T(1,n) + T_o$$

$$to \quad E = 1/(1+T_o/T(1,n))$$

Koszt zrównoleglenia ≠ koszt przetwarzania równoległego (to inne pojęcia)

Stała efektywność f(p)


$$E = 1/(1+T_o/T(1,n))$$

 t_{serial} - czas przetwarzania tej części, która się nie zrównolegla koszt zrównoleglenia $T_o > t_{serial}(p-1)$, gdyż np. część sekwencyjna realizowana jest tylko przez jeden procesor, p-1 pozostałych czeka;

Zatem koszt zrównoleglenia rośnie typowo z liczbą procesorów (np. wzrost kosztu komunikacji w większym systemie).

Aby zachować stałą efektywność przy wzroście liczby procesorów konieczny jest wzrost wielkości instancji pozwalający na wzrost poziomu równoległości równoważący wzrost kosztów interakcji, synchronizacji i komunikacji.

Typowe zależności efektywności f(p) f(W)



Funkcja stałej efektywności

T(1,n) = W – ilość operacji w algorytmie sekwencyjnym jest określona jako praca do wykonania

$$z E = 1/(1+T_o/T(1,n))$$

$$wynika E= 1/(1+T_o(W,p)/W) \text{ a stad}$$

$$W= E/(1-E) T_o(W,p) \text{ czyli } W= K T_o(W,p)$$

- Wyznaczona z ostatniego równania funkcja W=f(p) jest funkcją stałej efektywności określającą:
- jak łatwo system równoległy zachowa stałą efektywność i osiągnie przyspieszenie odpowiednie do wzrostu liczby procesorów.
- jak powinna rosnąć ilość pracy do wykonania w systemie równoległym, aby zapewnić, że przy wzroście liczby procesorów zachowana zostanie wielkość efektywności.

Skalowalność systemów współbieżnych przykład

Dane z poprzedniego przykładu "system optymalny kosztowo dodawania liczb"

 $T(p,n)=n/p+2logp - złożoność przetwarzania równoległego - n/p sumowań lokalnych oraz log p sumowań i log p przesłań <math display="block">T(1,n) = n - 1 \sim n \text{ (dla dużych n)}$ E = T(1,n) / T(p,n)/p = n/(n+2p logp) = 1/(1+2p logp/n)

Dla zachowania stałej efektywności (braku spadku efektywności) 2p *log p /n musi pozostać stałe (dokładniej - nie może rosnąć).

Dla p = 8 i n = 48 2p *log p /n = 1 i n = 2p log p

Dla p = 16 aby efektywność nie spadła potrzeba aby n >= 128 = 2*16 *log 16

Jeżeli liczba procesorów wzrośnie dwukrotnie z 8 do 16, to aby uzyskać nie gorszą efektywność rozmiar instancji problemu (sumowania w drzewie procesorów algorytmem optymalnym kosztowo) musi wzrosnąć nie mniej niż 8/3 razy (128/48)

Prawo Amdahla (1)

[Wprowadzenie do... R 3.2 3.3]

Założenia:


Obliczenia dla rozwiązania instancji problemu w sposób sekwencyjny T(1,n) mają dwa składniki:

- s * T(1,n) możliwy do wykonania w sposób tylko sekwencyjny i
- r *T(1,n) możliwy do wykonania w sposób równoległy. Daje się on zrównoleglić w dowolny sposób - czas przetwarzania maleje odwrotnie proporcjonalnie do użytej liczby procesorów.
- -s+r=1

Rozpatrujemy zatem tutaj przetwarzanie <u>instancji</u> problemu o <u>stałym rozmiarze</u>.

Prawo Amdahla (2)

czas przetwarzania w funkcji liczby procesorów s=30%



Prawo Amdahla (3)

$$Sp(p,n)= (s + r) T(1,n) / (s T(1,n) + r T(1,n)/p)$$

Zatem:


$$Sp(p,n) = \frac{1}{s + \frac{r}{p}}$$

$$\lim_{p\to\infty} Sp(p) = 1/s$$

$$\lim_{r\to 1} Sp(p) = p$$

Prawo Amdahla (4)

przyspieszenie w funkcji wielkości części sekwencyjnej s =<0%,5%>




S

Wybrane punkty wykresu połączone odcinkami prostymi dla większej czytelności

Analizy jakości algorytmów równoległych

Prawo Amdahla (5)

przyspieszenie w funkcji liczby procesorów (s=10%)



Liczba procesorów

Prawo Amdahla (6)

Wnioski:

- Ograniczenie stosowalności przetwarzania równoległego ze względu na ograniczenie wielkości możliwego do osiągnięcia przyspieszenia.
- Silny spadek przyspieszenia z niewielkim wzrostem wielkości części przetwarzania nie poddającej się zrównolegleniu.

Prawo Gustafsona (1)

Założenia:

Badamy przetwarzanie dla szeregu instancji problemu dla których czas wykonania programu w sposób sekwencyjny ma dwa składniki:


- s część możliwa do wykonania jedynie w sekwencyjnie i
- -p*r (dla m = 1,2,3,...) część możliwa do wykonania w sposób równoległy.
- -s+r=1

Instancje o sekwencyjnym czasie przetwarzania T(1,n) = s+r*p są przetwarzane przy użyciu p procesorów (dla p= 1,2,3,...) w czasie s+r czyli T(p,n)= s+r

Rozpatrujemy zatem przetwarzanie <u>szeregu instancji</u> <u>problemu</u> o rosnącym rozmiarze i <u>stałym czasie</u> <u>przetwarzania równoległego</u> w funkcji użytych procesorów.

Prawo Gustafsona (2)

czas przetwarzania badanego szeregu instncji w funkcji liczby procesorów s=0,3



Prawo Gustafsona (3)


Wyznaczamy przyspieszenie dla wcześniej określonego szeregu instancji przetwarzanych na odpowiedniej liczbie procesorów

$$Sp(p) = \frac{s+pr}{s+r} = s+pr = p-s(p-1)$$

$$\lim_{r\to 1} Sp(p)=p$$

Prawo Gustafsona (4)


przyspieszenie w funkcji wielkości części sekwencyjnej s =<0,0.05>



Wybrane punkty wykresu połączone odcinkami prostymi dla większej czytelności.

Prawo Gustafsona (5)

przyspieszenie w funkcji liczby procesorów s=0,1



Liczba procesorów

Prawo Gustafsona (6)

Wnioski:

Przy wzroście złożoności przetwarzania ze wzrostem liczby procesorów możliwe jest efektywne przetwarzanie równoległe:

- Nie ma ograniczenia na wielkość możliwego do osiągnięcia przyspieszenia.
- Występuje liniowy wzrost przyspieszenia w funkcji liczby procesorów.
- Mniejszy wpływ wielkości części niepodlegającej zrównolegleniu na przyspieszenie. Założono niezależność wielkości części nie zrównoleglającej się od wielkości instancji problemu. Jest to wynik teoretyczny i w wielu przypadkach założenia nie są prawdziwe np. wielkość części sekwencyjnej zależy od czasu trwania operacji wejścia-wyjścia, który to czas zazwyczaj rośnie z rozmiarem problemu (dla uzysknania wzrostu złożoności).

Model systemu równoległego - PRAM

[Wprowadzenie do... R 2.1 3.5]

PRAM – równoległy odpowiednik modelu RAM (model komputerowego przetwarzania sekwencyjnego), wspólna przestrzeń adresowa procesorów.

CECHY (4):

- jednoczesny dostęp każdego procesora do dowolnej komórki pamięci w jednostkowym czasie,
- Idealizacja maszyn równoległych z pamięcią współdzieloną,
- prosta analiza algorytmów,
- brak efektywnego algorytmu dla PRAM świadczy o braku efektywnego algorytmu dla dowolnej maszyny równoległej.

Maszyny RAM, PRAM

Maszyna RAM

- Jednostaka przetwarzająca i program
- Tasma wejściowa odczytu i tasma wyjściowa zapisu
- Rejestry (każdy mieści wartość integer dowolnego rozmiaru)
- Jednostkowy czas instrukcji

Maszyna PRAM – SM SIMD

- Wiele procesorów z rejestrami prywatnymi
- Wspólna pamięć (zamiast taśm)
- Możliwy dostęp równoległy do dowolnej komórki pamięci w jednostce czasu
- Wejście i wyjście algorytmu w określonych komórkach pamięci
- Synchroniczna realizacja instrukcji: przez procesory odczyt operandu, obliczenia i zapis
- Dostępy do pamięci EREW, CREW, ERCW, CRCW równoległe lub wyłączne.
- Współbieżny zapis wymaga arbitrażu w przypadku konfliktu dostępu; Możliwe strategie zapisu: jednolita, dowolna lub priorytetowa.

model PRAM

 Model pełnego równoległego dostępu do pamięci - nierealizowalny w praktyce ze względu na nierealność (wysoki koszt) zapewnienia p procesorom jednoczesnego dostępu do dowolnego słowa w pamięci (o m słowach), gdyż wymaga to mp przełączników sieci łączącej: równolegle pracujące porty pamięci (dla każdego słowa port) i procesory (dużo i drogo!!!).

Przykład: Algorytm dla CRCW PRAM z jednolitą strategią zapisu

Problem: Wyznaczenie maksimum elementów z tablicy TAB[m]

Jak to zrobić w 3 krokach?

Przykład: Algorytm dla CRCW PRAM z jednolitą strategią zapisu

```
for i=1,m
   do parallel R[i]=TRUE; //początkowo każdy element i jest największy
for i=1,m
    for j=1,m
              do parallel if (A[i]<A[i]) R[i]=FALSE;
-- jeśli element jest mniejszy to otrzymuje FALSE
-- jeśli procesor zapisuje to zapisuje FALSE – CW ok.
-- R[i] dla wszystkich elementów największych (równych sobie) zachowuje TRUE
for i=1,m
    do parallel if (R[i]==TRUE) MAX= A[i];
```

Jeżeli zapisy dla różnych i np. i1 i i2 to istnieje tylko jedna wartość A[i1] = A[i2] (powielona na wielu pozycjach tablicy) dla której nie ma wartości większych.

Wykonanie programu przez m² procesorów zajmuje czas stały O(1). Jednoczesny zapis dotyczy jednakowych danych.

Sortowanie - algorytm PRAM (2)

Kroki przetwarzania;

- Porównanie każdej liczby z pozostałymi jeden krok, n*n procesorów, zgodnie z: A[i]>A[j] lub (A[i]=A[j] i i>j) to lwiększeJ=1
- Scalenie n wyników porównania dla każdej liczby –
 efekt to informacja od ilu liczb badana liczba jest
 większa. Scalenie dla każdej liczby realizowane jest
 równolegle w log₂n krokach, każda liczba wymaga
 n/2 procesorów, razem n*n/2 procesorów.
- Zapis liczb w pozycji zależnej od scalonego wyniku porównania - 1 krok, n procesorów.

Sortowanie - algorytm PRAM (2)

- 1. Ciąg wejściowy: 1,2,2,3
- 2. Porównanie dla 1: 0,0,0,0
- 3. Porównanie dla 2: 1,0,0,0
- 4. Porównanie dla 2: 1,1,0,0
- 5. Porównanie dla 3: 1,1,1,1
- 6. Pozycja dla 1: ∑=0
- 7. Pozycja dla 2: ∑=1
- 8. Pozycja dla 2: ∑=2
- 9. Pozycja dla 3: ∑=3
- 10. Wynik: 1,2,2,3

Inne zadania – algorytmy dla PRAM

- Sprawdzenie czy liczba jest pierwsza -Zapis do zmiennej faktu dzielenia bez reszty.
- Znalezienie największego dzielnika –
 zapis dzielników do tablicy i wyznaczenie maksimum.
- Znalezienie największego wspólnego dzielnika zapis znaczników o wspólnych dzielnikach do tablicy, scalenie tablic i wyznaczenie maksimum.