Comment installer et configurer GLPI 10 sur une pile LAMP ?

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Comment installer et configurer GLPI 10 sur une pile LAMP ?....1
I. Présentation....2
II. Prérequis....2
III. Installation de la pile LAMP....3
A. Installation d'Apache, MariaDB et PHP....3
B. Sécurisation de MariaDB....3
C. Création de la base de données pour GLPI....3
IV. Installation et initialisation de GLPI....4
A. Téléchargement et extraction....4
B. Gestion des droits (Permissions)....4
C. Configuration du VirtualHost Apache....5
D. Assistant d'installation Web....6
V. Configuration de l'inventaire avec GLPI Agent....7
A. Activation de l'inventaire sur le serveur (Debian)....7
B. Installation de l'agent sur un client Windows 10....8
C. Installation de l'agent sur un client Linux (Debian/Ubuntu)....9
VI. Gestion des entités, groupes et profils....10
VII. Mise en place du module Helpdesk....11
C.configuration des SLA (Service Level Agreements)....11
B. Cycle de vie d'un ticket....12

I. Présentation

Dans le cadre de l'administration d'un parc informatique, la mise en place d'un outil d'**ITSM (IT Service Management)** est cruciale. **GLPI** est la solution open source de référence pour gérer l'inventaire matériel (ordinateurs, serveurs, switches) et le support utilisateur via un système de tickets (Helpdesk).

Ce tutoriel détaille l'installation de GLPI sur une pile **LAMP** (Linux, Apache, MariaDB, PHP) ainsi que la configuration des services demandés pour le TP.

> **Note :** Bien que ce service soit installé sur un serveur Linux, il sera pleinement intégré à votre infrastructure sous **Windows Server 2019** (DNS pour la résolution de nom et Active Directory pour l'authentification).

II. Prérequis

Avant de débuter, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un serveur sous **Debian 12** (utilisé pour ce TP en mars 2026).
- Une adresse IP statique configurée sur le serveur.
- Un accès **root** ou **sudo**.
- Un enregistrement DNS de type "A" créé sur votre contrôleur de domaine **Windows Server 2019** (ex: `glpi.tp.local`).

III. Installation de la pile LAMP

Connectez-vous en SSH à votre serveur et mettez à jour les dépôts : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

A. Installation d'Apache, MariaDB et PHP

GLPI 10 nécessite des versions récentes de PHP pour fonctionner de manière optimale.

```
sudo apt install apache2 mariadb-server -y
```

```
sudo apt install php php-mysql php-cas php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-zip php-bz2 php-intl php-ldap -y
```

B. Sécurisation de MariaDB

Lancez le script de sécurisation pour durcir l'accès à la base de données :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Réponses recommandées pour le TP :

- *Switch to unix_socket authentication* : **n**
- *Change the root password* : **Y** (Définissez votre mot de passe root)
- *Remove anonymous users* : **Y**
- *Disallow root login remotely* : **Y**
- *Remove test database* : **Y**
- *Reload privilege tables* : **Y**

C. Création de la base de données pour GLPI

Connectez-vous à l'interface MariaDB : `sudo mysql -u root -p`

Une fois dans l'invite `MariaDB [(none)]>`, exécutez les commandes suivantes :

```
CREATE DATABASE db_glpi;
-- Utilisation du mot de passe simplifié pour le TP
CREATE USER 'user_glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO 'user_glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

IV. Installation et initialisation de GLPI

A. Téléchargement et extraction

Nous utilisons la version stable **10.0.12**.

```
cd /tmp
```

```
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz
```

```
sudo tar -xvzf glpi-10.0.12.tgz -C /var/www/html/
```

B. Gestion des droits (Permissions)

Apache doit être propriétaire du dossier pour permettre l'écriture des logs et des documents :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

C. Configuration du VirtualHost Apache

Créez le fichier de configuration pour définir l'URL d'accès : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

Copiez le contenu suivant (attention à la syntaxe) :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.tp.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Validation et activation : Vérifiez la syntaxe avant de redémarrer pour éviter toute erreur :

```
sudo apache2ctl configtest
# Si "Syntax OK" s'affiche :
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

D. Assistant d'installation Web

Ouvrez votre navigateur sur `http://glpi.tp.local`.

1. **Vérification :** Tous les indicateurs doivent être verts.
2. **Connexion DB :** * Serveur : `localhost`
   - Utilisateur : `user_glpi`
   - MDP : `1234`
3. **Base :** Sélectionnez `db_glpi`.**Sécurité :** Une fois connecté avec `glpi/glpi`, supprimez le fichier d'installation :

   ```
   sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
   ```

V. Configuration de l'inventaire avec GLPI Agent

Depuis la version 10, l'agent FusionInventory est remplacé par le **GLPI Agent**, plus performant et nativement supporté. L'objectif est d'automatiser la remontée des composants matériels et logiciels vers le serveur.

A. Activation de l'inventaire sur le serveur (Debian)

Avant d'installer les agents, il est impératif d'activer la réception des données et de configurer Apache pour accepter les flux XML.

1. **Activation du module Rewrite :** GLPI 10 utilise des routes d'API pour l'inventaire. Activez le module de réécriture d'Apache :

sudo a2enmod rewrite

sudo systemctl restart apache2

2. **Interface Web :** Allez dans **Administration** > **Inventaire** et vérifiez que "Activer l'inventaire" est sur **OUI**.

B. Installation de l'agent sur un client Windows 10

Le déploiement se fait via l'installeur MSI, idéal pour une installation manuelle ou un déploiement massif par GPO.

1. **Téléchargement :** Récupérer le fichier `GLPI-Agent-1.16-x64.msi`.
2. **Installation manuelle :** Lancer l'installeur en mode "Typical".
3. **Configuration du serveur (Remote Target) :** Renseignez l'URL précise du point d'inventaire (endpoint) :



URL : `https:192.168.1.135/glpi/`

4. **Forçage manuel :** Pour valider immédiatement la remontée sans attendre 24h, utilisez l'invite de commande (Admin) :

"C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent" --server http://192.168.1.135/glpi/ --force

C. Installation de l'agent sur un client Linux (Debian/Ubuntu)

Pour inventorier le serveur lui-même ou des clients Linux, utilisez le script d'installation automatique :

1. **Exécution du script :**

```
wget
https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.16/
glpi-agent-1.16-linux-installer.pl
```

sudo perl glpi-agent-1.16-linux-installer.pl --server="https:192.168.1.135/glpi/" --runnow

2. **Vérification du service :**

sudo systemctl status glpi-agent

D. Automatisation

Dans l'interface GLPI, allez dans **Administration > Inventaire natif** pour activer la réception des données. Vous verrez alors vos machines remonter automatiquement dans **Parc > Ordinateurs**.



Actions

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-6S1US45		innotek GmbH	VirtualBox-f9dfe770-1826-4232-841a-770f68665462	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Entreprise 2016 LTSB		2026-03-11 13:43	Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V

VI. Gestion des entités, groupes et profils

Pour structurer votre organisation, GLPI utilise un système hiérarchique.

- **Entités :** Permettent de cloisonner le parc (ex: Siège, Agence A, Agence B).



- **Profils :** Définissent les droits.
    - **Self-Service :** Utilisateur final (peut créer un ticket).
    - **Technician :** Peut traiter et s'attribuer des tickets.
    - **Super-Admin :** Droits illimités.



VII. Mise en place du module Helpdesk

C'est le cœur de l'activité SISR pour la gestion des incidents. Ce module permet de centraliser les demandes des utilisateurs et de garantir un suivi rigoureux des interventions.

C.configuration des SLA (Service Level Agreements)

Les SLA permettent de définir des engagements de service basés sur des délais. Dans GLPI 10, cela se configure via les **Niveaux de service**.

1. Création du calendrier : Vérifiez dans **Configuration** > **Calendriers** que le calendrier de travail est défini (ex: 24h/24 ou heures de bureau) afin que le calcul des délais soit exact.

2. Définition des objectifs (TTO et TTR) : Allez dans **Configuration** > **Niveaux de service**.

- **TTO (Time To Own) :** Créer un niveau de type "Temps de prise en charge" fixé à **2 heures**. C'est le délai maximum pour qu'un technicien s'assigne le ticket.



- **TTR (Time To Resolve) :** Créer un niveau de type "Temps de résolution" fixé à **4 heures**. C'est le délai maximum pour apporter une solution au problème.



3. Automatisation via les règles métiers : Pour que ces délais s'appliquent seuls, allez dans **Administration** > **Règles** > **Règles métier pour les tickets**. Créez une règle appliquant automatiquement vos SLAs selon la priorité du ticket (ex: Si Priorité = Haute alors SLA = 4h).

B. Cycle de vie d'un ticket

1. **Création :** L'utilisateur poste sa demande via l'interface simplifiée.
2. **Attribution :** Le technicien reçoit une notification et s'assigne le ticket.
3. **Résolution :** Une fois le problème réglé, le technicien saisit une solution.
4. **Clôture :** Après validation par l'utilisateur, le ticket est clos.