
Nome: Tommaso Cognome: Botarelli Matricola: 7136210

## 1 Obiettivo

L'obiettivo di questo report è quello di riassumere quanto prodotto per effettuare una simulazione dell'autoconfigurazione in una piccola rete IPV6 e commentare i risultati della simulazione stessa.

## 2 Struttura della rete e dell'esperimento

La rete presa in esame è la seguente:



In particolare i due hosts  $H_1$  e  $H_3$  hanno uno stesso network prefix (2001 : 1 ::), mentre  $H_2$  presenta un network prefix diverso (2001 : 2 ::).

Nell'ambito di questa simulazione quello che vogliamo è raggiungere l'autoconfigurazione (configurare un ip address) di tutti gli hosts e osservare un ping all'interno della rete.

In particolare come illustrato in seguito si avranno due ping:

- da  $H_1$  ping di  $H_3$ ;
- da  $H_2$  ping di  $H_1$ ;

Questi due ping permettono quindi di testare l'arrivo e l'invio di messaggi sia fra nodi della subnet con stessa network prefix sia fra nodi con network prefix distinte.

## 3 Simulazione NS3

Per effettuare l'analisi necessaria è stata costruita una simulazione grazie all'utilizzo di NS3.

Il codice e i file .pcap di output possono essere visionati nel seguente repo. Per poter rieseguire l'esperimento quello che occorre fare è:

- 1 configurare NS3 come descritto nel *getting started*;
- 2 clonare il contenuto del repo in una nuova cartella all'interno del progetto NS3;

- 3 all'interno del file CMakeLists.txt di NS3 aggiungere la cartella alla build;
- 4 lanciare l'esperimento una volta completata la build;

La rete è stata creata seguendo i seguenti passaggi (vedi *assigment\_1*):

- creazione dei nodi (*Node*);
- creazione delle reti contenenti i nodi (NodeContainer);
- installazione nella rete complessiva di tutti i nodi e del router dello stack IPV6 (InternetStackHelper);
- creazione del canale CSMA e dei device di interfaccia al canale nelle due sotto reti;
- settaggio del prefix delle due reti e specifica del nodo router;
- configurazione per il router advertisement;
- creazione dei due ping. In particolare si configura il ping di  $H_2$  da  $H_1$  con 3 pacchetti nell'intervallo di simulazione [2.0, 7.0] e il ping di  $H_1$  da  $H_3$  con analogo numero di pacchetti nell'intervallo di simulazione [8.0, 15.0];
- lancio della simulazione e scrittura dei risultati in file con estensione .pcap;

## 4 Risultati

Una volta eseguita una simulazione con NS3 è possibile visualizzare i file con estensione .pcap con programmi come Wireshark.

NS3 genera per ogni dispositivo di rete del nodo un file .pcap diverso che permette quindi di visualizzare tutti i pacchetti in ingresso e uscita di quel dispositivo.

Prendendo come esempio il file  $R\_subnet\_1.pcap$  che mostra i pacchetti per l'interfaccia di rete del router con la subnet 2001:1:: si possono osservare tutte la varie fasi necessarie per l'autoconfigurazione.

DAD 1 - in una prima fase si hanno i neighbor solicitation. Il router richiede fin da subito link local e link global alle righe 1, 2 (si noti come in questo caso la richiesta per il global appaia prima di quella del local) mentre i nodi host eseguono il neighbor solicitation per il link local address (righe 3-4). Il source address di ogni nodo in questa fase non è specificato proprio perché i nodi devono ancora settare il proprio indirizzo. L'indirizzo che viene richiesto è per ogni nodo dato dalla combinazione del prefix per gli indirizzi link local fe80::/64 e l'indirizzo MAC dell'interfaccia di rete;

RA - il router periodicamente invia messaggi di tipo router advertisement verso l'indirizzo ff02::1 che indica l'all nodes multicast. Questi messaggi hanno come obiettivo quello di permettere ai nodi host di conoscere il network prefix della loro rete;

```
90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:3 from 00:00:00:00:00:03
                                     ff02::1:ff00:3
                                                           TCMPv6
 7 1.010118
                                                                       74 Router Solicitation from 00:00:00:00:00:03
 8 1.012428
             fe80::200:ff:fe00:1
                                    ff02::2
                                                           ICMPv6
                                                                       74 Router Solicitation from 00:00:00:00:00:01
             fe80::200:ff:fe00:2
                                                                      114 Router Advertisement from 00:00:00:00:00:02
                                                           ICMPv6
10 1.014952
                                    ff02::1:ff00:1
                                                           ICMPv6
                                                                       90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:01
```

DAD 2 - in questa fase si possono identificare i messaggi di neighbor solicitation per gli indirizzi link global. Sostanzialmente il processo è analogo al procedimento per il settaggio del link local. I vari nodi host mandano un messaggio all'indirizzo ottenuto dalla combinazione del network prefix ricevuto tramite i messaggi precedenti (in questo caso 2001::1) e del loro link local address. Nell'immagine precedente si possono identificare anche i messaggi di router solicitation inviati dagli hosts verso l'indirizzo ff02::2 (all routers multicast). Questi messaggi servono per sollecitare il router a mandare un router advertisement per poter configurare il loro link global address;

```
11 2.002744 2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                               ICMPv6
                                                                          1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=0, hop limit=64 (reply in 14)
              2001:1::200:ff:fe00:2 ff02::1:ff00:1
                                                                             90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:02
12 2.023523
              2001:1::200:ff:fe00:1 2001:1::200:ff:fe00:2
                                                                             90 Neighbor Advertisement 2001:1::200:ff:fe00:1 (sol, ovr) is at 00:00:00:00:00:01
13 2.027812
                                                                ICMPv6
              2001:2::200:ff:fe00:5
                                                                           1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=0, hop limit=63 (request in 11)
14 2.027812
                                       2001:1::200:ff:fe00:1
                                                                ICMPv6
                                                                          1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=1, hop limit=64 (reply in 16) 1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=1, hop limit=63 (request in 15)
15 3.002744
              2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                                ICMPv6
16 3.010233
17 4.002744
              2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                                ICMPv6
                                                                          1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=2, hop limit=64 (reply in 18) 1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=2, hop limit=63 (request in 17)
18 4.010233
              ICMPv6
              2001:1::200:ff:fe00:3 ff02::1:ff00:1
                                                                TCMPv6
                                                                            90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:03
```

PING - in quest'ultima fase si possono riconoscere i messaggi di ping inviati dal nodo  $H_1$  verso  $H_2$  (request) e le successive reply. All'interno di questa fase si possono riconoscere anche messaggi di  $neighbor\ solicitation$  che a differenza di quelli che si possono vedere nella fase DAD servono per far conoscere ai nodi di una stessa subnet l'indirizzo IP global in modo reciproco (linee 12-13). Questo permetterà di mandare messaggi in modo diretto fra i nodi senza passare dal router.

C'è da notare come i pacchetti relativi al ping di H3 verso  $H_1$  non siano visibili dall'interfaccia del router nonostante nei file h1\_interface.pcap e h3\_interface.pcap (relativi all'interfacce di rete di  $H_1$  e  $H_3$ ) siano visibili e il processo sia andato a buon fine.

Questo è un comportamento normale dal momento che i due nodi trovandosi nella stessa subnet non hanno bisogno del router per instradare i pacchetti da uno verso l'altro. Il router come visto sopra è però essenziale quando un nodo deve interfacciarsi verso l'esterno della rete.

Infine il file  $R\_subnet\_2.pcap$  permette di vedere l'interfaccia di rete con la subnet 2001:2::. Anche in questo file is possono ritrovare tutti i pacchetti di cui si è discusso sopra con una struttura semplificata. La scelta di analizzare l'interfaccia di rete del router con la prima subnet discende proprio da questa osservazione.