
Nome: Tommaso Cognome: Botarelli Matricola: 7136210

1 Obiettivo

L'obiettivo di questo report è quello di riassumere quanto prodotto per effettuare una autoconfigurazione di una piccola rete IPV6 con il successivo ping nella rete e commentarne i risultati.

2 Struttura della rete e dell'esperimento

La rete presa in esame è la seguente:



In particolare i due hosts H_1 e H_3 hanno uno stesso network prefix (2001:1::), mentre H_2 presenta un network prefix diverso (2001:2::).

Nell'ambito di questa simulazione quello che vogliamo è raggiungere l'autoconfigurazione (configurare un ip address) di tutti gli hosts e osservare un ping all'interno della rete.

In particolare come illustrato in seguito si avranno due ping:

- da H_1 ping di H_3 ;
- da H_2 ping di H_1 ;

Questi due ping permettono quindi di testare l'arrivo e l'invio di messaggi sia fra nodi della subnet con stessa network prefix sia fra nodi con network prefix distinte.

3 Simulazione NS3

Per effettuare l'analisi necessaria è stata costruita una simulazione grazie all'utilizzo di NS3.

Il codice e i file .pcap di output possono essere visionati nel seguente repo. Per poter rieseguire l'esperimento quello che occorre fare è:

- 1 configurare NS3 come descritto nel *getting started*;
- 2 clonare il contenuto del repo in una nuova cartella all'interno del progetto NS3;

- 3 all'interno del file CMakeLists.txt di NS3 aggiungere la cartella alla build;
- 4 lanciare l'esperimento una volta completata la build;

La rete è stata creata seguendo i seguenti passaggi (vedi *assigment_1*):

- creazione dei nodi (Node);
- creazione delle reti contenenti i nodi (NodeContainer);
- installazione nella rete complessiva di tutti i nodi e del router dello stack IPV6 (InternetStackHelper);
- creazione del canale CSMA e dei device di interfaccia al canale nelle due sotto reti;
- settaggio del prefix delle due reti e specifica del nodo router;
- configurazione per il router advertisement;
- creazione dei due ping. In particolare si configura il ping di H_2 da H_1 con 3 pacchetti nell'intervallo di simulazione [2.0, 7.0] e il ping di H_1 da H_3 con analogo numero di pacchetti nell'intervallo di simulazione [8.0, 15.0];
- lancio della simulazione e scrittura dei risultati in file con estensione .pcap;

4 Risultati

Una volta eseguita una simulazione con NS3 è possibile visualizzare i file con estensione .pcap con programmi come Wireshark.

NS3 genera per ogni dispositivo di rete del nodo un file .pcap diverso che permette quindi di visualizzare tutti i pacchetti in ingresso e uscita di quel dispositivo.

Prendendo come esempio il file $R_subnet_1.pcap$ che mostra i pacchetti per l'interfaccia di rete del router con la subnet 2001:1:: si possono osservare tutte la varie fasi necessarie per l'autoconfigurazione.

DAD 1 - in una prima fase si hanno i neighbor solicitation. Il router richiede fin da subito link local e link global alle righe 1, 2 (si noti come in questo caso la richiesta per il global appaia prima di quella del local) mentre i nodi host eseguono il neighbor solicitation per il link local address (righe 3-4). Il source address di ogni nodo in questa fase non è specificato proprio perché i nodi devono ancora settare il proprio indirizzo. L'indirizzo che viene richiesto è dato dalla combinazione del prefix per gli indirizzi link local fe80::/64 e l'indirizzo MAC dell'interfaccia di rete;

RA - il router periodicamente invia messaggi di tipo router advertisement verso l'indirizzo ff02::1 che indica l'all nodes multicast. Questo speciale indirizzo permette di raggiungere tutti in nodi della subnet. Questi messaggi hanno come obiettivo quello di permettere ai nodi host di conoscere il network prefix della loro rete;

```
6 1.007326
                                  ff02::1:ff00:3
                                                        TCMPv6
                                                                   90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:3 from 00:00:00:00:00:03
                                                                   74 Router Solicitation from 00:00:00:00:00:00:03
 7 1.010118
            fe80::200:ff:fe00:3
                                  ff02::2
                                                        ICMPv6
 8 1.012428
            fe80::200:ff:fe00:1
                                  ff02::2
                                                        ICMPv6
                                                                   74 Router Solicitation from 00:00:00:00:00:00:01
 ff02::1
                                                        ICMPv6
                                                                  114 Router Advertisement from 00:00:00:00:00:02
                                  ff02::1:ff00:1
                                                                   90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:01
10 1.014952
                                                        ICMPv6
```

DAD 2 - in questa fase si possono identificare i messaggi di neighbor solicitation per gli indirizzi link global. Sostanzialmente il processo è analogo al procedimento per il settaggio del link local. I vari nodi host mandano un messaggio all'indirizzo ottenuto dalla combinazione del network prefix ricevuto tramite i messaggi precedenti (in questo caso 2001::1) e del loro link local address. Nell'immagine precedente si possono identificare anche i messaggi di router solicitation inviati dagli hosts verso l'indirizzo ff02::2 (all routers multicast). Questi messaggi servono per sollecitare il router a mandare un router advertisement per poter configurare il loro link global address tramite i passaggi appena descritti;

```
2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                             ICMPv6
                                                                       1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=0, hop limit=64 (reply in 14)
11 2.002744
12 2.023523
             2001:1::200:ff:fe00:2 ff02::1:ff00:1
                                                                         90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:02
13 2.027812
             2001:1::200:ff:fe00:1 2001:1::200:ff:fe00:2
                                                             ICMPv6
                                                                         90 Neighbor Advertisement 2001:1::200:ff:fe00:1 (sol, ovr) is at 00:00:00:00:00:01
14 2.027812
             2001:2::200:ff:fe00:5 2001:1::200:ff:fe00:1
                                                                       1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=0, hop limit=63 (request in 11)
15 3.002744
             2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                             TCMPv6
                                                                       1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=1, hop limit=64 (reply in 16) 1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=1, hop limit=63 (request in 15)
16 3.010233
             ICMPv6
                                                                       1090 Echo (ping) request id=0xbeef, seq=2, hop limit=64 (reply in 18) 1090 Echo (ping) reply id=0xbeef, seq=2, hop limit=63 (request in 17)
17 4.002744
             2001:1::200:ff:fe00:1 2001:2::200:ff:fe00:5
                                                             TCMPv6
             18 4.010233
                                                             ICMPv6
             2001:1::200:ff:fe00:3 ff02::1:ff00:1
                                                                         90 Neighbor Solicitation for 2001:1::200:ff:fe00:1 from 00:00:00:00:00:03
```

PING - in quest'ultima fase si possono osservare i messaggi di ping inviati dal nodo H_1 verso H_2 (request) e le successive reply. All'interno di questa fase si possono riconoscere anche messaggi di neighbor solicitation che a differenza di quelli che si possono vedere nella fase DAD servono per far conoscere ai nodi di una stessa subnet l'indirizzo IP global in modo reciproco (linee 12-13). Questo permetterà di mandare messaggi in modo diretto fra i nodi senza passare dal router. Infatti è proprio grazie alla combinazione dei messaggi neighbor solicitation (richiesta da parte di un nodo per conoscere gli indirizzi dei vicini) e neighbor advertisement (risposta al primo messaggio da parte dei nodi della rete indicando il loro indirizzo global);

C'è da notare come i pacchetti relativi al ping di H3 verso H_1 non siano visibili dall'interfaccia del router nonostante nei file h1-interface.pcap e h3-interface.pcap (relativi alle interfacce di rete di H_1 e H_3) siano visibili e il processo sia andato a buon fine.

Questo è un comportamento normale dal momento che i due nodi trovandosi nella stessa subnet non hanno bisogno del router per instradare i pacchetti da uno verso l'altro (questo grazie anche ai messaggi descritti nel passaggio PING). Il router come visto sopra è però essenziale quando un nodo deve interfacciarsi verso l'esterno della rete.

Infine il file $R_subnet_2.pcap$ permette di vedere l'interfaccia di rete con la subnet 2001:2::. Anche in questo file si possono ritrovare tutte le fasi di cui si è discusso sopra ma con una struttura semplificata data la semplicità della rete. La scelta di analizzare l'interfaccia di rete del router con la prima subnet discende proprio da questa osservazione.