# Przeładowywanie operatorów, dziedziczenie

Wykład 6

#### Przeładowywane operatorów

- Jest bardzo wygodną metodą, zamiast definiować funkcje typu add itp. możemy użyć odpowiednich operatorów
- Przeładowanie operatora dokonuje się definiując własną funkcję o nazwie operatorx, gdzie x oznacza symbol interesującego nas operatora
  - Może być funkcją składową
  - Może być globalną funkcją wyjątki!!!
- Lista operatorów, które można przeładowywać

- Tylko jako metody: =, (), [], ->
- Natomiast następujące operatory nie mogą być przeładowywane

```
- ., .*, ::,?:
```

#### Przeładowywane operatorów...

- Nie można wymyślać swoich operatorów
   Np. \*\*
- Nie można zmieniać priorytetów operatorów
- Nie można też zmienić argumentowości operatorów, czyli tego czy są jedno- czy dwuargumentowe
- Nie można również zmieniać łączności operatorów
- Dla każdej klasy następujące operatory są generowane automatycznie
  - = = , &(jednoargumentowy pobranie adresu), new,
    , , delete

### Funkcja operatorowa jako funkcja składowa

- Jeżeli definiujemy składową funkcje operatorową to przyjmuje ona zawsze o jeden mniej argument niż ta sam funkcja napisana w postaci funkcji globalnej
- Funkcja ta nie może być typu static, bo w jej działaniu bierze udział wskaźnik this
- Nie mogą istnieć dwie funkcje operatorowe pracujące na tych samych argumentach (zdefiniowane jako funkcja globalna i funkcja składowa)
- W tym wypadku po lewej stronie operatora zawsze musi stać obiekt klasy, dla której ten operator jest zdefiniowany

```
Obiekt1 + Obiekt2;Obiekt1.operator+(Obiekt2);
```

Przykład cpp\_6.1

### Funkcja operatorowa jako funkcja globalna

- Nie musi być funkcją zaprzyjaźnioną
- Jeżeli wymaga dostępu do zmiennych prywatnych to musi być zaprzyjaźniona
- Dzięki globalnym funkcjom operatorowym można zdefiniować operatory do klas już istniejących np. bibliotecznych
  - W przypadku takich klas muszą one udostępniać odpowiedni interfejs (w szczególności dostęp do składowych)
- Nie ma takiego ograniczenia jak dla funkcji operatorowej zdefiniowanej jako metoda
- Przykład cpp\_6.2

#### Przemienność

 Funkcja operatorowa będąca funkcją składową klasy wymaga, aby obiekt stojący po lewej stronie operatora był obiektem tej klasy

```
    Fraction Fraction::operator*(int i);
    aFraction = bFraction * 2; //OK
    aFraction = 2 * bFraction; //Błąd
```

Zwykła funkcja globalna nie ma tego ograniczenia

```
Fraction operator*(int i, Fraction K);//Argumenty mogą być w odwrotnej kolejności
```

 Oczywiście przy wywołaniach z niezgodnością typów muszą być zdefiniowane odpowiednie konwersje

# Operatory, które muszą być funkcjami składowymi

- Operator przypisania =
  - Generowany automatyczne przez kompilator, tak że przepisuje obiekt składnik po składniku
    - Nie zawsze dobry wskaźniki
  - Nie jest generowany automatycznie w sytuacjach
    - Jeżeli klasa ma składnik const
    - Jeżeli klasa ma składnik będący referencją
    - Jeżeli klasa ma składową klasę, w której operator przypisania jest prywatny
    - Jeżeli klasa ma klasę podstawową z prywatnym operatorem przypisania
  - Nie jest dziedziczony
  - Na ogół zawiera
    - Cześć destruktorową
    - Cześć konstruktorową
- Przykład cpp\_6.3
- Test cpp\_6.01

### Operatory które muszą być funkcjami składowymi...

- Operator []
  - Przeładowany operator [] powinien mieć działanie podobne do działania w stosunku do typów wbudowanych
    - Z tego powodu powinien być zadeklarowany klasa& klasa::operator[] (unsigned i);
       czyli zwracać referencję do pojedynczego elementu tablicy o indeksie i
    - Możliwe będzie wtedy wykonanie

```
a = tab[i];
tab[i] = a;
```

Przykład cpp\_6.3a

# Operatory które muszą być funkcjami składowymi...

- Operator ()
  - Może przyjmować dowolną liczbę parametrów
  - Może posłużyć do indeksowanie wielowymiarowych tablic
    - tab(1,2,3);
  - Może też upraszczać zapis, nie musimy wywoływać funkcji tylko wystarczy sam operator ()
  - Bardzo przydatny operator przy wykorzystaniu funktorów z algorytmami STL
  - Przykład cpp\_6.3b i cpp\_6.3c
- Operator ->
  - Rzadko używany
  - Przydaje się gdy piszemy klasę, której obiekty pełnią rolę podobną do wskaźników
  - Wykorzystany między innymi przy tworzeniu klasy unique\_ptr z STL-a
  - Zrobić przykład samodzielnie !!!

#### Operator new i delete

- W stosunku do klas funkcje przeładowujące te operatory są zawsze typu static, nawet jeśli tego nie zadeklarujemy
  - Przydają się kiedy chcemy uzyskać jakąś dodatkową funkcjonalność np. statystykę
  - Tworzymy obiekty w predefiniowanej wcześniej pamięci
  - Używamy niestandardowej biblioteki do tworzenia nowych obiektów
- Istnieją również globalne wersje tych operatorów
  - void\* operator new(size\_t sz)
  - void operator delete(void\* m)
- Przykład cpp\_6.3d, cpp\_6.3e i cpp\_6.3f

#### Operatory pre i post ++ --

- Operatory preinkrementacji ++ i -- działają jak zwykłe inne operatory jednoargumentowe
- Problem z operatorami postinkrementacji ++ i --, których w normalny sposób nie da się przeładować
  - Rozwiązano ten problem deklarując te operatory jak dwuargumentowe
  - Point Point::operator++(int)
  - Tworzony jest obiekt tymczasowy, o czym należy pamiętać przy optymalizacji
- Przykład cpp\_6.4

#### Operatory << i >>

- Przy przeładowywaniu tych operatorów w stosunku do klasy iostream możemy je zdefiniować tylko jako globalne funkcje
  - Precyzyjniej w stosunku do klas istream oraz ostream
    - Będzie działać wtedy na standardowy WE/WY oraz z pilkami
- Funkcja operatorowa musi pracować na zmiennych lub metodach globalnych
- Ewentualnie musi być zaprzyjaźniona z naszą klasą, jeżeli ma pracować na zmiennych prywatnych
- Przykład cpp\_6.4

#### Dziedziczenie

- Dziedziczenie to technika umożliwiająca zdefiniowanie nowej klasy z wykorzystaniem klasy już istniejącej
- Nowa klasa staje się automatycznie nowym typem danych
- Klasę z której dziedziczymy nazywamy klasą bazową lub podstawową
- Klasa która odziedzicza składniki i metody po innej klasie nazywana jest klasą pochodną

### Możliwości klasy pochodnej

- Definiowanie dodatkowych danych składowych
  - Nie da się usunąć składników już istniejących
- Definiowanie nowych metod
  - Nie da się usunąć metod, ale można je uczynić niedostępnymi z poziomu nowej klasy
- Definiowanie (ponowne) metod, które już istnieją w klasie podstawowej
  - W szczególności związany z tym aspektem polimorfizm, a nie zwykłe zasłanianie nazw
- Klasa pochodna tworzy w pewnym sensie zagnieżdżony zakres
  - Powoduje np. zasłonięcie składników lub/i metod

#### Sposób zapisu dziedziczenia

 W najprostszym przypadku dziedziczenie zapisuje się następująco

- Tworzymy klasę Nowa, która otrzymuje wszystkie składniki i metody klasy Baza
  - Nie zawsze mamy dostęp do wszystkich składników lub/i metod
  - Natomiast niezależnie czy mamy dostęp czy też nie to dziedziczone jest wszystko
- Przykład cpp\_6.5

### Dostęp do składników klasy podstawowej

- Prywatne składniki klasy podstawowej
  - Do takich składników klasa pochodna nie ma bezpośredniego dostępu
  - Możliwy jest dostęp poprzez odziedziczone funkcje składowe jeżeli oczywiście nie są one prywatne
- Nieprywatne składniki i metody klasy bazowej są dostępne dla klasy pochodnej
  - Tutaj pojawia się dopiero różnica w dostępie private i protected
  - Inne klasy mają dostęp tylko do składników i metod publicznych, natomiast klasy pochodne mają również dostęp do danych i funkcji w zakresie protected
  - Słowo protected zostało wymyślone na potrzeby dziedziczenia

### Dostęp do składników klasy pochodnej

- Dostęp do odziedziczonych składników w klasie pochodnej zależy od sposobu dziedziczenia
  - Przy dziedziczenia public (class Nowa : public Baza) odziedziczone składniki public i protected pozostają takie niezmienione
  - Przy dziedziczenia protected (class Nowa : protected Baza) odziedziczone składniki zarówno public i protected stają się protected
  - Przy dziedziczenia private (class Nowa : private Baza) odziedziczone składniki staję się prywatną własnością klasy pochodnej
  - Domyślnie (bez podania sposobu) dziedziczenie jest prywatne dla klas
    - A dla struktur publiczne (tak jak dostęp)

#### Deklaracje dostępu

- Jeżeli chcemy ukryć większość składników i metod z klasy podstawowej, ale pozostawić kilka widocznych to możemy zastosować deklarację dostępu
  - Należy wtedy w klasie pochodnej wyspecyfikować po etykiecie public lub protected tylko nazwy interesujących nas składowych i metod

```
public: //protected:
    Baza::skladowa;
    Baza::metoda;
```

- Nie rozróżniamy wtedy przeładowanych nazw
- Deklaracja dostępu może jedynie powtórzyć dostęp, nie może go zmieniać
- Przykład cpp\_6.6

#### Elementy niedziedziczone

- Należy pamiętać, że nie zostają odziedziczone w klasie pochodnej
  - Konstruktory
    - Umożliwia inicjalizowanie dodatkowych składników, które umieszczono w klasie pochodnej
  - Operator przypisania (=)
    - Należy pamiętać, że jeśli nie zdefiniujmy tego operatora w klasie pochodnej to w razie potrzebny zostanie wygenerowany automatycznie (będzie kopiował składnik po składniku)
      - Ale w częściowo inteligentny sposób, tzn. jeśli w klasie podstawowej jest ten operator zdefiniowany to zostanie użyty
  - Destruktor
    - Często unieważnia działanie konstruktorów, przez co jeśli konstrukotry nie są dziedziczone to destruktor też nie

#### Dziedziczenie wielopokoleniowe

 Nie ma ograniczeń w tworzeniu kolejnych klas pochodnych

```
class A {
    ...};
class B: public A {
    ...};
class C: public B {
    ...};
```

- W tym momencie ujawnia się znaczenie rodzaju dziedziczenia (public, protected, private)
- Przykład cpp\_6.7

#### Kolejność wywoływania konstruktorów

- W klasie pochodnej w pewnym sensie tkwi klasa podstawowa
- Tworzenie klasy pochodnej to dobudowywanie elementów do klasy podstawowej
  - Dlatego pracują dwa konstruktory (klasy podstawowej i pochodnej)
- Do pracy najpierw rusza konstruktor klasy podstawowej, a dopiero potem klasy pochodnej
- Przykład cpp\_6.8

#### Konstruktor klasy pochodnej

- Konstruktory klasy pochodnej tworzy się w znany już sposób
- Należy pamiętać, że na liście inicjalizacyjnej konstruktora klasy pochodnej trzeba umieść konstruktor klasy podstawowej chyba, że
  - Klasa podstawowa nie ma żadnego konstruktora
  - Ma konstruktory, a wśród nich jest konstruktor domyślny

```
class B : public A {
   public:
      B() : A(param) {}
}
```

- Na liście inicjalizacyjnej umieszcza się tylko konstruktory klas podstawowych bezpośrednich, czyli znajdujących się o jeden poziom wyżej w hierarchii
- Przykład cpp\_6.9

### Przepisywanie składnik po składniku (operator =)

- Jeżeli klasa podstawowa ma operator przypisania (zdefiniowany i nieprywatny) to wygenerowany operator przypisania dla klasy pochodnej skorzysta z niego
- Jeżeli klasa zawiera jakiś składnik const lub będący referencją to operator przypisania nie jest generowany automatycznie
  - Wtedy musimy stworzyć taki operator samemu
- Tak jak przy zwykłej klasie nie ma sensu definiować operatora przypisania jeżeli zostanie on wygenerowany przez kompilator i będzie działał dobrze

### Konstruktor kopiujący

- Jeżeli nie zdefiniujemy konstruktora kopiującego to klasa pochodna wygeneruje go sobie sama
- Konstruktor kopiujący nie zostanie stworzony gdy
  - Klasa zawiera jako składniki inne klasy, które mają niedostępny konstruktor kopiujący
  - Podobnie jest z klasą podstawową
  - W takich sytuacja należy samemu go zdefiniować
- Kompilator wygeneruje konstruktor kopiujący dla obiektów const tylko wtedy, gdy wszystkie klasy podstawowe i składniki tej klasy zagwarantują argumentowi nietykalność
  - Czyli wszędzie konstruktor kopiujący powinien być zadeklarowany wg. schematu Klasa::Klasa(const Klasa& K)
  - Przykład cpp\_6.10
- Jeżeli nie ma faktycznej potrzeby to nie definiujemy tego konstruktora, pozwalamy kompilatorowi na automatyczną jego generację