
CleanDrive

Hướng dẫn sử dụng

Xem ổ đĩa đang chứa gì, dọn những thứ xoá được, và lấy lại khi lỡ tay.



Dành cho bản thử nghiệm 0.6 · Windows 10/11 64-bit

Tải app và bản mới nhất của hướng dẫn này: tondungx.github.io/cleandrive

Mục lục

Bấm vào một mục để nhảy tới trang đó. Cuối mỗi chương có nút quay về đây.

1 **CleanDrive là gì** 3
Ba điều nên biết trước khi dùng

2 **Cài đặt, cập nhật và gỡ app** 4
Cảnh báo của Windows lúc cài, bản cập nhật

3 **Làm quen với màn hình** 6
Thanh bên, nhãn Pro, sáng và tối

4 **Xem ổ đĩa đang chứa gì** 7
Màn Dung lượng đĩa: quét, danh sách, bản đồ

5 **Dọn những thứ xoá được** 9
Màn Nên xoá gì: nhãn, lý do, mức chắc chắn

6 **Khi bạn bấm xoá** 11
Xác nhận, Thùng rác, lúc nào ổ mới trống thêm

7 **Tìm tệp bị trùng** 12
Màn Trùng lặp

8 **Ảnh và video** 13
Ảnh giống nhau, so sánh, bản đồ nơi chụp

9 **Hệ thống và Ứng dụng** 16
Windows chiếm bao nhiêu, chương trình nào nặng

10 **Lấy lại thứ đã xoá** 18
Màn Khôi phục

11 **Dọn tự động theo lịch** 19
Màn Tự động, bắt đầu ở chế độ chỉ báo cáo

12 **Theo dõi ổ đĩa theo thời gian** 21
Màn Xu hướng

13 **Các gói và dùng thử** 22
Free, Pro, Pro Developer, Business

14 **Ngôn ngữ, giao diện và phím tắt** 24
Màn Cài đặt

15 **Hỏi đáp và báo lỗi** 25
Những câu hay gặp, cách gửi góp ý

CHƯƠNG 1

CleanDrive là gì

CleanDrive cho bạn thấy dung lượng trên máy đang nằm ở đâu, thứ gì xoá được và vì sao. Xoá hay không là bạn quyết.

Khi ổ C báo đầy, thường có hai câu hỏi: cái gì đang chiếm chỗ, và xoá nó đi có sao không. App trả lời cả hai. Nó quét thư mục, xếp thứ chiếm nhiều chỗ nhất lên đầu, rồi với từng thứ có thể xoá, nó nói lý do và mức chắc chắn của mình.

Ba điều nên biết trước khi dùng

1. **App không xoá gì khi bạn chưa xác nhận.** Quét chỉ là đọc. App cũng không tự tích sẵn ô nào cho bạn.
2. **Thứ bị xoá đi vào Thùng rác.** Đổi ý thì lấy lại được ở màn `Khôi phục`. Vì vậy ổ đĩa chỉ trống thêm sau khi Thùng rác được dọn (xem chương 6).
3. **App không gửi dữ liệu của bạn đi đâu.** Không cần tài khoản. App chỉ dùng mạng để kiểm tra bản cập nhật, để tải bản đồ nơi chụp ảnh nếu bạn tự bật nó, và để gửi góp ý khi chính bạn bấm Gửi.

> **Bản thử nghiệm**
>
> CleanDrive đang cho người dùng thử trước khi mở bán. App dùng được hằng ngày nhưng vẫn có thể còn lỗi. Gặp lỗi, bạn xem cách báo ở chương 15.

Máy cần gì

Windows 10 hoặc Windows 11, bản 64-bit. Bộ cài nặng khoảng 78 MB.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 2


Cài đặt, cập nhật và gỡ app

Cài đặt

1. Vào **tondungx.github.io/cleandrive** và bấm **Tải CleanDrive miễn phí**.
2. Mở tệp **CleanDrive-Setup-....exe** vừa tải về.
3. Nếu Windows hiện màn hình xanh cảnh báo, bấm **Thông tin thêm** rồi **Vẫn chạy**. Cảnh báo này xuất hiện vì bộ cài chưa được ký số, không phải vì app có hại.
4. Làm theo các bước cài. Bộ cài hỏi bạn muốn đặt app ở đâu; để mặc định là được. Cài xong, app có biểu tượng ở màn hình chính và trong menu Start.

Lần mở đầu tiên

App dẫn bạn qua 4 điểm trên màn hình thật: chỗ chọn thư mục, nút Quét, màn **Nên xoá gì** và màn **Khôi phục**. Mỗi điểm được làm sáng, phần còn lại mờ đi, và có mũi tên chỉ vào. Bấm **Tiếp** hoặc phím → để đi tiếp, **Bỏ qua** để vào thẳng. Ở điểm cuối, bấm một thư mục là app quét ngay. Quét xong lần đầu, app gợi ý mở **Nên xoá gì** để xem thứ xoá được. Muốn xem lại, vào **Cài đặt** → **Phiên bản** → **Xem lại phần giới thiệu**.



Điểm thứ 3: màn Nên xoá gì được làm sáng, phần còn lại mờ đi.

Cập nhật

App tự kiểm tra bản mới lúc mở và vài giờ một lần. Có bản mới thì app tự tải về, góc dưới thanh bên hiện tiến độ. Tải xong, Windows hỏi:

- **Khởi động lại và cài**: app đóng, cài bản mới, rồi mở lại.
- **Để sau**: bản mới được cài vào lần tới bạn đóng app.

Bạn không cần tải lại bộ cài. Muốn kiểm tra ngay, vào **Cài đặt** → **Phiên bản** → **Kiểm tra ngay**. Số phiên bản đang dùng cũng ở đó, dòng **Phiên bản đang cài**.

Gỡ app

Mở Settings của Windows, vào phần Ứng dụng, tìm CleanDrive và chọn gỡ cài đặt. Cài đặt và lịch sử của bạn vẫn được giữ trên máy, nên cài lại sẽ thấy lại.


> **Mẹo**
> Nếu bạn đã bật dọn tự động (chương 11), hãy tắt nó trong app trước khi gỡ.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 3

Làm quen với màn hình

Bên trái là thanh bên, chia các màn theo nhóm. Bấm vào tên màn nào thì màn đó hiện ở bên phải.



Thanh bên bên trái, màn Dung lượng đĩa bên phải.

Nhóm	Các màn	Dùng để
Tổng quan	Dung lượng đĩa, Hệ thống, Kế hoạch	Xem dung lượng nằm ở đâu
Dọn dẹp	Nên xoá gì, Trùng lặp, Ảnh & video	Chọn và dọn
Ứng dụng và dữ liệu	Ứng dụng, Game, Ứng dụng chat, Lập trình	Xem chương trình và dữ liệu của chúng
Theo dõi và an toàn	Xu hướng, Khôi phục, Tự động	Theo dõi, lấy lại, dọn theo lịch

- Màn có nhãn **Pro** cần gói trả phí. Mở ra ở gói Free, bạn sẽ thấy màn đó làm gì và có trong gói nào (chương 13).
- Ba nút tròn ở cuối thanh bên đổi giao diện: tự động theo Windows, sáng, hoặc tối.
- Nút **Góp ý** ở cuối thanh bên để báo lỗi hoặc góp ý cho nhà phát triển (chương 15).
- Nút **Ẩn** thu thanh bên lại cho rộng chỗ. Kéo mép thanh bên để đổi độ rộng.
- Con số cạnh **Nên xoá gì** là dung lượng xoá được an toàn từ lần quét gần nhất.


↑ Về mục lục

CHƯƠNG 4

Xem ổ đĩa đang chứa gì

Màn **Dung lượng đĩa** quét một thư mục và cho bạn thấy dung lượng đi đâu. Quét chỉ đọc, không đụng vào tệp nào.

1. Bấm **Chọn thư mục...**, hoặc bấm nhanh một thư mục ở hàng **Lối tắt** như **Tải xuống**, **Tài liệu**, **Hình ảnh**.
2. Bấm **Quét thư mục**. Trong lúc quét, vài con vật nhỏ đi dọc thanh tiến trình cho đỡ chờ. Muốn dừng thì bấm **Huỷ**.
3. Quét xong, xem thẻ **Dung lượng nằm ở đâu**. Thư mục lớn nhất đứng đầu. Bấm vào một thư mục để đi vào bên trong.



Dạng danh sách. Dưới Temp và App có dòng gợi ý "xoá an toàn", dưới Downloads là "nên xem lại".

Dòng gợi ý dưới mỗi thư mục

Dưới một số thư mục có dòng như **70.0 MB xoá an toàn** hoặc **295 MB nên xem lại**. Bấm **Xem** bên cạnh để mở màn **Nên xoá gì**, nơi bạn thấy từng tệp và lý do (chương 5).

Xem dạng bản đồ

Bấm **Bản đồ** ở góc thẻ. Mỗi ô là một thư mục hoặc tệp, ô càng to thì càng chiếm nhiều chỗ. Bấm vào ô thư mục để đi vào, chuột phải vào ô để xem thêm việc có thể làm.



Nhìn bản đồ là biết ngay thư mục Video chiếm hơn nửa chỗ.

> **Vì sao có tệp không hiện riêng?**
>
> Tệp từ 10 MB trở lên được liệt kê riêng. Tệp nhỏ hơn được gộp chung một dòng cho gọn.

Quét nhiều thư mục hoặc cả ổ

Nút **+ Thư mục** thêm thư mục thứ hai vào cùng lần quét, nút **Toàn bộ ổ...** quét cả một ổ. Hai nút này thuộc gói Pro. Ở gói Free bạn quét từng thư mục một.


Ổ mạng và USB chỉ được xem, app không đề xuất xoá vì chúng không có Thùng rác.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 5

Dọn những thứ xoá được

Màn **Nên xoá gì** lấy kết quả của lần quét gần nhất ở màn Dung lượng đĩa, rồi chia thành các nhóm. App đánh giá và đề xuất, còn xoá hay không là bạn quyết.




Đọc các nhãn

Nhãn của nhóm	Nghĩa là
xoá được an toàn	Tệp tạm, bộ nhớ đệm, nhật ký cũ... Ứng dụng tự tạo lại khi cần.
tuỳ bạn	Bộ cài cũ, tệp nén lớn, tệp lâu không đụng tới. Có thể bạn vẫn cần, nên bạn tự xem.
đang mở	Ứng dụng đó đang chạy. Đóng nó rồi quét lại thì mới dọn được.

Mỗi tệp còn có nhãn nhỏ cho biết app chắc tới đâu: **chắc chắn**, **căn cứ vững**, **nhiều khả năng**, hoặc **chỉ là phỏng đoán**. Bấm vào nhãn này để đọc lý do.

Chọn và dọn

1. Bấm **Chọn mọi mục an toàn** để tích tất cả nhóm "xoá được an toàn". Hoặc tự tích từng tệp, hay bấm **chọn tất cả** trong một nhóm.
2. Thanh dưới cùng cho biết đã chọn bao nhiêu tệp và bao nhiêu dung lượng.
3. Bấm **Chuyển mục đã chọn vào Thùng rác**, rồi xác nhận (chương 6).



Ba tệp đã chọn, 106 MB. Nút đỏ ở thanh dưới cùng chuyển chúng vào Thùng rác.

Những chỗ app luôn để yên

Thẻ **Được giữ lại** liệt kê thư mục app không bao giờ xoá, ví dụ thư mục của Windows, kèm lý do. Con số **Vị trí được bảo vệ** ở đầu màn là số chỗ như vậy.

Tệp OneDrive đã có trên mạng

Nếu bạn dùng OneDrive, thẻ **Có sẵn trên đám mây** liệt kê tệp OneDrive đã lưu trên mạng. Nút **Chỉ giữ trên đám mây** bỏ bản trên máy để lấy lại chỗ mà không xoá gì: tệp vẫn nằm đúng chỗ và tải về lại khi bạn mở. Mở lại thì cần có mạng.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 6

Khi bạn bấm xoá

App hỏi lại trước

Mỗi lần xoá, Windows hiện hộp **Xác nhận xoá**, ghi rõ bao nhiêu mục và bao nhiêu dung lượng. Bấm **Chuyển vào Thùng rác** để làm, hoặc **Huỷ**. Nút được chọn sẵn là **Huỷ**, nên lỡ bấm Enter cũng không xoá.

Hộp này có thể ghi thêm vài dòng cần đọc kỹ:

- Tệp đang đồng bộ (OneDrive, Dropbox...): xoá ở đây là xoá trên mọi thiết bị.
- Tệp tải từ Zalo hoặc Telegram: có thể không tải lại được.
- Tệp đang được dùng: app bỏ qua, không xoá.

Vì sao xoá rồi mà ổ chưa trống thêm?

Thùng rác nằm ngay trên ổ đó. Chuyển tệp vào Thùng rác giúp bạn đổi ý được, nhưng dung lượng chỉ trở lại khi Thùng rác được dọn. App luôn ghi rõ điều này, ví dụ "chưa giải phóng cho tới khi dọn Thùng rác".

Có hai cách lấy lại chỗ thật sự:

- Dọn Thùng rác của Windows như bạn vẫn làm.
- Để app tự dọn các mục nó đã chuyển sau một thời gian chờ: vào **Tự động** → **Giải phóng và cảnh báo**, tích **Xoá vĩnh viễn các mục do CleanDrive chuyển vào Thùng rác sau một thời gian chờ**. Cách này chỉ đụng tới thứ app đã chuyển, không đụng tới thứ bạn tự xoá.

> **Lưu ý**
> Dọn Thùng rác là xoá hẳn. Sau bước đó, màn Khôi phục không lấy lại được nữa.

Sao lưu trước khi xoá

Ở màn **Ảnh & video**, nút **Sao lưu trước khi xoá...** cho bạn chọn một thư mục, ví dụ trên ổ cứng gắn ngoài. App chép từng tệp sang đó và kiểm tra bản chép trước khi chuyển bản gốc vào Thùng rác. Tệp nào chép không khớp thì app để nguyên.


↑ Về mục lục

CHƯƠNG 7

Tìm tệp bị trùng

Màn **Trùng lặp** tìm những tệp giống hệt nhau từng chút một, để bạn chỉ giữ một bản.

1. App tìm trong thư mục bạn đã chọn ở màn Dung lượng đĩa. Muốn tìm chỗ khác, bấm **Đổi thư mục**.
2. Bấm **Tìm tệp trùng**. Ô **Bỏ qua tệp nhỏ hơn** giúp bỏ qua tệp quá nhỏ, mặc định là 100 KB.
3. Mỗi nhóm là các bản giống hệt nhau. Bản lâu đời nhất có nhãn **cũ nhất**.
4. Bấm **Chọn tất cả trừ bản cũ nhất**, hoặc tự tích bản muốn bỏ.
5. Bấm **Chuyển mục đã chọn vào Thùng rác** và xác nhận.



Ba bản "Báo cáo Q3.pdf" giống hệt nhau. Giữ một bản thì lấy lại được 48 MB.

> **Mẹo**
> Bản sao nằm trong thư mục của chương trình đã cài thì app không tự chọn. Chỉ tích chúng khi bạn chắc chắn.

Gói Pro có thêm vài lựa chọn: đề xuất giữ bản khác ngoài bản cũ nhất, so cả thư mục, và tìm các bản nháp của cùng một tài liệu.


↑ Về mục lục

CHƯƠNG 8

Ảnh và video

Màn **Ảnh & video** gom ảnh và video của bạn theo nguồn, theo thời gian và theo loại, rồi chỉ ra những tấm trông giống nhau.

1. Bấm **Tìm ảnh & video**. App tìm trong các thư mục ảnh quen thuộc như Hình ảnh, Video, ảnh chụp màn hình, Zalo, Telegram.
2. Muốn đổi chỗ tìm, bấm **Tìm ở đâu...**, tích hoặc bỏ tích từng thư mục, hoặc bấm **Thêm một thư mục...**.



Lọc ảnh

- **Từ đâu ra**: bấm một đoạn của thanh màu để chỉ xem ảnh từ máy ảnh, ảnh chụp màn hình, ảnh nhận qua tin nhắn...
- **Thời gian**: bấm một năm để xem từng tháng, bấm một tháng để xem từng ngày.
- **Là loại gì**: các nhãn như **Cỡ ảnh thu nhỏ**, **Hỏng hoặc rỗng**, **Đã đi qua app nhắn tin**. Bấm một nhãn để lọc.
- **Sắp xếp**: nặng nhất, mới nhất, cũ nhất, theo tên.


Chọn ảnh

Bấm một ảnh để chọn và xem chi tiết. Giữ Ctrl rồi bấm để chọn thêm, giữ Shift rồi bấm để chọn cả một dải. Thanh dưới cùng có **Chọn tất cả đang hiện**, **Bỏ chọn tất cả** và

Chuyển mục đã chọn vào Thùng rác. App không tự chọn ảnh nào.


Ảnh trông giống nhau

Một tấm ảnh thường có nhiều bản trong máy: bản gốc, bản gửi qua Zalo, bản tải về lại. Thẻ **Ảnh trông giống nhau** gom chúng vào một nhóm.



Bấm **So sánh** ở một nhóm để đặt các ảnh cạnh nhau:

- Lăn chuột để phóng to, giữ chuột và kéo để di chuyển. Mọi ảnh cùng di chuyển nên dễ so từng chi tiết.
- **Lật qua lại hai ảnh** giúp thấy chỗ khác nhau rõ hơn.
- Tích ô trên ảnh muốn bỏ (hoặc bấm phím 1 đến 4). Ảnh đã tích có viền xanh và nhãn **Đã chọn**.
- Hàng dưới cùng có **Bỏ chọn các ảnh này** và nút chuyển các ảnh đã chọn vào Thùng rác.
- **Nhóm trước**, **Nhóm sau** (hoặc phím ← →) để sang nhóm khác.



Bảng bên dưới ghi kích thước và dung lượng từng bản. Ô tô màu chỉ là giá trị lớn nhất, không phải lời khuyên.

Bản đồ nơi chụp

Nếu ảnh có ghi vị trí, thẻ **Nơi ảnh được chụp** xuất hiện. Bản đồ tắt cho tới khi bạn bấm **Hiện bản đồ**, vì nó cần tải các mảnh bản đồ từ OpenStreetMap qua mạng. Sau khi bật, bạn cần tìm ảnh lại một lần để app đọc vị trí. Giữ chuột và kéo để di chuyển bản đồ, bấm vào một chấm để chỉ xem ảnh chụp ở đó.

Làm video nhẹ hơn

Khi chọn video, nút **Tạo bản nhẹ hơn...** tạo một bản nhỏ hơn đặt cạnh bản gốc. App không xoá bản gốc. Bạn so hai bản, thấy ổn thì tự xoá bản gốc. Lúc chưa xoá, máy tốn thêm chỗ cho bản mới.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 9

Hệ thống và Ứng dụng

Hệ thống: Windows chiếm bao nhiêu

Màn **Hệ thống** cho biết dung lượng ổ C chia cho tệp của bạn, chương trình đã cài, Windows, tài khoản khác, tệp ngủ đông, điểm khôi phục...

1. Bấm **Đo ổ này**. Việc này mất vài phút, bấm **Dừng** nếu muốn dừng.
2. Muốn đo cả các thư mục hệ thống, bấm **Đo với quyền quản trị...** và đồng ý khi Windows hỏi.
3. Mỗi dòng có nút mở đúng công cụ của Windows để xử lý phần đó, ví dụ **Mở Dọn dẹp ổ đĩa** hay **Mở Bảo vệ hệ thống**.



> **Màn này chỉ xem**
>
> App không thay đổi gì ở màn Hệ thống. Mọi việc đều làm qua công cụ của chính Windows.

Ứng dụng: chương trình nào nặng

1. Mở màn **Ứng dụng** và bấm **Liệt kê ứng dụng đã cài**. Mất khoảng nửa phút.
2. Sắp xếp theo **Dung lượng** để thấy chương trình nặng nhất.
3. Muốn gỡ, bấm **Gỡ cài đặt...** ở dòng đó. App mở danh sách ứng dụng của Windows để bạn gỡ ở đó. App không tự gỡ chương trình nào.



Cột **Mở lần cuối** (chương trình nào lâu rồi không dùng) thuộc gói Pro.

Bộ nhớ đệm của Chrome, Edge, Teams, Zalo...

Phần này nằm ở màn **Nên xoá gì**, sau khi bạn quét ở màn Dung lượng đĩa. Mỗi ứng dụng có một nhóm riêng. App chỉ dọn phần bộ nhớ đệm, không đụng tới đăng nhập hay dữ liệu của bạn. Ứng dụng nào đang mở thì phải đóng lại trước.


↑ Về mục lục

CHƯƠNG 10

Lấy lại thứ đã xoá

Màn **Khôi phục** ghi lại mọi lần app chuyển tệp đi, mới nhất ở trên, và đưa chúng về đúng chỗ cũ.

1. Mở màn **Khôi phục** và tìm lần xoá bạn muốn lấy lại.
2. Bấm **Khôi phục cả ...** để lấy lại cả lần đó. Hoặc bấm **Xem các tệp**, tích vài tệp, rồi bấm **Khôi phục mục đã chọn**.
3. Xác nhận bằng nút **Khôi phục**. Tệp trở về đúng thư mục cũ.



Lúc chưa xoá gì, màn này trống.

Nếu chỗ cũ đã có tệp khác

App hỏi bạn muốn làm gì:

- **Khôi phục, giữ cả hai**: tệp lấy lại được thêm chữ "(đã khôi phục)" vào tên.
- **Khôi phục, bỏ qua các mục đó**: chỉ lấy lại những tệp không bị vướng.
- **Khôi phục, thay thế**: tệp đang ở đó được chuyển vào Thùng rác trước, nên vẫn lấy lại được.


> **Lưu ý**
>
> Thứ đã bị dọn khỏi Thùng rác thì không lấy lại được nữa. Màn này luôn miễn phí, kể cả khi gói trả phí đã hết hạn.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 11

Dọn tự động theo lịch

Màn **Tự động** cho app dọn theo lịch, kể cả khi app đang đóng. Lịch mới luôn bắt đầu ở chế độ chỉ báo cáo: app liệt kê thứ nó sẽ xoá nhưng chưa xoá gì.



1. Ở thẻ **Dọn những gì**, thêm thư mục app được phép dọn bằng **Thêm thư mục...**. Chưa có thư mục nào thì lịch không chạy.
2. Chọn thứ được phép xoá và các giới hạn, ví dụ chỉ xoá thứ không đụng tới ít nhất bao nhiêu ngày, hoặc chỉ chạy khi đĩa đã dùng quá bao nhiêu phần trăm.
3. Ở thẻ **Lịch chạy**, tích **Tự động chạy dọn dẹp** và chọn **Bao lâu một lần**.
4. Bấm **Lưu cài đặt**.
5. Đọc báo cáo của vài lần chạy. Thấy đúng ý thì bỏ tích **Chỉ báo cáo** để app dọn thật.

> **Mẹo**
> Bấm **Xem trước thứ sẽ bị xoá** bất cứ lúc nào để xem lịch hiện tại sẽ chọn những gì.

Thẻ **Giải phóng và cảnh báo** có hai việc: tự dọn hẳn các mục app đã chuyển vào Thùng rác sau một thời gian chờ, và cảnh báo bạn trước khi ổ đầy.

Tắt dọn tự động: bỏ tích **Tự động chạy dọn dẹp** rồi bấm **Lưu cài đặt**.

Gói Free có một lịch dọn. Gói Pro cho nhiều lịch, mỗi lịch một tên và một bộ quy tắc.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 12

Theo dõi ổ đĩa theo thời gian

Màn **Xu hướng** cho biết ổ đầy lên nhanh tới đâu, khi nào có thể đầy, và bạn đã thực sự giải phóng được bao nhiêu.

- App đo dung lượng mỗi ngày một lần, mặc định lúc 12 giờ trưa. Việc đo chỉ đọc, không xoá gì. Muốn đo ngay thì bấm **Đo ngay**.
- Chọn ổ ở ô **Ổ đĩa** để xem biểu đồ **Dung lượng đã dùng theo thời gian**.
- Thẻ **Thư mục, theo tốc độ phình to** chỉ ra thư mục lớn nhanh nhất.
- Thẻ **Đã chuyển đi, và thực sự giải phóng** tách phần đã vào Thùng rác với phần thực sự trống ra.

> **Cần vài ngày dữ liệu**
> App cần khoảng một tuần số đo mới dự đoán được ngày ổ đầy. Khi chưa đủ, app nói lý do thay vì đưa ra một con số đoán bừa.

Lưu báo cáo dạng trang web và so một thư mục giữa hai lần quét là tính năng của gói Pro.


↑ Về mục lục

CHƯƠNG 13

Các gói và dùng thử

Bản Free dùng mãi mãi, trên mọi máy, không cần tài khoản. Gói trả phí thêm công cụ cho ai cần dọn nhiều hơn.


Gói	Dành cho	Có gì
Free	Mọi người	Quét từng thư mục, Nên xoá gì, Trùng lặp, Ảnh & video, Hệ thống, Ứng dụng, một lịch dọn tự động, Khôi phục
Pro	Máy của riêng bạn, 3 máy	Thêm: quét nhiều thư mục hoặc cả ổ, Kế hoạch dung lượng, chuyển tệp sang ổ khác, Game, Ứng dụng chat, trùng lặp nâng cao, báo cáo, nhiều lịch dọn
Pro Developer	Người viết code, 3 máy	Mọi thứ của Pro, thêm màn Lập trình để dọn đồ của công cụ lập trình
Business	Công ty, từ 5 máy	Mọi thứ của Pro Developer, thêm công cụ cho phòng IT quản lý nhiều máy



Màn Chọn gói. Giá trên hình là giá dự kiến.

Mở màn chọn gói

Vào **Cài đặt** → **Gói và bản quyền** → **Xem các gói**. Ở màn có nhãn Pro, bấm **Xem gói Pro** cũng tới đây. Công tắc trên cùng chuyển giữa **Hàng năm** và **Trọn đời**.



Ở gói Free, màn trả phí cho biết nó làm gì, có trong gói nào và giá từ bao nhiêu.

Dùng thử 14 ngày

Bấm **Dùng thử Pro Developer miễn phí 14 ngày** để mở mọi thứ trừ Business, mỗi máy một lần. Gần hết hạn, app nhắc bạn ở đầu cửa sổ.

Hiện chưa mở bán

> **Trong thời gian thử nghiệm**
> Bấm Thanh toán sẽ kích hoạt gói ngay mà không thu tiền. Bản quyền cấp theo cách này hết hiệu lực khi bắt đầu bán, và app có ghi rõ điều đó trên thẻ bản quyền.

Khi gói hết hạn

Dữ liệu của bạn vẫn còn nguyên. Tính năng trả phí chuyển sang chỉ xem. Gói năm hết hạn vẫn giữ Pro trên các phiên bản ra đời trong năm bạn đã trả. Khôi phục và các bước an toàn luôn miễn phí.

Điều khoản sử dụng và Chính sách hoàn tiền đọc được ngay trong app, ở cuối thẻ **Gói & bản quyền**.

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 14

Ngôn ngữ, giao diện và phím tắt

Màn **Cài đặt** có bốn thẻ: **Gói và bản quyền**, **Giao diện**, **Chung**, **Phiên bản**.

Giao diện

- **Ngôn ngữ**: Tiếng Việt hoặc English, đổi ngay không cần mở lại app.
- Màu: **Tự động** theo Windows, **Sáng**, **Tối**, hoặc **Tuỳ chỉnh** với màu của riêng bạn.
- **Bạn đồng hành lúc quét**: chọn mèo, chó, chim, chuột đi trên thanh tiến trình, hoặc không có ai.

Chung

- **Thêm CleanDrive vào menu chuột phải của Explorer**: chuột phải vào thư mục để mở nó trong app.
- **Chuyển sang ổ khác**: chọn thư mục nhận tệp khi bạn chuyển tệp sang ổ khác (gói Pro).
- **Mảnh bản đồ đã giữ**: xoá các mảnh bản đồ app đã tải cho màn Ảnh & video.

Phím tắt hay dùng

Bấm phím **?** ở bất cứ đâu (trừ lúc đang gõ chữ) để xem đủ danh sách.

Phím	Làm gì
↑ ↓ ở thanh bên	Sang màn trước hoặc màn sau
Space ở danh sách tệp	Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu dòng
Enter ở danh sách tệp	Xem tệp ngay trong app
Esc	Đóng phần xem tệp, menu hoặc hộp đang mở
1 đến 4 khi so sánh ảnh	Tích hoặc bỏ tích một ảnh

↑ Về mục lục

CHƯƠNG 15

Hỏi đáp và báo lỗi

Xoá rồi mà ổ C vẫn đầy?

Tệp đang ở Thùng rác, vẫn nằm trên ổ. Dọn Thùng rác thì chỗ mới trống ra. Xem chương 6.

Màn Nên xoá gì trống trơn?

Màn này dùng kết quả quét ở màn Dung lượng đĩa. Hãy quét một thư mục trước.

Một nhóm có nhãn "đang mở" và không tích được?

Ứng dụng đó đang chạy. Đóng nó, quét lại, rồi dọn.

Lỡ xoá nhầm thì sao?

Vào màn Khôi phục và lấy lại, miễn là chưa dọn Thùng rác. Xem chương 10.

Windows cảnh báo khi cài, có sao không?

Bộ cài chưa được ký số nên Windows cảnh báo ở lần đầu. Bấm "Thông tin thêm" rồi "Vẫn chạy".

App có gửi dữ liệu của tôi đi đâu không?

Không, trừ góp ý bạn tự gửi. App không có tài khoản, không đo bạn dùng gì. Nó chỉ dùng mạng để kiểm tra bản cập nhật, để tải bản đồ nơi chụp nếu bạn tự bật, và để gửi góp ý khi bạn bấm Gửi.

Bấm vào màn có nhãn Pro thì thấy gì?

Màn đó cho biết nó làm gì và có trong gói nào. Bạn có thể dùng thử 14 ngày. Xem chương 13.


Gỡ app có mất cài đặt không?

Không. Cài đặt và lịch sử vẫn ở trên máy, cài lại là thấy lại.

Báo lỗi và góp ý

Gặp lỗi, thấy chỗ nào khó hiểu, hay muốn app có thêm gì, bạn gửi ngay trong app:

1. Bấm **Góp ý** ở cuối thanh bên.
2. Viết vài dòng: bạn đã làm gì, và thấy gì.
3. Thêm ảnh nếu có: chụp màn hình (ví dụ bằng Windows + Shift + S) rồi bấm Ctrl+V vào khung góp ý, kéo ảnh thả vào khung, hoặc bấm **Đính kèm ảnh...**. Tối đa 5 ảnh. Ảnh quá lớn được thu nhỏ trước khi gửi.
4. Muốn được trả lời thì điền email hoặc Zalo vào **Cách liên hệ với bạn**. Để trống cũng được.
5. Bấm **Gửi**.



- Ô **Gửi kèm các thông tin này về máy** được tích sẵn. Ngay dưới là đúng những dòng sẽ gửi: phiên bản app, Windows, kiến trúc máy, ngôn ngữ, gói. Bỏ tích thì không gửi các dòng đó.
- App không bao giờ gửi mã máy, mã bản quyền, email bản quyền hay đường dẫn thư mục.
- Nếu gửi không được, ví dụ lúc mất mạng, nội dung bạn viết vẫn còn nguyên. Bấm **Gửi lại** khi có mạng.

> **Xem lại ảnh trước khi gửi**
> Ảnh chụp màn hình có thể có tên tệp, thư mục hay tên tài khoản của bạn. Chỉ gửi những gì bạn thấy ổn.

Dùng bản cũ hơn 0.6.4, chưa có nút Góp ý, thì bạn báo ở trang **github.com/TonDungx/cleandrive/issues**.

Cảm ơn bạn đã dùng thử CleanDrive.

↑ Về mục lục